Architettura degli Elaboratori

MIPS:

Prime istruzioni e organizzazione dei registri





Punto della situazione



- Il linguaggio dei calcolatori
- L'algebra booleana, le reti logiche e la loro minimizzazione
- Alcuni componenti di base utilizzati nei calcolatori, tra cui l'ALU

Obiettivo di oggi

- Studio dell'organizzazione generale di un calcolatore
- Studio delle istruzioni che possiamo impartire al calcolatore nel suo linguaggio
- Prenderemo come riferimento il processore MIPS



Un moderno elaboratore



Sistema:

Costituito da componenti che interagiscono in modo organico fra loro

Elettronico digitale:

Sfrutta componenti elettronici digitali

Programmabile:

Il comportamento del sistema è flessibile e specificato mediante un programma, ossia un insieme di ordini



Componenti

Le componenti di un elaboratore si dividono in cinque categorie

- Dispositivi di input
- Dispositivi di output
- Memoria
- Unità di elaborazione dati
- Unità di controllo



Le ultime due componenti sono spesso unificate in un'unica componente: il processore



Processore

- È il cuore di un elaboratore elettronico
- Si compone di
 - Unità di elaborazione dati
 - Unità di controllo



- È impossibile da studiare e da capire partendo dal singolo transistor
 - Abbiamo necessità di astrazione (tralasciare dettagli non necessari)

Processore MIPS

- Studieremo una versione semplificata del processore MIPS
 - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages



- Architettura RISC (Reduced Instruction Set Computer), proposta nel 1981 da MIPS Computer Systems Inc.
- Perché questa scelta?
 - > Si tratta di un processore realmente utilizzato
 - Nintendo64, Sony PS, Sony PS2, Sony PSP



Set di Istruzioni

- Per impartire istruzioni a un calcolatore è necessario parlare il suo linguaggio
- Il linguaggio si compone di un insieme di istruzioni (IS: Instruction Set), corrispondenti a sequenze binarie
- Ciascun tipo di processore ha il suo IS
 - Noi studieremo il linguaggio macchina del MIPS
 - Le differenze tra vari IS non sono eccessive: è come se fossero diversi "dialetti" di uno stesso linguaggio
- I programmatori però preferiscono utilizzare linguaggi ad alto livello per scrivere i loro programmi




Traduzione

- Passare da un'applicazione scritta in un linguaggio ad alto livello alla sua concreta esecuzione è un processo complesso
- Vediamo come funziona questo processo di traduzione

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
{
   int i;
   int sum = 0;

   for (i = 0; i <= 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
   printf ("The sum from 0 . . 100 is %d\n", sum);
}</pre>
```





Linguaggio ad alto livello (C)

Linguaggio macchina MIPS

Traduzione

Il software che si occupa della traduzione di un programma scritto in un linguaggio ad alto livello in un programma equivalente in linguaggio macchina viene detto compilatore

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
{
   int i;
   int sum = 0;

   for (i = 0; i <= 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
   printf ("The sum from 0 .. 100 is %d\n", sum);
}</pre>
```

Linguaggio ad alto livello (C)

Linguaggio macchina MIPS



Il ruolo del Compilatore


- Spesso, il compilatore traduce il programma ad alto livello in uno equivalente scritto in linguaggio assembly
 - Si tratta di un linguaggio più leggibile del linguaggio macchina, perché usa simboli anziché sequenze binarie

```
#include <stdio.h>

Compilatore

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int i;
    int sum = 0;

    for (i = 0; i <= 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
        printf ("The sum from 0 . . 100 is %d\n", sum);
}</pre>
```





Linguaggio assembly MIPS

Traduzione

- Successivamente, è necessaria una traduzione del programma da linguaggio assembly a linguaggio macchina
 - Il software che si occupa di questa cosa è l'assemblatore

addiu	\$29,\$29,-32
SW	\$31,20(\$29)
SW	\$4, 32(\$29)
SW	\$5, 36(\$29)
SW	\$0, 24(\$29)
sw	\$0, 28(\$29)
lw	\$14, 28 (\$29)
lw	\$24, 24(\$29)
multu	\$14, \$14
addiu	\$8, \$14,1
slti	\$1, \$8,101
sw	\$8, 28(\$29)
mflo	\$15
addu	\$25, \$24, \$15
bne	\$1, \$0, -9
SW	\$25, 24(\$29)
lui	\$4, 4096
lw	\$5, 24(\$29)
	1048812
addiu	\$4, \$4, 1072
lw	\$31, 20(\$29)
addiu	\$29, \$29, 32
	\$29, \$29, 32 \$31
jr	\$2. \$0
move	54. 50

Assemblatore





Linguaggio assembly MIPS

Linguaggio macchina MIPS

Il ruolo dell'Assemblatore

- Un assemblatore legge un singolo file sorgente in linguaggio assembly e produce un file oggetto contenente le istruzioni in linguaggio macchina
- Esistono diversi tipi di linguaggi assembly e di conseguenza diversi assembler:
 - > Per programmare i microchip, per i Personal Computer, per telefoni cellulari, ecc.
 - Un assembler produce codice macchina per una specifica famiglia di processori (intel 8086, 80386, Motorola 68000, ecc.).



Il flusso completo

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
{
    int i;
    int sum = 0;


    for (i = 0; i <= 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
    printf ("The sum from 0 .. 100 is %d\n", sum);
}</pre>
```

Combilaxore

```
$31, 20 ($29)
             $4, 32($29)
SW
             $5, 36($29)
             $0, 24($29)
SW
             $0, 28($29)
SW
lw
             $14, 28 ($29)
lw
             $14, $14
multu
             $8, $14, 1
addiu
             $1, $8, 101
slti
             $8, 28($29)
SW
mflo
             $15
             $25, $24, $15
addu
             $1, $0, -9
bne
             $25, 24($29)
SW
             $4, 4096
lui
lw
             $5, 24($29)
jal
             1048812
addiu
             $4, $4, 1072
1 w
             $31, 20 ($29)
             $29, $29, 32
addiu
             $31
jr
             $2, $0
move
```

\$29, \$29, -32





101011111010010100000000000100100

1010111110100000000000000000011000




Il ruolo del Linker

- La maggior parte dei programmi
- Consiste di diversi file, detti anche moduli, che vengono scritti, compilati e assemblati separatamente
- Può utilizzare procedure scritte in precedenza, appartenenti ad una libreria
- I file oggetto corrispondenti ai diversi moduli e i file di libreria devono essere "collegati" per creare un singolo file eseguibile
- Di questo compito si occupa il Linker (o link editor)



Il ruolo del Linker






Il ruolo del Loader

- Un programma il cui linking si conclude senza errori produce un file eseguibile, pronto per essere eseguito
- E' necessario individuare un'area nella memoria principale in cui caricare (to load) il programma per poi lanciarne l'esecuzione
- Di questo compito si occupa il Loader



Tradurre e avviare un programma



Assembly del MIPS


- Abbiamo quindi capito che ciascuna istruzione nel linguaggio macchina del MIPS è composta da una sequenza binaria
- Per semplificare l'apprendimento dell'insieme delle istruzioni del MIPS, studieremo il linguaggio assembly MIPS
 - > Iniziamo dalle istruzioni aritmetiche
 - Poi passiamo alle istruzioni di trasferimento dati



Istruzioni aritmetiche

- Il formato delle istruzioni aritmetiche nell'IS del MIPS è rigido e prevede solo istruzioni a tre operandi
 - Il primo operando corrisponde alla destinazione del risultato dell'operazione tra il secondo e il terzo operando
- Addizione: add a, b, c
 - Corrisponde ad a = b + c
- > Sottrazione: sub a, b, c
 - Corrisponde ad a = b c
- Perché questa scelta?
 - Principio di Progettazione n. 1:
 La semplicità favorisce la regolarità

Istruzioni aritmetiche



Ad esempio, l'operazione d = b + c - e si può realizzare mediante due istruzioni:

```
add a, b, c sub d, a, e
```

L'operazione f = (g + h) - (i + j) si può realizzare mediante tre istruzioni:

```
add t0, g, h
add t1, i, j
sub f, t0, t1
```



Commenti


- Possiamo inserire un commento a un'istruzione usando il carattere #
 - Il commento inizia da # e termina alla fine della linea
- Esempio

```
add t0, g, h #la variabile temporanea t0 contiene g+h add t1, i, j #la variabile temporanea t1 contiene i+j sub f, t0, t1 #la variabile temporanea f contiene #(g+h) - (i+j)
```



Registri del MIPS

- Nelle istruzioni del MIPS, gli operandi sono vincolati ad essere scelti tra un numero limitato di locazioni di memoria interne al processore: i registri
- Si può accedere a un registro in un solo ciclo di clock!





Registri

- Il MIPS contiene 32 registri a 32 bit
- Perché solo 32 registri?
 - Principio di Progettazione n. 2:
 Minori sono le dimensioni, maggiore è la velocità
 - Un numero elevato di registri obbligherebbe i segnali elettrici ad impiegare tempo maggiore a spostarsi



Registri

- Ciascun registro ha un nome preceduto dal simbolo \$
- Per convenzione, alcuni dei 32 registri hanno dei nomi particolari, associati al loro utilizzo:
 - > \$zero contiene sempre la costante 0
 - \$at riservato all'assemblatore per la gestione di costanti molto lunghe
 - > \$v0, \$v1 utilizzati per valutare le espressioni
 - \$a0,...,\$a3 utilizzati per gli argomenti delle operazioni
 - > \$t0,...,\$t9 utilizzati per le variabili temporanee
 - \$50...\$57 utilizzati per memorizzare variabili
 - \$k0, \$k1 riservati al sistema operativo
 - > \$gp, \$fp, \$sp, \$ra ...altri utilizzi



Registri

- Tornando all'esempio precedente, come viene eseguita l'operazione f = (g + h) - (i + j)?
- I valori sono assegnati ai registri:
 - \$s0 contiene f
 - \$s1 contiene g
 - \$\$2 contiene h
 - \$s3 contiene i
 - \$s4 contiene j
- E le istruzioni MIPS sono le seguenti:

```
add $t0, $s1, $s2 #il registro temporaneo $t0 contiene g+h add $t1, $s3, $s4 #il registro temporaneo $t1 contiene i+j sub $s0, $t0, $t1 #f assume il valore (g+h) - (i+j)
```



Operandi immediati

- Spesso nelle operazioni aritmetiche uno degli operandi è una costante
- Per evitare di allocare memoria per ciascuna costante, il MIPS fornisce istruzioni che operano con costanti
 - Principio di Progettazione n. 3:
 Rendi le operazioni comuni il più veloce possibile
- Esempio: all'operazione f = f + 4 corrisponde l'istruzione

addi \$53, \$53, 4 #il contenuto del registro \$53, #cioè f, viene incrementato di 4




Nota: la costante può anche essere negativa



Istruzioni di trasferimento

- Le operazioni aritmetiche si effettuano solo tra registri, ma i registri sono pochi!
- Occorrono istruzioni di trasferimento tra la memoria e i registri:
 - Load: preleva il contenuto di una locazione di memoria e lo trasferisce in un registro
 - Store: salva il contenuto di un registro in una locazione di memoria





Memoria

- E' una sequenza (array) di 232=4.294.967.292 celle
 - \triangleright Memoria[0], Memoria[1],...,Memoria[2^{32} -1]
 - Ciascuna cella può contenere 8 bit (1 byte)





- Come memorizzare parole di 32 bit?
 - Ciascuna parola necessita di 4 locazioni consecutive
 - La prima parola andrà in Memoria[0]Memoria[1]Memoria[2]Memoria[3]
 - La seconda parola andrà in Memoria[4]Memoria[5]Memoria[6]Memoria[7]
 - La terza parola andrà in Memoria [8]....Memoria[11]
- Il numero di parole a 32 bit che si possono memorizzare quindi è 2^{32} :4 = 2^{32} : 2^2 = 2^{30}



Memoria

- Quindi la memoria è una sequenza di gruppi di byte
- Ciascun byte è assegnato a un indirizzo lineare e progressivo tramite cui può essere prelevato







- Esempio:
 - Memoria[0]=1, Memoria[1]=101, Memoria[2]=10, Memoria[3]=100,...



Word

- Una word è costituita da 32 bit = 4 byte = 8 cifre esadecimali e quindi occupa 4 locazioni di memoria
- Per passare da una word in memoria alla successiva bisogna incrementare l'indirizzo della cella di 4





- E' possibile accedere solo a parole poste ad indirizzi multipli dell'ampiezza della parola
 - Prima word: EA 01 BD 1C

Seconda word: 00 1A D2 9F



Trasferimento: Load

- Per caricare in un registro una word contenuta in memoria bisogna specificare l'indirizzo della cella in cui la word è memorizzata
- Nel MIPS l'indirizzo si specifica mediante
 - Un registro di base
 - Uno spiazzamento costante (offset)
- > L'istruzione

carica nel registro \$t0 la word che si trova in memoria all'indirizzo dato dal contenuto del registro \$s3 a cui va sommato 4



Base: registro \$s3

Offset: 4



Trasferimento: Store

Per registrare in memoria una word contenuta in un registro bisogna specificare l'indirizzo della cella in cui memorizzare la word

L'istruzione

sw \$t0, 32(\$s3)

registra la word contenuta nel registro \$10 nella locazione di memoria il cui indirizzo è dato dal contenuto del registro \$53 a cui va sommato 32

- Base: registro \$s3
- Offset: 32



Esempio



- Un array A di 100 word memorizzate a partire dall'indirizzo base contenuto nel registro \$s3
- > Il valore h memorizzato nel registro \$s2
- Per effettuare l'istruzione

$$A[12] = h + A[8]$$

il codice MIPS è

Iw \$t0, 32(\$s3)#carica nel registro \$t0 il contenuto
#della locazione di memoria \$s3+32, cioè A[8]

add \$10, \$52, \$10 #somma al contenuto di \$10, cioè A[8], il #contenuto

#di \$s2, cioè h, e lo memorizza in \$t0

\$s3 +4

\$s3

A[1]

A[0]



sw \$t0, 48(\$s3)#registra il contenuto di \$t0, cioè A[8]+h, nella #locazione \$s3+48, cioè A[12]

Riepilogo e riferimenti

- Organizzazione generale di un calcolatore
 - > [PH] Par 1.3, 1.4, Appendice A (da A.1 ad A.4)

- Prime istruzioni del MIPS: add, sub
 - > [PH] Parr. 2.1, 2.2
- Organizzazione dei registri e della memoria; Istruzioni di trasferimento
 - > [PH] par. 2.3

