数据的机器级表示与运算

整数的基本运算:位扩展与位截断、移位

主讲人: 邓倩妮

上海交通大学

部分内容来自:

- 1. 《深入理解计算机系统》第三版,机械工业出版社,作者:Bryant,R.E.等
- 2. Computer Organization and Design, 4th Edition, Patterson & Hennessy





本节内容



- 对整数的基本操作
 - 位扩展与位截断
 - 移位





位扩展

- C语言没有明确的位扩展运算
- 进行数据类型转换时, 当短数向长数转换
- 扩展两种方式:
 - 0扩展:用于无符号数
 - 符号扩展:用于补码表示的带符号数
 - 能保留数值原有的含义





举例:无符号数的"0"扩展

- 假设编译器规定int和short类型长度分别为32位和16位,若 有下列C语言语句:
- unsigned short x=65530; // : 0X FFFA
- unsigned int y=x;
- 得到的y的机器数是 ()
- A. 0000 7FFA H
 B. 0000 FFFA H
- C. FFFF 7FFA H
 D. FFFF FFFA H

答案 (B)






带符号位的扩展



- 规则: 将符号位扩展到增添的位数上
 - Make k copies of sign bit:

•
$$X' = X_{N-1}, \dots, X_{N-1}, X_{N-1}, X_{N-2}, \dots, X_{0}$$
 $k \text{ copies of MSB}$







举例:带符号位的扩展 Sign Extension

```
short int x = 15213;

int ix = (int) x;

short int y = -15213;

int iy = (int) y;
```

| | Decimal | Hex | Binary |
|----|---------|-------------|------------------------------------|
| Х | 15213 | 3B 6D | 00111011 01101101 |
| ix | 15213 | 00 00 3B 6D | 0000000 00000000 00111011 01101101 |
| V | -15213 | C4 93 | 11000100 10010011 |
| iv | -15213 | FF FF C4 93 | 11111111 1111111 11000100 10010011 |


• C语言: 自动完成符号位扩展



MIPS Arithmetic Logic Unit (ALU)

Must support the Arithmetic/Logic operations of the ISA

```
add, addi, addiu, addu
sub, subu
mult, multu, div, divu
sqrt
```



and, andi, nor, or, ori, xor, xori beq, bne, slt, slti, sltiu, sltu

□ 需要特殊处理的指令:

- □ sign extend addi, addiu, slti, sltiu
- □ zero extend andi, ori, xori
- □ overflow detection add, addi, sub





位截断: (Truncating)

- 当强行将长数转换为短数时发生 (e.g., unsigned to unsigned short)位截断
- 规则:直接截断、重新解释结果
- 不一定能保留数值原有的含义
- int i=32768; //0X 0000 8000H
- short si= (short) i; // 0X 8000H
- int j=si; // 0X FFFF 8000H , 代表-32768
- 截断可能会发生溢出,截断可能会导致程序出现意外错误,但不会引起硬件异常或错误报告,错误隐蔽性高,需要警惕



本节内容



- 对整数的基本操作
 - 扩展与截短
 - 移位





C语言支持的移位操作

- 左移 Left Shift: x << y
 - 将位向量 x 左移 y 位
 - 高位移除,低位补0
- 右移 Right Shift: x >> y
 - ▶ 将位向量 x 右移 у 位
 - 低位移除
 - 逻辑右移:高位 填0
 - 算术右移: 补符号位

| Argum entx | 01100010 |
|------------|------------------|
| << 3 | 00010 <i>000</i> |
| Log.>> 2 | 00011000 |
| Arith.>> 2 | 00011000 |

| Argum entx | 10100010 |
|------------|------------------|
| << 3 | 00010 <i>000</i> |
| Log.>> 2 | <i>00</i> 101000 |
| Arith.>> 2 | <i>11</i> 101000 |





移位运算的特点



■ 左移 <<

- 不区分逻辑左移还是算术左右,都是抛弃最高位
- 每左移一位,相当于数值乘以2
- 左移可能会发生溢出:超出数值表达范围,会得到错误值
- 右移 >> (算术、逻辑)
 - C语言无明确规定,算术右移 or 逻辑右移, C编译器根据数据 类型(无符号、有符号补码)自动选择一种
 - Java 语言
 - ▶ 区分算术右移运算符>> 和 逻辑右移运算符>>>
 - 每右移一位,相当于数值除以2





移位操作



- MIPS处理器中的移位指令
 - 对应了C语言编译器的要求
 - sll、sllv (左移)
 - sra、srav (算术右移)
 - srl、srlv (逻辑右移)
- 当移位量大于数据字长时
 - 例如字长 w=32, x<<y
 - 等价于 x<<(y mod w) ,移位量不超过 w 位
 - 右移规则同左移





小结



- C语言中类型转换时, 会自动实现位扩展和位截断
- C语言中有左移、右移运算符
- 硬件的设计来源于软件的需求
 - 高级语言中的运算,会转化为底层硬件的指令实现
 - 理解这些运算的实现原理,了解程序中出现的意外结果的可能性



谢谢!



