

# Các package FTP server phổ biến

- PureFTPD, VsFTPD and ProFTPD
- VsFTPD được dùng nhiều nhất, do có ít điểm yếu

- Bước 1: Update toàn bộ packages của hệ thống
  - # apt-get update
- Bước 2: Install VsFTPD package
  - Sử dụng aptitude
  - #apt-get install vsftpd
- Bước 3: Sửa file cấu hình /etc/vsftpd.conf

- Bước 3: Sửa file cấu hình /etc/vsftpd.conf
  - Bổ dấu comment (#) của 2 dòng sau:

 Bỏ dấu comment (#) của dòng sau đế ngăn chặn việc truy cập đến folder khác ngoài Home directory

chroot\_local\_user=YES

Bước 4: thêm vào những dòng sau để enable passive mode

```
allow_writeable_chroot=YES

pasv_enable=Yes
pasv_max_port=40000
pasv_min_port=40100
```

- Bước 5: Restart vsftpd service
  - #service vsftpd restart

Bước 6: tạo user và sử dụng /usr/sbin/nologin shell để ngăn chặn truy cập đến shell bash của ftp user

#useradd -m ftp -s /usr/sbin/nologin
#passwd ftp

 <u>Bước 7:</u> Để cho phép các phiên login truy cập đến shell nologin, thêm dòng sau vào file cấu hình /etc/shells

/usr/sbin/nologin

 Bước 8: Sử dụng ftp client truy cập vào ftp server

### **Securing FTP**

- SFTP còn được gọi là Securing FTP sử dụng SSH File Transfer Protocol, do đó cần cài đặt package openssh-server
- Bước 1: cài đặt openssh-server
  - Sử dụng aptitude
  - apt-get install openssh-server
- Bước 2: thêm dòng sau vào file cấu hình /etc/vsftpd.conf

ssl enable=Yes

### **Securing FTP**

- Bước 3: tạo mới 1 group cho FTP user
  - #groupadd ftpaccess
- Bước 4: thay đổi file cấu hình /etc/ssh/sshd\_config
  - Tìm dòng: Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
  - Và thay thế bởi:

Subsystem sftp internal-sftp
Match group ftpaccess
ChrootDirectory %h
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
ForceCommand internal-sftp

### **Securing FTP**

Bước 5: Restart VsFTPD and sshd service.

#service vsftpd restart #service ssh restart

Tạo user *testftp* với group **ftpaccess** và **/usr/bin/nologin** shell:

#useradd -m testftp -g ftpaccess -s /usr/sbin/nologin
#passwd testftp

#### LAB

- Bước 6: Đối chủ sở hữu cho home directory
  - #chown root /home/testftp
- Bước 7: Tạo 1 folder bên trong home directory và thay đổi chủ sở hữu cho folder này
  - #mkdir /home/testftp/www #chown testftp:ftpaccess /home/testftp/www
- <u>Bước 8:</u> Sử dụng ftp client truy cập vào ftp server ở chế độ SFTP (port 22)