（1）**血管口径是影响血流阻力的主要因素**：血流阻力与血管半径的 4 次方呈**反比**

（当血管半径加倍时→血流阻力降至原来的 1/16）

（2）**血流阻力与血液黏度、血管长度呈正比**

血液黏度的影响因素：

	血液黏度	
血细胞比容 HCT↑（主要）	↑	贫血→HCT↓→血液黏度↓→血流阻力↓→高排量心衰 甲亢(TH提高横桥ATP酶活性)也会导致高排量心衰
血流切率↑	↓	切率越大则红细胞向血流中轴集中越明显
血管口径↑（分清主次）	↑	小血管的血细胞比容较低：当血液流经微动脉，只要切率足够高，血液黏度将随血管口径变小而降低，使血液流经小血管的血流阻力降低（抵消一些）HCT↓→粘度↓代偿阻力 阻力血管
温度↓	↑	血栓性疾病冬天好发 温度低,血液粘度高

看血压下降幅度




图 4-22　正常人平卧位时不同血管血压的示意图

微动脉：

①微循环总闸门

②交感缩血管神经纤维支配密度最大

③血流阻力最大

④血压下降幅度最大（血压在血管中下降幅度与血流阻力呈正比，因此只要流经微动脉如器官的动脉-静脉、则血压降幅最大）

⑤调节动脉血压最主要

⑥调节器官血流量最主要

⑦微动脉收缩→器官血流量↓、毛细血管压↓、组织液↓、淋巴回流↓、动静脉氧分压差↑（器官对单位体积的血液氧利用率增高）