## 7.4.1 电介质极化

1. 自身有电偶极矩的电介质的极化

这种电介质分子正负电荷中心不重合 (就像纯水), 这种电介质分子在外电场作用下会有规则排列此时内部会出现"←"与外电场反方向的电场, 削弱外电场.

此时极化出的电荷是与自由电荷不同的, 称极化电荷, 它不能"流动".



2. 自身无电偶极矩的电介质这种电介质分子正负电荷中心重合, 在外电场作用时正负电荷中心分离, 也表现为削弱外电场.

极化特点: 与导体不同, 极化只会削弱外电场而不会抵消外电场, 削弱后的电场强度为  $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$ , 其中  $\varepsilon_r$  为电介质的相对介电常数.

## 7.4.2 介质中的高斯定理和电位移矢量

强调一下, 真空中高斯定理的内容见定理 (7.1).

下面推导电介质中的高斯定理.

9.6 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组的微分形式:

$$\nabla \cdot \vec{\boldsymbol{D}} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = 0$$

$$\nabla \times \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{\boldsymbol{H}} = \vec{\boldsymbol{j}}_c + \frac{\partial \vec{\boldsymbol{D}}}{\partial t}$$
(9.26)

利用麦克斯韦方程组的微分形式, 再结合下列介质性能方程

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$\vec{j}_c = r \vec{E}$$
(9.27)

共七个方程,构成了一完整的说明电磁场性质的方程组.