实验 利用单臂路由实现 VLAN 间路由

【实验名称】

利用单臂路由实现 VLAN 间路由。

【实验目的】

掌握如何路由器端口上划分子接口、封装 Dot1Q(IEEE 802.1Q)协议,实现 VLAN 间的路由。

【背景描述】

假设某企业有两个主要部门:销售部和技术部,员工都连接在 1 台二层交换机上,网络内有 1 台路由器用于连接 Internet。现在发现网络内的广播流量较多,需要对广播进行限制但不能影响 2 个部门进行相互通信,要在路由器上做适当配置来实现这一目标。

【需求分析】

需要在交换机上配置 VLAN,然后在路由器连接交换机的端口上划分子接口,给相应的 LAN 设置 IP 地址,以实现 VLAN 间的路由。

【实验拓扑】

网络拓扑如图 1 所示。




图 1

PCO 和 PC1 分属于不同的 vlan,它们间数据的通信首先要经由 trunk 链路传输给路由器,然后再由路由器转发到不同的 vlan。

【实验设备】

路由器 1 台

二层交换机 1 台

【预备知识】

交换机的基本配置方法, VLAN 的工作原理和配置方法, Trunk 的工作原理和配置方法, 单臂路由的工作原理和配置方法

【实验原理】

在交换网络中,通过 VLAN 对一个物理网络进行了逻辑划分,不同的 VLAN 之间是无法直接访问的,必须通过三层的路由设备进行连接。一般利用路由器或三层交换机来实现不同 VLAN 之间的互相访问。

将路由器和交换机相连,使用 IEEE 802.1Q 来启动一个路由器上的子接口成为干道模式,就可以利用路由器来实现 VLAN 之间的通信。

路由器可以从某一个 VLAN 接收数据包并且将这个数据包转发到另外的一个 VLAN,要实施 VLAN 间的路由,必须在一个路由器的物理接口上启用子接口,也就是将以太网物理接口划分为多个逻辑的、可编址的接口,并配置成干道模式,每个 VLAN 对应一个这种接口,这样路由器就能够知道如何到达这些互联的 VLAN。

【实验步骤】

Switch#configure terminal

第一步:配置交换机的主机名、划分 VLAN 和添加端口、设置 Trunk

首先在全局配置模式下修改交换机名称,并创建 vlan10 和 vlan20,接着将交换机 fastEthernet0/6-10 端口划分给 vlan10,并将 fastEthernet0/11-15 端口划分到 vlan20,最后将 fastEthernet0/1 接口模式配置为 trunk。

Switch(config)#	#配置交换机主机名(自己想叫什么叫什么)										
L2-SW(config)#vlan 10											
L2-SW(config-vlan)#vlan 20											
L2-SW(config-vlan)#exit											
#把 fastEthernet 0/6-10 的端口划分到 VLAN 10,把 fastEthernet0/11-15 的端口划分到 VLAN 20											
L2-SW(config)#interface fastEt	hernet 0/1										
L2-SW(config-if)#switchport m	ode trunk										
L2-SW(config-if)#end											
第二步:在路由器上设置名	你、划分子接口、配置 IP 地址										
	的 IP 地址为配置子接口做好准备并开启接口。进一步定义逻辑										
	stEthernet0/0.20 分别指定封装协议对应于 vlan10 和 vlan20,另										
外完成他们 IP 地址的配置。											
RSR20#configure terminal											
RSR20(config)#hostname Rout	er										
Router(config)#interface fastE	thernet 0/0										
Router(config-if)#											
# 医	为要配置子接口,所以去掉物理接口fastEthernet 0/0的IP地址。										
Router(config-if)#no shutdowr	1										
Router(config-if)#exit											
Router(config)#											
	模式										
	#指定子接口 Fa0/0.10 采用的封装协议以及所属 vlan10										
Router(config-subif)#ip addres											
! 配置子接口 Fa0/0.10 的 I	P 地址										
Router(config-subif)#exit											
Router(config)#	#定义逻辑接口 fastEthernet 0/0.20,并进入逻辑接口配置										

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ! 配置子接口 Fa0/0.20 的 IP 地址 Router(config-subif)#end

第三步: 查看交换机的 VLAN 和 Trunk 配置

L2-SW#show vlan

L2-SW#show interfaces fastEthernet 1/0 switchport

第四步: 查看路由器的路由表

Router#show ip route

第五步: 测试网络连通性

给	PC1	和	PC2	2 分别	別配置	192.	168.10	.0/24	和	192.16	58.20.	0/24	网段内	的	• 地	址,	并分:	别
以	192	.168	.10.	1 和	192.1	68.20	.1 作为	对网关,	, P	C2 上	ping	所属	VLAN	的网	关、	VLA	N 10	的
XX	关和	PC:	1,	如果	能 pin	g通,	说明西	己置单	臂趾	各由后	,网丝	各已绍	全部等	以现 互	联互	Ĺ通。		
																		_
																		_

【注意事项】

- 1、 在给路由器的子接口配置 IP 地址之前,一定要先封装 dotlq 协议。
- 2、 各个 VLAN 内的主机,要以相应 VLAN 子接口的 IP 地址作为网关。