# Operatori logici pe biţi

### 1 Noţiuni teoretice

Operatorii logici pe biţi se aplică bit cu bit numai datelor de tip întreg, mai precis reprezentărilor interne ale acestora. În continuare ne referim la modul în care se comportă aceşti operatori în C++.

Operatorii logici pe biţi sunt: negaţia ( $\sim$ ), conjuncţia (&),disjuncţia (|), disjuncţia exclusivă( $^{\wedge}$ ), deplasarea spre stânga << şi deplasare spre dreapta (>>).

Operatorul de negație este un operator unar care aplicat unui număr întreg x returnează un număr întreg a cărui reprezentarea internă se obține din reprezentarea internă a lui x prin complementarea față de unu a fiecărui bit ( $\sim 1 = 0$  și  $\sim 0 = 1$ ).

#### Exemplu:

Considerând int x=25, reprezentarea internă a lui x (pe 4 octeți) este: 00000000000000000000000011001.

Atunci  $\sim x$  returnează 11111111111111111111111100110.

Deci, dacă x = 25 atunci  $\sim x = -26$ .

În general pentru x număr întreg (cu semn)  $\sim x = -x - 1$ .

### Observație:

Operatorul de conjuncție (&) este un opertor binar care returnează numărul întreg a cărui reprezentare internă se obține prin conjunția perechilor de biți situați pe aceeași poziție în reprezentările interne ale operanzilor.

$$(1\&1 = 1, \text{ iar } 0\&0 = 1\&0 = 0\&1 = 0)$$

Exemplu: Dacă x=5 și y=12 atunci reprezentările interne ale celor două numere sunt:

care are corespondentul zecimal 4.

Operatorul de disjuncție (|) este un operator binar care returnează numărul întreg a cărui reprezentare internă se obține prin disjunția biților situați pe aceeași poziție în reprezentările interne ale operanzilor.

$$(1|0=0|1=1|1=1, \text{ iar } 0|0=0)$$

Exemplu: Dacă x=5 și y=12 atunci reprezentările interne ale celor două numere sunt:

care are corespondental zecimal 13.

Operatorul de disjuncție exclusivă (^) este un operator binar care returnează numărul întreg a cărui reprezentare internă se obține prin disjunția exclusivă a biților situați pe aceeași poziție în reprezentările interne ale operanzilor. $(1^1 = 0^0 = 0, \text{ iar } 1^0 = 0^1 = 1)$ 

Exemplu: Dacă x=5 și y=12 atunci reprezentările interne ale celor două numere sunt:

care are corespondentul zecimal 9.

Operatorul de deplasare spre stânga (shift left) << este un operator binar care returnează numărul întreg a cărui reprezentare este obținută din reprezentarea internă a primului operand prin deplasarea la stânga cu un număr de biți egal cu al doilea operand. Biții rămași liberi se completează cu 0.

Exemplu: Dacă x=5 cu reprezentarea internă x: 00000000000000000000000000000101, atunci x<<2 returnează 0000000000000000000000000010100 adică valoarea 20.

Observație: Expresia  $x \ll n$  are ca efect înmulțirea operandului x cu  $2^n$ .

Operatorul de deplasare spre dreapta (shift right) >> este un operator binar care returnează numărul întreg a cărui reprezentare este obținută din reprezentarea internă a primului operand prin deplasarea la drepta cu un număr de biți egal cu al doilea operand. Biții rămași liberi se completează cu bitul de semn al numărului inițial.

Exemplu: Dacă x=12 cu reprezentarea internă x:000000000000000000000000001100, atunci x>>2 returnează 0000000000000000000000000011 adică valoarea 3.

Observație: Expresia x >> n are ca efect împărțirea întreagă a operandului x la  $2^n$ .

Acţionând direct asupra reprezentării interne a operanzilor, operaţiile efectuate pe biţi sunt foarte performante (se execută foarte rapid).

## 2 Aplicații

1. Verificați dacă un număr natural n introdus de la tastatură este par sau impar.

Indicație: Dacă n este par cel mai din dreapta bit este 0, altfel este 1. Astfel, se poate folosi conjuncția dintre n și 1.

- 2. Fiind dat de la tastatură un număr natural k < 15, afișați  $2^k$ . Indicație: Folosiți operatorul de deplasare la stânga.
- 3. Fiind dat un număr natural n să se determine câtul şi restul împărțirii acestuia la 8.

Indicație: Câtul se obține folosind deplasarea la dreapta, iar restul folosind conjuncția dintre n și 7.

4. Fiind dat un număr natural n să se verifice dacă n este o putere a lui 2.

Indicație: n este o putere a lui 2 dacă și numai dacă reprezentarea sa internă conține un sigur bit egal cu 1. Dacă presupunem că acest bit ocupă poziția k, atunci pentru n-1 toți biții din dreapta lui k devin 1, iar bitul k și toți biții din stânga sa devin 0. În consecință n este o putere a lui 2 dacă și numai dacă n&(n-1) == 0.

5. Fiind dat un număr natural n să se afișeze reprezentarea lui n în baza 2.

Indicație: Bitul de pe poziția i este dat de expresia logică (n >> i)&1.

- 6. Scrieți un program care afișează numărul cifrelor de 1 din reprezentarea internă a unui număr natural n.
- 7. Scrieți un program care afișează cea mai mare putere a lui 2 care divide un număr natural dat n.