

ÍNDICE

- 2. Almacenamiento Local
- 3. Configuración de NFS
- 4. Configuración de SAMBA
- 5. Configuración de iSCSI

2024 Práctica 8 - Almacenamiento 2

ÍNDICE

- 2. Almacenamiento Local
- 3. Configuración de NFS
- 4. Configuración de SAMBA
- 5. Configuración de iSCSI


2024 Práctica 8 - Almacenamiento 3

Preparar una máquina virtual con la distribución de su elección y que contará con 10 discos duros adicionales de 20 GB de capacidad cada uno (sdb a sdk) y el mismo tipo de controladora (SATA, SCSI, NVMe, ...) con la que cuenta el disco principal. A continuación, arrancar el equipo y realizar las siguientes tareas de configuración:

- a) Comprobar la configuración de la primera unidad de disco (sda) de la máquina virtual. Tipos de particiones existentes (físicas y lógicas), identificación, capacidades y sistemas de archivos configurados.
- b) En la segunda unidad de disco (sdb) crear una partición primaria de 8 GB. Formatear la partición con el sistema de archivos xfs y montar la partición sobre el directorio /mnt/datos. Configurar el montaje automático de la misma (archivo /etc/fstab) y comprobar que se monta automáticamente al reiniciar el equipo. Nota: se recomienda usar el UUID de la partición para evitar problemas en caso de renombrado de particiones.
- c) Usando la utilidad mdadm configurar un RAID1 sobre las unidades sdc y sdd. ¿Qué capacidad tiene el array resultante? (justificar esta capacidad). Formatear el dispositivo RAID con el sistema de archivos ext4, y montarlo sobre el directorio /mnt/raid1. Añadir algún archivo a este directorio. A continuación, simular un fallo en la unidad sdc. Comprobar que los archivos siguen estando accesibles, aunque el array está degradado (utilizar la opción detail para ver el estado del array).

 Sustituir la unidad sdc por la unidad sde, y comprobar que el array se regenera automáticamente.
- d) Configurar un RAID 5 con cuatro unidades de disco (sdf, sdg, sdh y sdi) más un disco de repuesto o spare (sdj). ¿Qué capacidad tiene el array resultante? ¿Por qué?
- e) Crear un volumen físico para cada unidad RAID configurada en los apartados c) y d) (habrá que desmontar previamente el RAID1, y al crear el volumen físico se perderá el formato y contenido). A continuación, generar un grupo de volúmenes (vg-asi) formado por los dos volúmenes físicos. Visualizar las características y la capacidad del grupo de volúmenes creados. A continuación, crear dos volúmenes lógicos: files (de 50 GB) y apps (con el 50% de la capacidad restante del grupo de volúmenes). Formatear ambos volúmenes lógicos con xfs y montarlos en /mnt/files y /mnt/apps. Configurar el montaje automático de ambos volúmenes y reiniciar el equipo para comprobar que se montan automáticamente.
- f) Necesitamos extender el volumen lógico files hasta 75 GB, usando si es necesario un disco duro adicional (sdk). Realizar el proceso completo, incluyendo la extensión de la partición xfs una vez redimensionemos el volumen lógico (xfs_growfs). Una vez concluido el proceso, y con el volumen montado, adjuntar como evidencia pantallazos de los comandos Isblk y df.

Preparar una máquina virtual con la distribución de su elección y que contará con 10 discos duros adicionales de 20 GB de capacidad cada uno (sdb a sdk) y el mismo tipo de controladora (SATA, SCSI, NVMe, ...) con la que cuenta el disco principal. A continuación, arrancar el equipo y realizar las siguientes tareas de configuración



Device	Summary
	1 GB
Processors	2
New Hard Disk (SATA)	20 GB
	20 GB
☐ Hard Disk (SCSI)	40 GB
OCD/DVD (SATA)	Using unknown backend
P Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Display	Auto detect

a) Comprobar la configuración de la primera unidad de disco (sda) de la máquina virtual. Tipos de particiones existentes (físicas y lógicas), identificación, capacidades y sistemas de archivos configurados.

Información del disco sda (los principales de la máquina):

fdisk -l /dev/sda

```
root@server:~# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 86E3D186-E177-497E-B3A9-206DCDAA3697
Device
                        End Sectors Size Type
             Start
/dev/sda1
                                       1M BIOS boot
              2048
                       4095
                                2048
                   4198399 4194304
                                       2G Linux filesystem
/dev/sda2
              4096
/dev/sda3 4198400 83884031 79685632
                                      38G Linux filesystem
root@server:~#
```

Disco Principal

- /dev/sda1: Una partición de arranque BIOS que comienza en el sector 2048 y termina en el sector 4095, con un tamaño de 1 MiB.
- /dev/sda2: Una partición de sistema de archivos Linux que comienza en el sector 4096 y termina en el sector 4,198,399, con un tamaño de 2 GiB.
- /dev/sda3: Otra partición de sistema de archivos Linux que comienza en el sector 4,198,400 y termina en el sector 83,884,031, con un tamaño de 38 GiB.

a) Comprobar la configuración de la primera unidad de disco (sda) de la máquina virtual. Tipos de particiones existentes (físicas y lógicas), identificación, capacidades y sistemas de archivos configurados.

Listar discos del sistema: Isblk

loopX: Dispositivos de bucle (dispositivos virtuales que permiten montar archivos como dispositivos).

> Discos configurados como Hard Disk SATA

```
root@server:~# lsblk
NAME
                          MAJ:MIN RM
                                       SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0
                            7:0
                                             1 loop /snap/core20/1778
loop1
                            7:1
                                            1 loop /snap/snapd/20671
loop2
                            7:2
                                             1 loop /snap/lxd/28373
                            7:3
                                            1 loop /snap/snapd/17950
loop3
                                   0 114,4M 1 loop /snap/lxd/26741
loop4
                            7:4
                            7:5
                                             1 loop /snap/core20/1587
loop5
                            8:0
                                        40G
                                             0 disk
                                         1M
  -sda1
                            8:1
                                             0 part
  -sda2
                            8:2
                                         2G
                                            0 part /boot
                            8:3
                                        38G 0 part
  Lubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0
                                             0 lvm
                            8:16
                                             0 disk
sdb
sdc
                            8:32
                                        20G 0 disk
sdd
                                             0 disk
                            8:48
sde
                            8:64
                                        20G 0 disk
sdf
                            8:80
                                        20G 0 disk
                            8:96
                                             0 disk
                                        20G 0 disk
                            8:112 0
sdi
                            8:128 0
                                             0 disk
sdj
sdk
                                             0 disk
                            8:144
                            8:160 0
                                            0 disk
```

a) Comprobar la configuración de la primera unidad de disco (sda) de la máquina virtual. Tipos de particiones existentes (físicas y lógicas), identificación, capacidades y sistemas de archivos configurados.

Listar discos del sistema:

Isblk

- sda: Primer disco duro
- sda1, sda2, sda3: Particiones del primer disco duro.
- /boot: Punto de montaje de la partición sda2.
- /: Punto de montaje de la partición sda3.
- ubuntu--vg-ubuntu--lv: Nombre del volumen lógico (LVM) dentro de la partición sda3.
- Ivm: Tipo de partición (en el caso del volumen lógico).

```
root@server:~# lsblk
NAME
                          MAJ:MIN RM
                                       SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                                            1 loop /snap/core20/1778
loop0
                            7:0
loop1
                            7:1
                                            1 loop /snap/snapd/20671
loop2
                            7:2
                                            1 loop /snap/lxd/28373
loop3
                            7:3
                                   0 49.8M 1 loop /snap/snapd/17950
loop4
                                   0 114,4M 1 loop /snap/lxd/26741
                            7:4
                            7:5
                                            1 loop /snap/core20/1587
loop5
                            8:0
                                        40G
                                            0 disk
                                         1M
                            8:1
                                            0 part
 -sda1
                            8:2
                                         2G
                                            0 part /boot
 -sda3
                            8:3
                                        38G 0 part
  Lubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0
                                            0 lvm
                            8:16
sdb
sdc
                            8:32
                                        20G 0 disk
sdd
                                            0 disk
                            8:48
sde
                            8:64
                                        20G 0 disk
sdf
                            8:80
                                            0 disk
                            8:96
                                            0 disk
                            8:112 0
                                        20G 0 disk
sdi
                            8:128 0
                                            0 disk
                                             0 disk
                            8:160
sr0
```

Unidad CD/DVD 1024M

b) En la segunda unidad de disco (sdb) crear una partición primaria de 8 GB. Formatear la partición con el sistema de archivos xfs y montar la partición sobre el directorio /mnt/datos. Configurar el montaje automático de la misma (archivo /etc/fstab) y comprobar que se monta automáticamente al reiniciar el equipo. Nota: se recomienda usar el UUID de la partición para evitar problemas en caso de renombrado de particiones.

- 1) Crear partición primaria del disco sdb: fdisk /dev/sdb
- 2) Formatear la partición con XFS: mkfs.xfs /dev/sdb1
- 3) Crear archivo de montaje : mkdir /mnt/datos
- 4) Montar la partición en ese archivo: mount /dev/sdb1 /mnt/datos
- 5) Obtener el UUID de la partición (lo necesitaremos para configurar el montaje automático): blkid /dev/sdb1
- 6) Editar /etc/fstab y añadir UUID=<UUID> /mnt/datos xfs defaults 0 0
- 7) Comprobar montaje automático : reboot

Se debería observar la partición /dev/sdb1 montada en /mnt/datos

b) En la segunda unidad de disco (sdb) crear una partición primaria de 8 GB. Formatear la partición con el sistema de archivos xfs y montar la partición sobre el directorio /mnt/datos. Configurar el montaje automático de la misma (archivo /etc/fstab) y comprobar que se monta automáticamente al reiniciar el equipo. Nota: se recomienda usar el UUID de la partición para evitar problemas en caso de renombrado de particiones.

```
Command (m for help): o
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xafdd7611.

Command (m for help): n
Partition type
   p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e extended (container for logical partitions)

Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): +8200M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 8 GiB.
```

- 1) Crear partición primaria del disco sdb: fdisk /dev/sdb
 - a) Crear una nueva tabla de particiones: Command : o
 - b) Crear una nueva partición: Command : n
 - c) Tipo de partición : p (primaria)
 - d) Número de partición: 1
 - e) First Sector: default
 - f) Last Sector: +8200M (8GB y 200M para ajustarse al tamaño de la partición)
 - g) Guardar: w

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
| Sdb | 8:16 0 20G 0 disk | Sblk | Sdb1 | 8:17 0 8G 0 part | Sblk |
```

b) En la segunda unidad de disco (sdb) crear una partición primaria de 8 GB. Formatear la partición con el sistema de archivos xfs y montar la partición sobre el directorio /mnt/datos. Configurar el montaje automático de la misma (archivo /etc/fstab) y comprobar que se monta automáticamente al reiniciar el equipo. Nota: se recomienda usar el UUID de la partición para evitar problemas en caso de renombrado de particiones.

Formatear la partición con XFS: mkfs.xfs /dev/sdb1

```
root@server:~# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1
                                 isize=512
                                              agcount=4, agsize=524800 blks
                                              attr=2, projid32bit=1
                                 sectsz=512
                                              finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =
                                 crc=1
                                              bigtime=0 inobtcount=0
                                 reflink=1
         =
data
                                 bsize=4096
                                              blocks=2099200, imaxpct=25
                                               swidth=0 blks
                                 sunit=0
naming
         =version 2
                                 bsize=4096
                                              ascii-ci=0, ftype=1
         =internal log
                                 bsize=4096
                                              blocks=2560, version=2
log
                                 sectsz=512
                                              sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none
                                              blocks=0, rtextents=0
                                 extsz=4096
```

Crear archivo de montaje : mkdir /mnt/datos Montar la partición en ese archivo: mount /dev/sdb1 /mnt/datos

```
root@server:~# mkdir /mnt/datos
root@server:~# mount /dev/sdb1 /mnt/datos
```

b) En la segunda unidad de disco (sdb) crear una partición primaria de 8 GB. Formatear la partición con el sistema de archivos xfs y montar la partición sobre el directorio /mnt/datos. Configurar el montaje automático de la misma (archivo /etc/fstab) y comprobar que se monta automáticamente al reiniciar el equipo. Nota: se recomienda usar el UUID de la partición para evitar problemas en caso de renombrado de particiones.

Obtener el UUID de la partición (lo necesitaremos para configurar el montaje automático): blkid /dev/sdb1

```
/dev/sdb1: UUID="aae1789d-ea00-469a-971c-c10c74f2e5b9" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="a91bae48-01" UUID="aae1789d-ea00-469a-971c-c10c74f2e5b9"
```

Editar /etc/fstab y añadir UUID=<UUID> /mnt/datos xfs defaults 0 0 UUID= aae1789d-ea00-469a-971c-c10c74f2e5b9 /mnt/datos xfs defaults 0 0

```
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-sULEcfrthWWQC73L0FLBcmCyjsyq0ThNyqbhDGbmkV4ZUR5wKS8qpo8x774NMS00 / ext4 defaults 0
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/675d68d7-7cbc-4abb-8c90-e8bcb22ba155 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

UUID=aae1789d-ea00-469a-971c-c10c74f2e5b9 /mnt/datos xfs defaults 0 0
```

b) En la segunda unidad de disco (sdb) crear una partición primaria de 8 GB. Formatear la partición con el sistema de archivos xfs y montar la partición sobre el directorio /mnt/datos. Configurar el montaje automático de la misma (archivo /etc/fstab) y comprobar que se monta automáticamente al reiniciar el equipo. Nota: se recomienda usar el UUID de la partición para evitar problemas en caso de renombrado de particiones.

Comprobar montaje automático : reboot (Se debería observar la partición /dev/sdb1 montada en /mnt/datos)

```
root@server:~# lsblk
NAME
                           MAJ:MIN RM
                                        SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0
                                              1 loop /snap/snapd/17950
                             7:0
                                                loop /snap/core20/1587
loop1
                             7:1
                                              1 loop /snap/core20/1778
loop2
                             7:2
loop3
                                              1 loop /snap/lxd/26741
                             7:3
                                              1 loop /snap/lxd/28373
loop4
                             7:4
loop5
                             7:5
                                              1 loop /snap/snapd/20671
sda
                             8:0
                                         40G
                                              0 disk
 -sda1
                             8:1
                                              0 part
 -sda2
                             8:2
                                              0 part /boot
 -sda3
                             8:3
                                         38G
                                              0 part
  Lubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0
                                              0 lvm
sdb
                             8:16
                                         20G
                                              0 disk
 -sdb1
                             8:17
                                              0 part /mnt/datos
```

- c) Usando la utilidad mdadm configurar un RAID1 sobre las unidades sdc y sdd. ¿Qué capacidad tiene el array resultante? (justificar esta capacidad). Formatear el dispositivo RAID con el sistema de archivos ext4, y montarlo sobre el directorio /mnt/raid1. Añadir algún archivo a este directorio. A continuación, simular un fallo en la unidad sdc. Comprobar que los archivos siguen estando accesibles, aunque el array está degradado (utilizar la opción detail para ver el estado del array). Sustituir la unidad sdc por la unidad sde, y comprobar que el array se regenera automáticamente.
 - 1. Descargar madam: apt-get install mdadm
 - 2. Crear RAID: mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdc /dev/sdd
 - --verbose: Muestra la salida detallada del proceso.
 - o /dev/md0: nombre del dispositivo RAID que se creará.
 - --level=mirror: Nivel de RAID (en este caso es RAID1)
 - o --raid-devices=2: Número de dispositivos que formarán parte del RAID, que en este caso son 2 (Raid 1 se duplica, espejo o "mirror·).
 - o /dev/sdc /dev/sdd: Dispositivos que se usarán para el RAID1.

c) Usando la utilidad mdadm configurar un RAID1 sobre las unidades sdc y sdd. ¿Qué capacidad tiene el array resultante? (justificar esta capacidad).

```
root@server:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/s dc /dev/sdd mdadm: Note: this array has metadata at the start and may not be suitable as a boot device. If you plan to store '/boot' on this device please ensure that your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use --metadata=0.90 mdadm: size set to 20954112K Continue creating array? (y/n) y mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata mdadm: array /dev/md0 started.
```

La capacidad del array resultante se ha establecido en 20954112K

El RAID1 (espejo) duplica los datos en dos discos para proporcionar redundancia. Dado que estamos usando dos discos idénticos (sdc y sdd), la capacidad efectiva del RAID1 será igual a la capacidad de **uno** de los discos

Capacidad de un solo disco = (20954112K / 1024) / 1024 \approx 20 GB



- c) Usando la utilidad mdadm configurar un RAID1 sobre las unidades sdc y sdd. ¿Qué capacidad tiene el array resultante? (justificar esta capacidad). Formatear el dispositivo RAID con el sistema de archivos ext4, y montarlo sobre el directorio /mnt/raid1.
- 1. Formatear el dispositivo RAID con el sistema de archivos ext4: mkfs.ext4 /dev/md0
- 2. Montarlo en el Directorio /mnt/raid1:
 - mkdir /mnt/raid 1
 - mount /dev/md0 /mnt/raid1

```
root@server:~# mkdir /mnt/raid1
root@server:~# mount /dev/md0 /mnt/raid1
root@server:~# df -h
Filesystem
                                  Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs
                                                    2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                 19G 7.9G 9.8G
                                                   45% /
tmpfs
                                          0 461M
                                  461M
                                                    0% /dev/shm
tmpfs
                                                    0% /run/lock
                                  5,0M
/dev/sda2
                                  2,0G
                                       251M 1,6G 14% /boot
/dev/sdb1
                                  8,0G
                                                    2% /mnt/datos
                                                    1% /run/user/0
                                        24K
                                                    1% /mnt/raid
```

- c) Añadir algún archivo a este directorio. A continuación, simular un fallo en la unidad sdc. Comprobar que los archivos siguen estando accesibles, aunque el array está degradado (utilizar la opción detail para ver el estado del array). Sustituir la unidad sdc por la unidad sde, y comprobar que el array se regenera automáticamente.
- 1. Añadir archivo al directorio: touch /mnt/raid1/archivo.txt
- 2. Simular un fallo en la unidad:
 - a) Marcar la unidad sdc como fallida: mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdc
 - b) Eliminar la unidad fallida del array: mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdc
 - c) Comprobar que los archivos siguen estando accesibles aunque el array está degradado: ls -l /mnt/raid1

- c) Añadir algún archivo a este directorio. A continuación, simular un fallo en la unidad sdc. Comprobar que los archivos siguen estando accesibles, aunque el array está degradado (utilizar la opción detail para ver el estado del array). Sustituir la unidad sdc por la unidad sde, y comprobar que el array se regenera automáticamente.
- Sustituir la unidad sdc por la unidad sde : mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sde
- 2. Comprobar que el array se regenera automáticamente: mdadm --detail /dev/md0

Rebuild Status: 5% complete \rightarrow el proceso de regeneración del array está en curso y ya ha progresado un 5%.

```
root@server:~# mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sde
mdadm: added /dev/sde
root@server:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version: 1.2
    Creation Time : Tue Apr 30 16:20:53 2024
        Raid Level : raid1
        Array Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
     Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices: 2
      Persistence : Superblock is persistent
       Update Time : Tue Apr 30 16:38:15 2024
             State: clean, degraded, recovering
    Active Devices : 1
   Working Devices : 2
    Failed Devices: 0
     Spare Devices : 1
Consistency Policy : resync
   Rebuild Status : 5% complete
              Name : server:0 (local to host server)
              UUID: 051a8b47:36d3c947:1443b580:a25f18f7
            Events: 28
                             RaidDevice State
    Number
                     Minor
                       64
```

Si se vuelve a dar al comando más tarde:

```
root@server:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
          Version : 1.2
     Creation Time : Tue Apr 30 16:20:53 2024
        Raid Level : raid1
       Array Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
     Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
     Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
      Persistence : Superblock is persistent
      Update Time : Tue Apr 30 16:40:00 2024
            State : clean
   Active Devices : 2
   Working Devices : 2
   Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
Consistency Policy : resync
             Name : server:0 (local to host server)
             UUID: 051a8b47:36d3c947:1443b580:a25f18f7
           Events: 45
   Number
            Major
                    Minor
                            RaidDevice State
                      64
                                       active sync /dev/so
```

d) Configurar un RAID 5 con cuatro unidades de disco (sdf, sdg, sdh y sdi) más un disco de repuesto o spare (sdj). ¿Qué capacidad tiene el array resultante? ¿Por qué?

Añadir archivo al directorio: mdadm --create --verbose /dev/md1 --level=5 --raid-devices=4 --spare-devices=1 /dev/sdf /dev/sdg /dev/sdh /dev/sdi /dev/sdj

```
root@server:~# mdadm --create --verbose /dev/md1 --level=5 --raid-devices=4 --spare-dev ices=1 /dev/sdf /dev/sdg /dev/sdh /dev/sdj /dev/sdj mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: chunk size defaults to 512K mdadm: size set to 20954112K mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
```

Siguiendo el cálculo anterior:

- Capacidad de cada disco= (20954112K / 1024) / 1024 pprox 20 GB
- Dado que son cuatro discos de datos y uno de repuesto, el número de discos de datos es 4 1 = 3.
- Capacidad total del array ≈ 20 GB × 3 = 60 GB

d) Configurar un RAID 5 con cuatro unidades de disco (sdf, sdg, sdh y sdi) más un disco de repuesto o spare (sdj). ¿Qué capacidad tiene el array resultante? ¿Por qué?

cat /proc/mdstat para ver el estado actual de todos los dispositivos RAID

Md1: le quedan 13.1min para regenerar los datos

2024 Práctica 8 - Almacenamiento 21

e) Crear un volumen físico para cada unidad RAID configurada en los apartados c) y d) (habrá que desmontar previamente el RAID1, y al crear el volumen físico se perderá el formato y contenido). A continuación, generar un grupo de volúmenes (vg-asi) formado por los dos volúmenes físicos. Visualizar las características y la capacidad del grupo de volúmenes creados. A continuación, crear dos volúmenes lógicos: files (de 50 GB) y apps (con el 50% de la capacidad restante del grupo de volúmenes). Formatear ambos volúmenes lógicos con xfs y montarlos en /mnt/files y /mnt/apps. Configurar el montaje automático de ambos volúmenes y reiniciar el equipo para comprobar que se montan automáticamente.

22

- 1) Desmontar RAID 1: umount /dev/md0
- 2) Crear volumen físico en RAID 1: pvcreate /dev/md0 (usando LVM manager)
- 3) Crear volumen físico para RAID 5: pvcreate /dev/md1

e) Crear un volumen físico para cada unidad RAID configurada en los apartados c) y d) (habrá que desmontar previamente el RAID1, y al crear el volumen físico se perderá el formato y contenido).

```
root@server:~# umount /dev/md0
root@server:~# df -h
Filesystem
                                  Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs
                                                    2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 19G 7,9G 9,8G 45% /
tmpfs
                                  461M
                                             461M
                                                    0% /dev/shm
tmpfs
                                                    0% /run/lock
                                  5,0M
                                             5,0M
/dev/sda2
                                  2,0G 251M 1,6G 14% /boot
/dev/sdb1
                                  8,0G
                                         90M
                                             8,0G
                                                    2% /mnt/datos
                                                    1% /run/user/0
tmpfs
                                   93M 4.0K
```

```
root@server:~# pvcreate /dev/md0
WARNING: ext4 signature detected on /dev/md0 at offset 1080. Wipe it? [y/n]: y
Wiping ext4 signature on /dev/md0.
Physical volume "/dev/md0" successfully created.
```

root@server:~# pvcreate /dev/md1
Physical volume "/dev/md1" successfully created.

- e) A continuación, generar un grupo de volúmenes (vg-asi) formado por los dos volúmenes físicos. Visualizar las características y la capacidad del grupo de volúmenes creados.
- Crear grupo de volúmenes:
 vgcreate vg-asi /dev/md0 /dev/md1
- 2) Visualizar características del grupo de volúmenes:
 - vgdisplay vg-asi
- Visualizar capacidad grupo de volúmenes:
 vgs vg-asi

```
root@server:~# vgcreate vg-asi /dev/md0 /dev/md1
  Volume group "vg-asi" successfully created
root@server:~# vgdisplay vg-asi
  --- Volume group ---
  VG Name
                        vg-asi
  System ID
                        lvm2
  Format
  Metadata Areas
  Metadata Sequence No 1
  VG Access
                        read/write
                        resizable
  VG Status
  MAX LV
  Cur LV
  Open LV
  Max PV
  Cur PV
  Act PV
  VG Size
                        <79,93 GiB
  PE Size
                        4,00 MiB
  Total PE
                        20461
  Alloc PE / Size
                        0 / 0
                        20461 / <79,93 GiB
  Free PE / Size
  VG UUID
                        xcCOuh-CsfS-YP6l-cST5-U9kE-fBmq-FuiJd1
root@server:~# vgs vg-asi
                            VSize
                                    VFree
         #PV #LV #SN Attr
                   0 wz--n- <79,93g <79,93g
```

- e) A continuación, crear dos volúmenes lógicos: files (de 50 GB) y apps (con el 50% de la capacidad restante del grupo de volúmenes). Formatear ambos volúmenes lógicos con xfs y montarlos en /mnt/files y /mnt/apps. Configurar el montaje automático de ambos volúmenes y reiniciar el equipo para comprobar que se montan automáticamente
- 1) Crear volúmenes lógicos:
 - o File 50GB: Ivcreate -L 50G -n files vg-asi
 - o apps 50% del espacio restante:
 - Calcular 50% restante con vgdisplay vg-asi | grep "Free PE / Size"
 - Crear volume lógico: Ivcreate -l 50%FREE -n apps vg-asi
- 2) Formatear los volúmenes lógicos con XFS:
 - o Files: mkfs.xfs /dev/vg-asi/files
 - Apps: mkfs.xfs /dev/vg-asi/apps
- 3) Montar los volúmenes lógicos:
 - mkdir -p /mnt/files + mount /dev/vg-asi/files /mnt/files
 - sudo mkdir -p /mnt/apps + mount /dev/vg-asi/apps /mnt/apps
- 4) Configurar el montaje automático:
 - UUID=[UUID_files] /mnt/files xfs defaults 0 0
 - UUID=[UUID_apps] /mnt/apps xfs defaults 0 0

Nota: para encontrar los UUID: blkid

- 1) Crear volúmenes lógicos:
 - o File 50GB: lvcreate -L 50G -n files vg-asi

root@server:~# lvcreate -L 50G -n files vg-asi Logical volume "files" created.

- o apps 50% del espacio restante:
 - Calcular 50% restante con vgdisplay vg-asi | grep "Free PE / Size"
 - Crear volume lógico: Ivcreate -l 50%FREE -n apps vg-asi

```
root@server:~# vgdisplay vg-asi | grep "Free PE / Size"
Free PE / Size 7661 / <29,93 GiB</pre>
```

Convertir el tamaño del espacio libre a GiB:29,93 GiB

Calcular el 50% del espacio libre:50% de 29,93 GiB = 0.5 * 29,93 = 14,965 GiB

Luego el comando será: lvcreate -L 14.965G -n apps vg-asi

Rounding up size to full physical extent <14,97 GiB Logical volume "apps" created.

- 2) Formatear los volúmenes lógicos con XFS:
 - Files: mkfs.xfs /dev/vg-asi/files
 - Apps: mkfs.xfs /dev/vg-asi/apps

```
root@server:~# mkfs.xfs /dev/vg-asi/files
log stripe unit (524288 bytes) is too large (maximum is 256KiB)
log stripe unit adjusted to 32KiB
meta-data=/dev/vg-asi/files
                                              agcount=16, agsize=819200 blks
                                 isize=512
                                             attr=2, projid32bit=1
                                 sectsz=512
                                              finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                 crc=1
         =
                                reflink=1
                                              bigtime=0 inobtcount=0
                                bsize=4096
                                              blocks=13107200, imaxpct=25
data
                                sunit=128
                                              swidth=384 blks
        =version 2
                                bsize=4096
                                             ascii-ci=0, ftype=1
naming
         =internal log
                                bsize=4096
                                             blocks=6400, version=2
log
                                             sunit=8 blks, lazy-count=1
                                sectsz=512
realtime =none
                                              blocks=0, rtextents=0
                                extsz=4096
root@server:~# mkfs.xfs /dev/vg-asi/apps
meta-data=/dev/vg-asi/apps
                                              agcount=4, agsize=980992 blks
                                isize=512
                                             attr=2, projid32bit=1
                                 sectsz=512
                                              finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                 crc=1
                                reflink=1
                                              bigtime=0 inobtcount=0
data
                                bsize=4096
                                              blocks=3923968, imaxpct=25
                                              swidth=0 blks
                                sunit=0
naming
        =version 2
                                bsize=4096
                                             ascii-ci=0, ftvpe=1
log
         =internal log
                                bsize=4096
                                              blocks=2560, version=2
                                              sunit=0 blks, lazy-count=1
                                sectsz=512
realtime =none
                                              blocks=0, rtextents=0
                                 extsz=4096
```

- 3) Montar los volúmenes lógicos:
 - o mkdir -p /mnt/files + mount /dev/vg-asi/files /mnt/files
 - mkdir -p /mnt/apps + mount /dev/vg-asi/apps /mnt/apps
- 4) Configurar el montaje automático:
 - UUID=[UUID_files] /mnt/files xfs defaults 0 0
 - UUID=[UUID_apps] /mnt/apps xfs defaults 0 0

```
root@server:~# mkdir -p /mnt/files
root@server:~# mount /dev/vg-asi/files /mnt/files
root@server:~# mkdir -p /mnt/apps
root@server:~# ^C
root@server:~# mount /dev/vg-asi/apps /mnt/apps
```

Nota: para encontrar los UUID: blkid

```
root@server:~# blkid /dev/vg-asi/files
/dev/vg-asi/files: UUID="554687be-24f0-4710-b5cf-1b9e4bef64f9" BLOCK_SIZE="512" TYPE="x
fs"
root@server:~# blkid /dev/vg-asi/apps
/dev/vg-asi/apps: UUID="69cdf7ae-13ee-4e30-9dc2-6ec9cb105682" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xf
s"
```

- UUID= 554687be-24f0-4710-b5cf-1b9e4bef64f9 /mnt/files xfs defaults 0 0
- UUID= 69cdf7ae-13ee-4e30-9dc2-6ec9cb105682 /mnt/apps xfs defaults 0 0

- UUID= 554687be-24f0-4710-b5cf-1b9e4bef64f9 /mnt/files xfs defaults 0 0
- UUID= 69cdf7ae-13ee-4e30-9dc2-6ec9cb105682 /mnt/apps xfs defaults 0 0

vim /etc/fstab

```
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-sULEcfrthWWQC73L0FLBcmCyjsyq0ThNyqbhDGbmkV4ZUR5wKS8qpo8x774
NMSOO / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/675d68d7-7cbc-4abb-8c90-e8bcb22ba155 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

UUID=aae1789d-ea00-469a-971c-c10c74f2e5b9 /mnt/datos xfs defaults 0 0

UUID=554687be-24f0-4710-b5cf-1b9e4bef64f9 /mnt/files xfs defaults 0 0

UUID=69cdf7ae-13ee-4e30-9dc2-6ec9cb105682 /mnt/apps xfs defaults 0 0
```

```
root@server:~# reboot
```

```
root@server:~# df -h
Filesystem
                                   Size Used Avail Use% Mounted on
                                                      2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                   19G 7,9G 9,8G
                                                     45% /
tmpfs
                                   461M
                                              461M
                                                      0% /dev/shm
                                   5,0M
                                                      0% /run/lock
/dev/sdf2
                                                     14% /boot
/dev/sda1
                                                      2% /mnt/datos
        per/vg--asi-files
                                                93M
                                                      1% /run/user/0
```

- f) Necesitamos extender el volumen lógico files hasta 75 GB, usando si es necesario un disco duro adicional (sdk). Realizar el proceso completo, incluyendo la extensión de la partición xfs una vez redimensionemos el volumen lógico (xfs_growfs). Una vez concluido el proceso, y con el volumen montado, adjuntar como evidencia pantallazos de los comandos Isblk y df.
 - 1) Extender el volumen lógico de files (ya tiene 50GB, vamos a necesitar extenderlo hasta 75GB)
 - Si suponemos que sí necesitamos extender a otro disco (25GB)restantes: lvextend -L +55G /dev/vg-asi/files /dev/sdk
 - Si suponemos que no: lvextend -L 25G /dev/vg-asi/files (vamos a seleccionar esta opción)
 - 2) Redimensionar el sistema de archivos xfs: xfs_growfs /mnt/files

fdisk -l

```
Disk /dev/mapper/vg--asi-files: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1572864 bytes
```

Ivextend -L 25G /dev/vg-asi/files

```
root@server:~# lvextend -L 25G /dev/vg-asi/files
New size given (6400 extents) not larger than existing size (12800 extents)
```

El tamaño nuevo especificado para el volumen lógico (25G) no es mayor que el tamaño existente (12800 extents). Esto significa que el volumen lógico ya está en su tamaño máximo y no se puede extender más allá de eso.

Verificamos el espacio libre en el grupo de volúmenes vg-asi: vgdisplay vg-asi | grep "Free PE / Size"

```
root@server:~# vgdisplay vg-asi | grep "Free PE / Size"
Free PE / Size 8948 / 34,95 GiB
```

Verificamos el espacio libre en el volumen lógico files: lvdisplay /dev/vg-asi/files | grep "LV Size"

```
root@server:~# lvdisplay /dev/vg-asi/files | grep "LV Size"
LV Size 50,00 GiB
```

Nota: hemos añadido al grupo vg-asi sdk antes

Extendemos +25GB (ya teníamos 50GB): lvextend -L +25G /dev/vg-asi/files

```
root@server:~# lvextend -L +25G /dev/vg-asi/files
Size of logical volume vg-asi/files changed from 50,00 GiB (12800 extents) to 75,00 GiB (19200 extents).
Logical volume vg-asi/files successfully resized.
```

Ajustar sistema de archivos XFS: xfs_growfs /mnt/files

```
root@server:~# xfs_growfs /mnt/files
meta-data=/dev/mapper/vg--asi-files isize=512
                                               agcount=16, agsize=819200 blks
                                            attr=2, projid32bit=1
                                sectsz=512
                                crc=1
                                             finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =
                                reflink=1
                                            bigtime=0 inobtcount=0
         =
                                            blocks=13107200, imaxpct=25
                                bsize=4096
data
                                            swidth=384 blks
                                sunit=128
naming
        =version 2
                                bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
        =internal log
                                bsize=4096
                                            blocks=6400, version=2
log
                                            sunit=8 blks, lazy-count=1
                                sectsz=512
                                            blocks=0, rtextents=0
realtime =none
                                extsz=4096
data blocks changed from 13107200 to 19660800
```

Isblk

sdg	8:96	0	20G	0	disk	
∟md126	9:126	0	60G		raid5	
└vgasi-files	253:1	0	75G	0	lvm	/mnt/files
sdh	8:112	0	20G	0	disk	
∟ _{md126}	9:126	0	60G	0	raid5	
└vgasi-files	253:1	0	75G	0	lvm	/mnt/files
sdi	8:128	0	20G	0	disk	
└md126	9:126	0	60G	0	raid5	
└vgasi-files	253:1	0	75G	0	lvm	/mnt/files
sdj	8:144	0	20G	0	disk	
∟md126	9:126	0	60G	0	raid5	
∟vgasi-files	253:1	0	75G	0	lvm	/mnt/files
sdk	8:160	0	20G	0	disk	
└vgasi-files	253:1	0	75G	0	lvm	/mnt/files
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

ÍNDICE

- 2. Almacenamiento Local
- 3. Configuración de NFS
- 4. Configuración de SAMBA
- 5. Configuración de iSCSI


2024 Práctica 8 - Almacenamiento 34

3. CONFIGURACIÓN DE NFS

- a) Instalar un servidor NFS en un equipo con SO Rocky Linux 9.3.
- b) Configurar el servidor NFS para compartir algún directorio. A lo largo de estos apartados vamos a evaluar las opciones de exportación. En la configuración inicial podemos compartir sin restricciones un directorio en modo lectura/escritura (/var/archivos, con derechos 777) y otro en modo de sólo lectura (/usr/share/doc).
- c) Utilizar otro equipo como cliente NFS, ahora con SO Ubuntu Server 22.04. Indicar el proceso seguido para la instalación. Nota: en el lado cliente NO hay que arrancar el servidor NFS. Desde el cliente listar los directorios NFS que comparte el servidor.
- d) En el equipo cliente montar (por ejemplo, en /mnt/nfs) el directorio NFS compartido por el servidor en modo lectura/escritura. Añadir un archivo desde el cliente en el recurso compartido y comprobar la propiedad y derechos del mismo, tanto si lo hacemos con un usuario no privilegiado como si usamos el perfil de root. A continuación, modificar las propiedades de compartición (ro, all_squash, no_root_squash, ...) y comprobar su efecto tras añadir nuevos archivos (si tenemos derecho de escritura, el UID de usuario con el que se crean los archivos, y permisos asociados a los mismos).
- e) Limitar las direcciones IP de acceso y comprobar que el recurso deja de estar disponible desde otras direcciones IP distintas.
- f) Indicar el proceso de instalación del servidor NFS en el SO Ubuntu Server 22.04, y del cliente en un SO Rocky Linux 9.3.

3. CONFIGURACIÓN DE NFS

- a) Instalar un servidor NFS en un equipo con SO Rocky Linux 9.3.
- b) Configurar el servidor NFS para compartir algún directorio. A lo largo de estos apartados vamos a evaluar las opciones de exportación. En la configuración inicial podemos compartir sin restricciones un directorio en modo lectura/escritura (/var/archivos, con derechos 777) y otro en modo de sólo lectura (/usr/share/doc).
- 1) Instalar el paquete NFS: dnf install nfs-utils



2) Crear el directorio archivo para compartir:

```
[root@server ~]# mkdir /var/archivos
[root@server ~]# chmod 777 /var/archivos
```

- a) Instalar un servidor NFS en un equipo con SO Rocky Linux 9.3.
- b) Configurar el servidor NFS para compartir algún directorio. A lo largo de estos apartados vamos a evaluar las opciones de exportación. En la configuración inicial podemos compartir sin restricciones un directorio en modo lectura/escritura (/var/archivos, con derechos 777) y otro en modo de sólo lectura (/usr/share/doc).

El archivo /etc/exports define los directorios que serán compartidos con los clientes NFS Escribimos en ese archivo:

```
/var/archivos *(rw,sync,no_root_squash)
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)
```

- *: cualquier cliente puede acceder a estos directorios.
- o rw: /var/archivos se comparte → lectura/escritura
- o ro:/usr/share/doc -> solo Lectura
- o sync: Garantiza que los cambios se escriban de manera síncrona en el servidor NFS.
- o no_root_squash: Permite al usuario root en el cliente tener los mismos privilegios que root en el servidor.

Nota: ¡es importante no poner espacios!


Por ejemplo, si añadimos espacios entre los campos, podría interpretarse erróneamente como si /var/archivos estuviera compartido con un cliente llamado *(rw,sync,no_root_squash) y /usr/share/doc con un cliente llamado *(ro,sync,no_root_squash)

```
/var/archivos *(rw,sync,no_root_squash)
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)
```

Después aplicar los cambios en la configuración de NFS: exportfs –ra Iniciar servicio NFS: systematl start nfs + systematl enable nfs

```
[root@server ~]# vim /etc/exports
[root@server ~]# [root@server ~]# exportfs -ra
[root@server ~]# systemctl start nfs-server
[root@server ~]# systemctl enable nfs-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[root@server ~]# systemctl status nfs-server
• nfs-server.service - NFS server and services
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
    Lorder-with-mounts.conf
    Active: active (exited) since Wed 2024-05-01 13:00:32 CEST; 11s ago
Main PID: 4048 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 57ms
```

c) Utilizar otro equipo como cliente NFS, ahora con SO Ubuntu Server 22.04. Indicar el proceso seguido para la instalación. Nota: en el lado cliente NO hay que arrancar el servidor NFS. Desde el cliente listar los directorios NFS que comparte el servidor.



c) Utilizar otro equipo como cliente NFS, ahora con SO Ubuntu Server 22.04. Indicar el proceso seguido para la instalación. Nota: en el lado cliente NO hay que arrancar el servidor NFS. Desde el cliente listar los directorios NFS que comparte el servidor.

```
root@server:~# apt install nfs-common
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
   keyutils libnfsidmap1 rpcbind
Paquetes sugeridos:
   watchdog
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
   keyutils libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
```

```
root@server:~# showmount -e 192.168.119.143
Export list for 192.168.119.143:
/usr/share/doc *
/var/archivos *
root@server:~#
```

Ubuntu Cliente NFS

3. CONFIGURACIÓN DE NFS

d) En el equipo cliente montar (por ejemplo, en /mnt/nfs) el directorio NFS compartido por el servidor en modo lectura/escritura. Añadir un archivo desde el cliente en el recurso compartido y comprobar la propiedad y derechos del mismo, tanto si lo hacemos con un usuario no privilegiado como si usamos el perfil de root. A continuación, modificar las propiedades de compartición (ro, all_squash, no_root_squash, ...) y comprobar su efecto tras añadir nuevos archivos (si tenemos derecho de escritura, el UID de usuario con el que se crean los archivos, y permisos asociados a los mismos).

Montar el directorio nfs: mkdir /mnt/nfs + mount -o rw IP_SERVIDOR_NFS:/var/archivos /mnt/nfs Agregar un archivo desde el cliente: touch /mnt/nfs/nuevo_archivo.txt Comprobar la propiedad y los derechos del archivo (ls -l /mnt/nfs/nuevo_archivo.txt)

```
root@server:~# mkdir /mnt/nfs
root@server:~# mount -o rw 192.168.119.143:/var/archivos /mnt/nfs
root@server:~# touch /mnt/nfs/nuevo_archivo.txt
root@server:~# ls -l /mnt/nfs/nuevo_archivo.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 may 1 11:20 /mnt/nfs/nuevo_archivo.txt
```

Pertenece al usuario root y al grupo root, con permisos de lectura y escritura para el usuario root, y solo permisos de lectura para el grupo y otros usuarios.

Ubuntu Cliente NFS

3. CONFIGURACIÓN DE NFS

d) A continuación, modificar las propiedades de compartición (ro, all_squash, no_root_squash, ...) y comprobar su efecto tras añadir nuevos archivos (si tenemos derecho de escritura, el UID de usuario con el que se crean los archivos, y permisos asociados a los mismos).

Entrar en /etc/exports y modificar /var/archivos

- 1) Cambiar el a modo solo lectura: /var/archivos *(ro,sync,no_root_squash) (modificamos la línea)
- 2) Cambiar a all_squash (mapeo de todos los usuarios a un usuario anónimo): /var/archivos *(ro,sync,all_squash)
- 3) Cambiar a root_squash (no_root_squah → permite que el usuario root tenga los mismos privilegios en el cliente):

 /var/archivos *(rw,sync,root_squash)

Después de cada cambio:

- Servidor NFS: exportfs -ra + systemctl restart nfs-server
- Cliente (Ubuntu): volver a montar el directorio umount /mnt/nfs + mount -o rw/ro ip_servidor_nfs:/var/archivos /mnt/nfs

d) A continuación, modificar las propiedades de compartición (ro, all_squash, no_root_squash, ...) y comprobar su efecto tras añadir nuevos archivos (si tenemos derecho de escritura, el UID de usuario con el que se crean los archivos, y permisos asociados a los mismos).

Entrar en /etc/exports y modificar /var/archivos

1) Cambiar el a modo solo lectura: /var/archivos *(ro,sync,no_root_squash) (modificamos la línea)

En Rocky:

```
/var/archivos *(ro,sync,no_root_squash)
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)

[root@server ~]# exportfs -ra
[root@server ~]# systemctl restart nfs
Failed to restart nfs.service: Unit nfs.service not found.
[root@server ~]# systemctl restart nfs-server
```

En Ubuntu:

```
root@server:~# umount /mnt/nfs

root@server:~# mount -o ro 192.168.119.143:/var/archivos /mnt/nfs

root@server:~# touch /mnt/nfs/rchivo2.txt
touch: cannot touch '/mnt/nfs/rchivo2.txt': Read-only file system
```

Comprobación:

No deja crear archivos porque es de lectura solo

d) A continuación, modificar las propiedades de compartición (ro, all_squash, no_root_squash, ...) y comprobar su efecto tras añadir nuevos archivos (si tenemos derecho de escritura, el UID de usuario con el que se crean los archivos, y permisos asociados a los mismos).

Entrar en /etc/exports y modificar /var/archivos

2) Cambiar a all_squash (mapeo de todos los usuarios a un usuario anónimo): /var/archivos *(rw,sync,all_squash)

En Rocky:

```
/var/archivos *(rw,sync,all_squash)
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)
```

```
[root@server ~]# vim /etc/exports
[root@server ~]# exportfs -ra
[root@server ~]# systemctl restart nfs-server
```

```
#/var/archivos *(rw,sync,root_squash)
/var/archivos *(rw,sync,all_squash)
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)
```

En Ubuntu:

```
root@server:~# mount -o rw 192.168.119.143:/var/archivos /mnt/nfs
root@server:~# touch /mnt/nfs/archivo_allSquash.txt
root@server:~# ls -la /mnt/nfs/archivo_allSquash.txt
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 0 may 6 15:31 /mnt/nfs/archivo_allSquash.txt
```

all_squash mapea todos los usuarios a un usuario anónimo → nobody

d) A continuación, modificar las propiedades de compartición (ro, all_squash, no_root_squash, ...) y comprobar su efecto tras añadir nuevos archivos (si tenemos derecho de escritura, el UID de usuario con el que se crean los archivos, y permisos asociados a los mismos).

Entrar en /etc/exports y modificar /var/archivos

3) Cambiar a root_squash (no_root_squah → permite que el usuario root tenga los mismos privilegios en el cliente):

/var/archivos *(rw,sync,root_squash)

En Rocky:

```
/var/archivos *(rw,sync,root_squash)
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)
```

```
[root@server ~]# vim /etc/exports
[root@server ~]# exportfs -ra
[root@server ~]# systemctl restart nfs-server
```

En Ubuntu:

```
root@server:~# umount /mnt/nfs

root@server:~# mount -o rw 192.168.119.143:/var/archivos /mnt/nfs

root@server:~# touch /mnt/nfs/archivo4.txt
root@server:~# ls -l /mnt/nfs
total 0
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 0 may 1 12:04 archivo4.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 may 1 11:20 nuevo_archivo.txt
```

d) A continuación, modificar las propiedades de compartición (ro, all_squash, no_root_squash, ...) y comprobar su efecto tras añadir nuevos archivos (si tenemos derecho de escritura, el UID de usuario con el que se crean los archivos, y permisos asociados a los mismos).

```
root@server:~# touch /mnt/nfs/archivo4.txt
root@server:~# ls -l /mnt/nfs
total 0
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 0 may 1 12:04 archivo4.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 may 1 11:20 nuevo_archivo.txt
```

"root_squash" impide que el usuario root en el cliente tenga privilegios de root en el servidor remoto ("aplasta" los privilegios de root)

Como en Ubuntu estoy en un usuario root \rightarrow el sistema NFS asigna al usuario root del cliente un UID y GID de "nobody" y "nogroup", respectivamente, para todas las operaciones realizadas en ese directorio.

e) Limitar las direcciones IP de acceso y comprobar que el recurso deja de estar disponible desde otras direcciones IP distintas.

```
#/var/archivos *(rw,sync,root_squash)
/var/archivos 192.168.119.142 rw,sync,no_root_squash
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)
```

Permitirá el acceso de escritura al cliente ubicado en la dirección IP 192.168.119.142, mientras que otros clientes no tendrán acceso

```
[root@server ~]# vim /etc/exports
[root@server ~]# exportfs -ra
[root@server ~]# systemctl restart nfs-server
```

Ubuntu Cliente NFS

```
root@server:~# umount /mnt/nfs
root@server:~# mount -o rw 192.168.119.143:/var/archivos /mnt/nfs
root@server:~#
```

Desde el servidor Ubuntu me deja

e) Limitar las direcciones IP de acceso y comprobar que el recurso deja de estar disponible desde otras direcciones IP distintas.

Voy a cambiar la IP para que no permita el acceso desde Ubuntu

```
#/var/archivos *(rw,sync,root_squash)
/var/archivos 192.168.119.200(rw,sync,no_root_squash)
/usr/share/doc *(ro,sync,no_root_squash)


[root@server ~]# vim /etc/exports
[root@server ~]# exportfs -ra
[root@server ~]# systemctl restart nfs-server
```

Ubuntu Cliente NFS

```
root@server:~# mount -o rw 192.168.119.143:/var/archivos /mnt/nfs
Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /lib/systemd/
system/rpc-statd.service.
mount.nfs: mounting 192.168.119.143:/var/archivos failed, reason given by server: No such fi
le or directory
root@server:~#
```

Desde el servidor Ubuntu no permite el acceso

f) Indicar el proceso de instalación del servidor NFS en el SO Ubuntu Server 22.04, y del cliente en un SO Rocky Linux 9.3. .



f) Indicar el proceso de instalación del servidor NFS en el SO Ubuntu Server 22.04, y del cliente en un SO Rocky Linux 9.3. .

Servidor

Ubuntu:

apt install nfs-kernel-server

```
root@server:~# apt install nfs-kernel-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
    nfs-kernel-server
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 93 no actualizados.
```

f) Indicar el proceso de instalación del servidor NFS en el SO Ubuntu Server 22.04, y del cliente en un SO Rocky Linux 9.3. .



```
[root@server archivos]# yum install nfs-utils
Error al cargar el complemento "config_manager": '*prog'
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
                                                                                               49 kB/s |
                                                                                                          38 kB
                                                                                                                    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
                                                                                              4.5 MB/s |
                                                                                                         21 MB
                                                                                                                    00:04
Rocky Linux 9 - BaseOS
                                                                                              4.5 kB/s
                                                                                                        4.1 kB
                                                                                                                    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream
                                                                                              9.8 kB/s | 4.5 kB
                                                                                                                    00:00
Rocky Linux 9 - Extras
                                                                                              6.7 kB/s | 2.9 kB
                                                                                                                    00:00
El paquete nfs-utils-1:2.5.4-20.el9.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
```

ÍNDICE

- 2. Almacenamiento Local
- 3. Configuración de NFS
- 4. Configuración de SAMBA
- 5. Configuración de iSCSI

2024 Práctica 8 - Almacenamiento 52

- a) Instalar el servidor Samba en una máquina con SO Rocky Linux 9.3. y arrancar el servicio. Para comprobar el servicio usaremos nuestro propio equipo anfitrión (Windows, Mac o Linux) o un cliente Samba instalado en otra máquina virtual Linux.
- b) Crear un nuevo usuario de Samba a partir de un usuario del sistema Linux ya existente. A continuación, configurar un recurso compartido en el servidor Linux. Se denominará [shared] y permitirá el acceso a la carpeta /var/shared con derechos de escritura. El recurso estará visible y sólo será accesible para el usuario anteriormente creado
- c) Verificar que es posible trabajar sobre el recurso compartido accediendo desde una máquina cliente que cuente con un cliente SMB y validándose con el usuario samba previamente creado.
- d) Crear un nuevo recurso [public] que permitirá el acceso al directorio /var/public (situar en este directorio algún archivo) con derechos de lectura para todos los usuarios. Comprobar que es posible acceder a este directorio compartido y su contenido sin necesidad de autentificación.

a) Instalar el servidor Samba en una máquina con SO Rocky Linux 9.3. y arrancar el servicio. Para comprobar el servicio usaremos nuestro propio equipo anfitrión (Windows, Mac o Linux) o un cliente Samba instalado en otra máquina virtual Linux.

yum install samba + systemctl start smb + systemctl enable smb

```
Actualizado:
libsmbclient-4.18.6-102.el9_3.x86_64
samba-client-4.18.6-102.el9_3.x86_64
samba-common-4.18.6-102.el9_3.x86_64
samba-common-4.18.6-102.el9_3.x86_64
Instalado:
libnetapi-4.18.6-102.el9_3.x86_64
samba-common-tools-4.18.6-102.el9_3.x86_64
samba-ldb-ldap-modules-4.18.6-102.el9_3.x86_64
samba-ldb-ldap-modules-4.18.6-102.el9_3.x86_64
```

a) Instalar el servidor Samba en una máquina con SO Rocky Linux 9.3. y arrancar el servicio. Para comprobar el servicio usaremos nuestro propio equipo anfitrión (Windows, Mac o Linux) o un cliente Samba instalado en otra máquina virtual Linux.

Comprobar desde un cliente (yum install samba-client)

```
root@192.168.119.138's password:
Last login: Mon Mar 25 17:18:53 2024 from 192.168.119.1
[root@server ~]# yum install samba-client
[root@server ~]# smbclient -L 192.168.119.143
Password for [SAMBA\root]:
Anonymous login successful
        Sharename
                        Type
                                  Comment
                        Disk
                                  Printer Drivers
        print$
        IPC$
                        IPC
                                  IPC Service (Samba 4.18.6)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server ~]#
```

Otra máquina Rocky en mi caso

Acceso a los recursos compartidos del servidor Samba desde el cliente :

sambclient -L IP_SERVIDOR_SAMBA

b) Crear un nuevo usuario de Samba a partir de un usuario del sistema Linux ya existente. A continuación, configurar un recurso compartido en el servidor Linux. Se denominará [shared] y permitirá el acceso a la carpeta /var/shared con derechos de escritura. El recurso estará visible y sólo será accesible para el usuario anteriormente creado

palomaSamba

Usaremos este usuario

[root@server samba]# smbpasswd -a palomaSamba New SMB password: Retype new SMB password: Added user palomaSamba.

Creamos el usuario smbpasswd –a <<usuario>>

Crear recurso compartido:

- o Crear carpeta: mkdir /var/shared
- Establecer permisos : chown palomaSamba:palomaSamba /var/shared
- Configurar el recurso compartido en /etc/samba/smb.conf

b) Crear un nuevo usuario de Samba a partir de un usuario del sistema Linux ya existente. A continuación, configurar un recurso compartido en el servidor Linux. Se denominará [shared] y permitirá el acceso a la carpeta /var/shared con derechos de escritura. El recurso estará visible y sólo será accesible para el usuario anteriormente creado

```
[root@server samba]# mkdir /var/shared
[root@server samba]# chown palomaSamba:palomaSamba /var/shared
```

/etc/samba/smb.conf

```
[shared]
    comment = Carpeta compartida PR8
    path = /var/shared
    valid users = palomaSamba
    writable = yes
    browseable = yes
```

Writable: con derechos de escritura

Browsable: recurso compartido será visible cuando los usuarios naveguen por la red

[root@server samba]# systemctl restart smb

c) Verificar que es posible trabajar sobre el recurso compartido accediendo desde una máquina cliente que cuente con un cliente SMB y validándose con el usuario samba previamente creado.

Con la máquina Rocky cliente samba del apartado a:

smbclient -L IP_SERVIDOR_SAMBA -U palomaSamba

```
[root@server ~]# smbclient -L 192.168.119.143 -U palomaSamba
Password for [SAMBA\palomaSamba]:
       Sharename
                       Type
                                 Comment
       print$
                       Disk
                                 Printer Drivers
                       Disk
                                 Carpeta compartida PR8
       shared
       IPC$
                                 IPC Service (Samba 4.18.6)
                       IPC
                       Disk
                                 Home Directories
       palomaSamba
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server ~]#
```

d) Crear un nuevo recurso [public] que permitirá el acceso al directorio /var/public (situar en este directorio algún archivo) con derechos de lectura para todos los usuarios. Comprobar que es posible acceder a este directorio compartido y su contenido sin necesidad de autentificación.

- 1) mkdir /var/public
- 2) Config public en /etc/samba/smb.conf > public = yes + guest ok = yes (Permite el acceso de invitado al recurso compartido sin necesidad de autenticación)
- 3) sytemctl restart smb

```
[root@server samba]# mkdir /var/public
[root@server samba]# vim /etc/samba/smb.conf
[root@server samba]# systemctl restart smb
```

Comprobar que es posible acceder a este directorio compartido y su contenido sin necesidad de autentificación:

```
smbclient IP_SERVIDOR_SAMBA/public
```

```
[public]
    comment = Carpeta pública PR8
    path = /var/public
    public = yes
    guest ok = yes
```

Por defecto:

- Writable: con derechos de escritura
- o **Browsable**: yes

d) Crear un nuevo recurso [public] que permitirá el acceso al directorio /var/public (situar en este directorio algún archivo) con derechos de lectura para todos los usuarios. Comprobar que es posible acceder a este directorio compartido y su contenido sin necesidad de autentificación.

Comprobar que es posible acceder a este directorio compartido y su contenido sin necesidad de autentificación: smbclient IP_SERVIDOR_SAMBA/public

```
[root@server ~]# smbclient //192.168.119.143/public Password for [SAMBA\root]: Anonymous login successful Try "help" to get a list of possible commands. smb: \>
```

Sin poner la contraseña (pulsando Enter)

ÍNDICE

- 2. Almacenamiento Local
- 3. Configuración de NFS
- 4. Configuración de SAMBA
- 5. Configuración de iSCSI

2024 Práctica 8 - Almacenamiento 61

Vamos a trabajar con dos máquinas virtuales Rocky Linux 9.3. La primera actuará como un iniciador iSCSI y la segunda como nodo target, que proporcionará una unidad de almacenamiento en modo bloque (un volumen lógico LVM en este ejemplo)

- a) Configurar la máquina virtual que actuará como servidor iSCSI (target). Contará con un segundo disco duro de 20 GB (sdb)
 gestionado con LVM, en el que configuraremos un volumen lógico de 10 GB y nombre LV01. Arrancar la máquina y
 configurar el volumen lógico.
- b) Usar el shell targetcli para configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01. La nueva unidad no tendrá restricciones de acceso (no requerirá autentificación, ni tampoco limitaremos la IP desde la que se podrá conectar al recurso). Identificar el ign del recurso creado.
- c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.


Iniciador iSCSI 192.168.119.135

Nodo target 192.168.119.138

a) Configurar la máquina virtual que actuará como servidor iSCSI (target). Contará con un segundo disco duro de 20 GB (sdb) gestionado con LVM, en el que configuraremos un volumen lógico de 10 GB y nombre LV01. Arrancar la máquina y configurar el volumen lógico.

Nodo target 192.168.119.138

Añadimos un segundo disco de 20GB



reboot

Configurar volumen lógico de 10GB y nombre LV01:

- 1) Crear una partición el el disco sdb: fdisk /dev/sdb
- 2) Crear volumen físico: pvcreate /dev/sdb1
- 3) Crea un grupo de volúmenes LVM: vgcreate vg-iscsi /dev/sdb1
- 4) Crear el volumen lógico: lvcreate -L 10G -n LV01 vg-iscsi
- Formatea el volumen lógico (suponemos que com ext4 como en el apartado 3 de alamcenamiento local): mkfs.ext4 /dev/vg-iscsi/LV01
- 6) Montar el volumen lógico: mkdir /mnt/LV01 + mount /dev/vg-iscsi/LV01 /mnt/LV01
- Añadirlo a /etc/fstabs (para asegurar la persistencia)
 UUID=<UUID_del_sistema_de_archivos> /mnt/LV01 ext4 defaults 0 0
- 8) Reiniciar Máquina

a) Configurar la máquina virtual que actuará como servidor iSCSI (target). Contará con un segundo disco duro de 20 GB (sdb) gestionado con LVM, en el que configuraremos un volumen lógico de 10 GB y nombre LV01. Arrancar la máquina y configurar el volumen lógico.

> Nodo target 192.168.119.138

Creamos el volumen lógico:

```
[root@server ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
```

Creamos un grupo de volúmenes:

[root@server ~]# vgcreate vg-iscsi /dev/sdb1
Volume group "vg-iscsi" successfully created

Creamos una partición del disco (de los 20GB) para poder crear un volumen lógico sobre ella:

fdisk /dev/sdb

```
Orden (m para obtener ayuda): o

Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador de disco 0x8e096a9e.

Orden (m para obtener ayuda): n

Tipo de partición
    p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
    e extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado p): p

Número de partición (1-4, valor predeterminado 1):

Primer sector (2048-41943039, valor predeterminado 2048):

Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (2048-41943039, valor predeterminado 41943039):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 20 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w

Se ha modificado la tabla de particiones.

Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.

Se están sincronizando los discos.
```

 a) Configurar la máquina virtual que actuará como servidor iSCSI (target). Contará con un segundo disco duro de 20 GB (sdb) gestionado con LVM, en el que configuraremos un volumen lógico de 10 GB y nombre LV01. Arrancar la máquina y configurar el volumen lógico.

> Nodo target 192.168.119.138

Montar el volumen lógico:

```
[root@server ~]# mkdir /mnt/LV01
[root@server ~]# mount /dev/vg-iscsi/LV01 /mnt/LV01
```

Crear el volumen lógico

```
[root@server ~]# lvcreate -L 10G -n LV01 vg-iscsi
Logical volume "LV01" created.
```



65

Formatear el volumen lógico (ext4)

UUID del sistema de ficheros: c0f12936-9fa9-4cb1-9e2d-9c21cf54221d

a) Configurar la máquina virtual que actuará como servidor iSCSI (target). Contará con un segundo disco duro de 20 GB (sdb) gestionado con LVM, en el que configuraremos un volumen lógico de 10 GB y nombre LV01. Arrancar la máquina y configurar el volumen lógico.

Nodo target 192.168.119.138 Finalmente añadimos una entrada del volumen lógico a /etc/fstabs (para asegurar la persistencia)

```
UUID=c0f12936-9fa9-4cb1-9e2d-9c21cf54221d /mnt/LV01 ext4 defaults 0 0
```

Reiniciamos y verificamos:

```
[root@server ~]# lsblk
NAME
                               SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                    8:0
                                    0 disk
sda
                                   0 part /boot
 -sda1
                    8:1
 -sda2
                    8:2
                               19G
                                    0 part
  -rl-root
                   253:0
  ∟rl-swap
                   253:1
                                           [SWAP]
                    8:16
                                    0 disk
 -sdb1
                    8:17 0
                                    0 part
  └vq--iscsi-LV01 253:2
                    11:0
```

b) Usar el shell targetcli para configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01. La nueva unidad no tendrá restricciones de acceso (no requerirá autentificación, ni tampoco limitaremos la IP desde la que se podrá conectar al recurso). Identificar el ign del recurso creado.

Abrir shel de targetcli (targetcli):

```
[root@server ~]# targetcli
Warning: Could not load preferences file /root/.targetcli/prefs.bin.
targetcli shell version 2.1.53
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
/> |
```

Importante: systemctl enable target

[root@server ~]# systemctl enable target Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target .wants/target.service → /usr/lib/systemd/system/targe t.service.

Configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01:

- Crear un nuevo backstore para LV01
- 2) Crear un nuevo iSCSI target
- 3) Dentro del iSCSI target crear un LUN asociado al backstore creado
- 4) Configura el iSCSI target para no requerir autenticación ni limitar las IP de acceso

b) Usar el shell targetcli para configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01. La nueva unidad no tendrá restricciones de acceso (no requerirá autentificación, ni tampoco limitaremos la IP desde la que se podrá conectar al recurso). Identificar el ign del recurso creado.

Configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01:

Crear un nuevo backstore para LV01 cd /backstores/block create Iv01_block /dev/vg-iscsi/LV01
 Crear un nuevo iSCSI target

 Crear un nuevo iSCSI target cd /iscsi create

```
/> cd /backstores/block
/backstores/block> create lv01_block /dev/vg-iscsi/LV01
Created block storage object lv01_block using /dev/vg-iscsi/LV01
```

- b) Usar el shell targetcli para configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01. La nueva unidad no tendrá restricciones de acceso (no requerirá autentificación, ni tampoco limitaremos la IP desde la que se podrá conectar al recurso). Identificar el ign del recurso creado.
- 2) Crear un nuevo iSCSI target cd /iscsi create

```
/iscsi> create
Created target iqn.2003-01.org.linux-iscsi.server.x8664:sn.2f5fa5f07fa2.
Created TPG 1.
Global pref auto_add_default_portal=true
Created default portal listening on all IPs (0.0.0.0), port 3260.
```

b) Usar el shell targetcli para configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01. La nueva unidad no tendrá restricciones de acceso (no requerirá autentificación, ni tampoco limitaremos la IP desde la que se podrá conectar al recurso). Identificar el ign del recurso creado.

Una vez tenemos el Backstore y el Target:

3) Dentro del iSCSI target crear un LUN asociado al backstore creado (Iv01_block)

Entramos en luns

```
/iscsi/iqn.20....1f692efbb93e> cd tpg1
/iscsi/iqn.20...2efbb93e/tpg1> cd luns
/iscsi/iqn.20...93e/tpg1/luns> ls
o- luns
```

Creamos una unidad lógica iSCSI (LUN): create /backstores/block/Iv01_block

b) Usar el shell targetcli para configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01. La nueva unidad no tendrá restricciones de acceso (no requerirá autentificación, ni tampoco limitaremos la IP desde la que se podrá conectar al recurso). Identificar el ign del recurso creado.

Una vez tenemos el Backstore, el Target y hemos creado un LUN associado al backstore:

4) Configura el iSCSI target para no requerir autenticación ni limitar las IP de acceso

La configuración indica que no se acepta la conexión desde cualquier IP (0.0.0.0), configuraremos el acceso si autenticación

```
/iscsi/iqn.20...2efbb93e/tpg1> set auth userid=None
Parameter userid is now 'None'.
/iscsi/iqn.20...2efbb93e/tpg1> set auth password=None
Parameter password is now 'None'.
```

/iscsi> set discovery_auth enable = 0
Parameter enable is now 'False'.


b) Usar el shell targetcli para configurar una unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01. La nueva unidad no tendrá restricciones de acceso (no requerirá autentificación, ni tampoco limitaremos la IP desde la que se podrá conectar al recurso). Identificar el iqn del recurso creado.

Queda configurado la unidad lógica iSCSI (LUN) sobre el volumen LV01 Verificamos:

cat /etc/target/saveconfig.json

```
'tpgs": [
   "attributes": {
     "authentication": 0,
     "cache_dynamic_acls": 0,
     "default_cmdsn_depth": 64,
     "default_erl": 0,
     "demo_mode_discovery": 1,
     "demo_mode_write_protect": 1,
     "fabric_prot_type": 0,
     "generate_node_acls": 0,
     "login_keys_workaround": 1,
     "login_timeout": 15,
     "netif_timeout": 2,
     "prod_mode_write_protect": 0,
     "t10_pi": 0,
     "tpg_enabled_sendtargets": 1
```

```
"luns": [
     {
         "alias": "b1cb23bb10",
         "alua_tg_pt_gp_name": "default_tg_pt_gp",
         "index": 0,
         "storage_object": "/backstores/block/lv01_block"
      }
}
```



c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Iniciador iSCSI 192.168.119.135

yum install iscsi-initiator-utils

Obtener iqns del servidor: iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p IP_SERVIDOR_ISCSI

[root@server ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.119.138 192.168.119.138:3260,1 iqn.2003-01.org.linux-iscsi.server.x8664:sn.2f5fa5f07fa2

c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Iniciador iSCSI 192.168.119.135

Añadir en initiatiorname.iscsi el iqn del recurso: vim /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

InitiatorName=iqn.2003-01.org.linux-iscsi.server.x8664:sn.2f5fa5f07fa2

c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Iniciador iSCSI 192.168.119.135

Conectarse al recurso: iscsiadm -m node --targetname NOMBRE_IQN--portal IP_SERVIDOR_ISCSI --login iscsiadm -m node --targetname iqn.2003-01.org.linux-iscsi.server.x8664:sn.2f5fa5f07fa2 --portal 192.168.119.138 --login

```
[root@server ~]# iscsiadm -m node --targetname iqn.2003-01.org.linux-iscsi.server.x8664:sn.2f5fa5f07fa
2 --portal 192.168.119.138 --login
Logging in to [iface: default, target: iqn.2003-01.org.linux-iscsi.server.x8664:sn.2f5fa5f07fa2, porta
l: 192.168.119.138,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.2003-01.org.linux-iscsi.server.x8664:sn.2f5fa5f07fa2, portal: 19
2.168.119.138,3260] successful.
```

c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Iniciador iSCSI 192.168.119.135

Comprobamos que se ha añadido una nueva unidad de 10Gb al equipo

c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Iniciador iSCSI 192.168.119.135 Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Repetimos los mismos pasos de siempre:

- 1) Crear un sistema de archivos, esta vez sobre /dev/sdb
- 2) Crear el directorio de montaje + montarlo
- 3) Verificación

c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Iniciador iSCSI 192.168.119.135

1) Crear un sistema de archivos, esta vez sobre /dev/sdb

Se está creando un sistema de ficheros con 2621440 bloques de 4k y 655360 nodos-i UUID del sistema de ficheros: e47bb352-3987-4d10-9c51-214aa3543a3b Respaldos del superbloque guardados en los bloques: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

c) Levantar una segunda máquina virtual que actuará como iniciador iSCSI del recurso exportado por el target. Instalar el paquete iscsi-initiator-utils y configurar el nombre iqn del recurso en el archivo initiatorname.iscsi. Conectar al recurso iSCSI remoto y comprobar que se ha añadido una nueva unidad de 10 GB al equipo. Crear un sistema de archivos ext4 en esta nueva unidad y montarlo en el directorio /mnt/iscsi.

Iniciador iSCSI 192.168.119.135

- 2) Crear el directorio de montaje + montarlo
- 3) Verificación

```
[root@server ~]# mkdir /mnt/iscsi
[root@server ~]# mount /dev/sdb /mnt/iscsi
[root@server ~]# df -h
S.ficheros
                    Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
devtmpfs
                      4,0M
                                           0% /dev
tmpfs
                      363M
                                   363M
                                           0% /dev/shm
tmpfs
                      146M
                             5,4M
                                           4% /run
/dev/mapper/rl-root
                       17G
                             2,9G
/dev/sda1
                     1014M
                             310M
                                   705M
                                         31% /boot
tmpfs
                       73M
                             4,0K
                                           1% /run/user/0
/dev/sdb
                      9,8G
                              24K 9,3G
                                           1% /mnt/iscsi
```