

(COVE es CM177

T9: Herramientas De Planisicación

Fundamentos

PERT (Program traduction & Review Technique)


Construcción interdefendencia entre torras - sus analisis

- 1. Evento, Identifica el comienzo o final de una tarea Tarea. El trabajo que tiene que ser desarrollado.
- 3. Duración. El tiempo que cuesta realizar la tarea
- 4. Esfuerzo. El trabajo realmente ejecutado para hacer la tarea 5. Camino critico. Es el camino mas largo dentro de la red de
- tareas que determina la duración del proyecto.
- 6. Tipos de punto
- 1. Sumidero donde terminan varias tareas
- 2. Pto. Caliente. El origen de varias tareas.




Dependencias

- 1. Fuerte. La tarea no puede comenzar hasta que la tarea precedente no este terminada.
- 2. Débil. La tarea puede comenzar aunque la tarea precedente no este completamente terminada. Por ejemplo, podemos empezar la compra de materiales aunque la lista de los mismos no este completamente terminada.
- 3. Externa. Dependemos de un proveedor externo para poder comenzar la tarea 4. Postiza. Muestra una dependencia previa con línea discontinua va que sino no



Tiempo muerto. Es la diferencia entre (TL)el ultimo tiempo en el cual una tarea debe terminar y (TE)el tiempo mas temprano en el cual podemos empezar la tarea

- ES. El tiempo mas corto cuando una actividad puede comenzar. 55
- EF. El tiempo mas corto cuando una actividad puede finalizar
- LS. El tiempo mas largo cuando una actividad puede comenzar 🕵
- LF. El tiempo mas largo cuando una actividad puede finalizar.




Activity = A. B. C. D. E. F.



Ejemplo

Las tareas corresponden al mismo equipo, podemos reducir el camino crítica asignando más recursos a la tarea 2 para hacerlo en 2 semanas a costa de la tarea 3 que dura más pero no esta en el CPM.





Hay 2 técnicas de re-planificación que consisten-

- A) Suavizar. Trabajar con los recursos para eliminar los picos y los valles. Reducir el camino critico
- B) Trabajar con los recursos para reducir el camino critico moviendo recursos, el problema es que algunos recursos no esten preparados para trabajar en otras

Flaras :

- 1) lista actividades del proyecto
- 2) Establecer relaciones doucos diagrama de red
- 3) Validación restonsables de deto de las interrelaciones
- 4) Cálculo CPM
- 5) Proceso replanificación de tarras
- 6) Gloulo @ Total Proyecto an estadistia
- 7) Planteam. de alternativas

Acciones que nuede realisar el P.M.

- · Eliminar alguna parte del proyecto.
- · Añadir mas recursos en tareas del camino critico.
- · Hacer tareas en paralelo.
- Acortar las tareas tempranas
- · Acortar las tareas mas largas
- · Incrementar los recursos del provecto.
- · Incrementar los horarios del proyecto.

una vez hemos regiostado el prosecto Estimar duración total del Proyecto

- 1. Estimación de tarea te = (a+4*b+c)/6
 - · Estimación optimista a
 - · Estimación mas probable b
- Estimación pesimista c 2. Desviación estándar de cada tarea $\sigma = (c-a)/6$
- 3. Estimación de la duración total > T total = \(\subseteq _i \)
- 4. Desvigción del provecto
- 5. Según la estadistica y la curva normal
 - · 68%->Ttotal+- **T**
 - · 95%->Ttotal+- 25
 - · 99.7%-> T total + 35
- 6. Probabilidad de hacer el proyecto
- . 50%+1/2 68% =84%-> T total +₹
- · 50% +1/2 95%=97,5%-> T total + 2
- · 50% +1/2 99,7%=99,8%-> T total + 3 ♥
- · 50% -1/2 68% =16%-> T total 5
- 50% -1/2 95%=2.5%-> T total 2

CAMINO CRÍTICO

Acciones o puede Malizar el PU

- Eliminar alguna parte del proyecto.
- Añadir mas recursos en tareas del camino critica Hacer tareas en paralelo.
- · Acortar las tareas tempranas
- Acortar las tareas mas laraas
- · Incrementar los recursos del proyecto
- Incrementar los horarios del provecto.

nivelación de Recursos



Mover Tareas 🦇 Deoplazar tareas a tiene holywras ¿Disminure el cuadrado de Horos?



ROID - cuiticas (retrasam Proyecto) ARUI - con holgura