

ÍNDICE

- 1. Cortafuegos Personal
- 2. Cortafuegos personal con UFW
- 3. Router con función de cortafuegos y NAT

ÍNDICE

- 1. Cortafuegos Personal
- 2. Cortafuegos personal con UFW
- 3. Router con función de cortafuegos y NAT

Índice

- 1. Configuración básica del cortafuegos: reglas de filtrado sin estado.
- 2. Efecto del orden en las reglas de filtrado.
- 3. Redirección de tráfico SSH saliente.
- 4. Protección contra escaneo de sistema operativo con nmap.
- 5. Reglas con estado para conexiones y tráfico ICMP.
- 6. Limitación de accesos al servidor SSH para mitigar ataques de fuerza bruta.

1.1 Configuración básica del cortafuegos: reglas de filtrado sin estado.

Establecer distintas reglas de filtrado sin estado sobre las cadenas INPUT y OUTPUT. Filtraremos ambos sentidos de la conexión, con reglas complementarias. Fijar en primer lugar la política DROP para el tráfico entrante y saliente del equipo, y habilitar a continuación el intercambio ICMP con el resto de los equipos de nuestra subred. Permitir el tráfico saliente hacia los puertos 80/tcp, 443/tcp y 53/udp (nuestro equipo actúa como cliente). Habilitar el tráfico entrante al puerto 22/tcp y 80/tcp (nuestro equipo actúa como servidor).

Kali 192.168.64.128 Ubuntu 192.168.64.129

1.1 Configuración básica del cortafuegos: reglas de filtrado sin estado.

Fijar en primer lugar la política DROP para el tráfico entrante y saliente del equipo, y habilitar a continuación el intercambio ICMP con el resto de los equipos de nuestra subred.

```
# iptables -P INPUT DROP (Denegar todo tráfico entrante)
# iptables -P OUTPUT DROP (Denegar todo tráfico saliente)
```

```
[palomaperezdemadrid@MBP-de-Paloma ~ % ping 192.168.64.129
PING 192.168.64.129 (192.168.64.129): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.64.129: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.747 ms
64 bytes from 192.168.64.129: icmp seq=1 ttl=64 time=0.747 ms
--- 192.168.64.129 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.747/0.747/0.747/nan ms
```

```
root@server:~# iptables –P INPUT
root@server:~# iptables –P
palomaperezdemadrid@MBP-de-Paloma ~ % ping 192.168.64.129
PING 192.168.64.129 (192.168.64.129): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp seg 5
--- 192.168.64.129 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
```

- Permitir el tráfico saliente hacia los puertos 80/tcp, 443/tcp y 53/udp (nuestro equipo actúa como cliente).
 - Permitimos tráfico ICMP (ping) entre Ubuntu (192.168.64.129) y la subred (192.168.64.0/24):

```
# iptables -A INPUT -p icmp -s 192.168.64.0/24 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -p icmp -d 192.168.64.0/24 -j ACCEPT root@server: "# iptables -A OUTPUT -p icmp -d 192.168.64.0/24 -j ACCEPT
```

root@server:~# iptables –A INPUT –p icmp –s 192.168.64.0/24 –j ACCEP7

1.1 Configuración básica del cortafuegos: reglas de filtrado sin estado.

Permitir tráfico saliente para puertos específicos (80/tcp, 443/tcp, 53/udp)

```
# iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
```

```
root@server:~# iptables –A OUTPUT –p tcp ––dport 80 –j ACCEPT
root@server:~# iptables –A OUTPUT –p tcp ––dport 443 –j ACCEPT
root@server:~# iptables –A OUTPUT –p udp ––dport 53 –j ACCEPT
```

• Permitir tráfico entrante en puertos específicos (22/tcp, 80/tcp)

```
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
root@server:~# iptables –A INPUT –p tcp ––dport 80 –j ACCEPT
root@server:~# iptables –A INPUT –p tcp ––dport 22 –j ACCEPT
```

1.2 Efecto del orden en las reglas de filtrado.

Comprobar el efecto que tiene el orden de las reglas de filtrado. Partiendo de una configuración sin filtros, bloquear todo el tráfico TCP saliente salvo el dirigido a una dirección IP concreta de nuestra subred, viendo el efecto del orden en la entrada de las dos reglas necesarias.

```
Permitir tráfico TCP saliente hacia la IP concreta (192.168.64.128, Kali).

# iptables -A OUTPUT -p tcp -d 192.168.64.128 -j ACCEPT

Bloquear todo el tráfico TCP saliente como regla general.

# iptables -A OUTPUT -p tcp -j DROP

Nota: borramos reglas # iptables -F

También hay que cambiar las políticas por defecto (iptables -P):

# iptables -P INPUT ACCEPT

# iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

1.2 Efecto del orden en las reglas de filtrado.

Comprobar configuración actual (iptables –L –v)

```
root@server:~# iptables –L –v
Chain INPUT (policy DROP 45 packets, 3660 bytes)
                                                                    destination
 pkts bytes target
                      prot opt in
                                       out
                                               source
       588 ACCEPT
                       icmp -- any
                                               192.168.64.0/24
                                                                    anywhere
                                       any
                      tcp --
         O ACCEPT
                                                                    anywhere
                                                                                         tcp dpt:http
                                               anywhere
                               any
                                       anu
       576 ACCEPT
                                                                                         tcp dpt:ssh
                       tcp --
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                               anu
                                       any
Chain FORWARD (policy ACCEPT O packets, O bytes)
                                                                    destination
 pkts bytes target
                      prot opt in
                                       out
                                               source
Chain OUTPUT (policy DROP 30 packets, 3610 bytes)
 pkts bytes target
                      prot opt in
                                                                    destination
                                      out
                                               source
                                                                    192.168.64.0/24
       588 ACCEPT
                       icmp -- any
                                               anywhere
                                       any
         O ACCEPT
                                                                                         tcp dpt:http
                       tcp --
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                any
                                       any
         O ACCEPT
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                                                                         tcp dpt:https
                       tcp --
                                any
                                       any
         O ACCEPT
                       tcp --
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                                                                         tcp dpt:http
                               any
                                       any
         O ACCEPT
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                                                                         tcp dpt:https
                       tcp --
                                any
                                       any
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                                                                         udp dpt:domain
       1232 ACCEPT
                      -- abu
                                anu
                                       anu
```

1.2 Efecto del orden en las reglas de filtrado.

Comprobar el efecto que tiene el orden de las reglas de filtrado. Partiendo de una configuración sin filtros, bloquear todo el tráfico TCP saliente salvo el dirigido a una dirección IP concreta de nuestra subred, viendo el efecto del orden en la entrada de las dos reglas necesarias.

```
root@server:~# curl 192.168.64.128
Esta es la Maquina Kali
 root@server:~# curl 192.168.64.1
 (!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
 <head>
<meta charset="utf-8">
<title>Directory listing for /</title>
</head>
kbodu>
<h1>Directory listing for /</h1>
khr>
ku1>
<a href=".CFUserTextEncoding">.CFUserTextEncoding</a>
<a href=".DS_Store">.DS_Store</a><a href=".gitconfig">.gitconfig</a><a href=".gitconfig">.gitconfig</a><a href=".idlerc/">.idlerc/</a></a>
<a href=".node_repl_history">.node_repl_history</a><a href=".npm/">.npm/</a></a>
```

ANTES de las reglas iptables.

1.2 Efecto del orden en las reglas de filtrado.

Comprobar el efecto que tiene el orden de las reglas de filtrado. Partiendo de una configuración sin filtros, bloquear todo el tráfico TCP saliente salvo el dirigido a una dirección IP concreta de nuestra subred, viendo el efecto del orden en la entrada de las dos reglas necesarias.

```
root@server:~# iptables –A OUTPUT –p tcp –d 192.168.64.128 –j ACCEPT root@server:~# iptables –D OUTPUT –p tcp –j DROP iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
root@server:~# iptables –A OUTPUT –p tcp –d 192.168.64.128 –j ACCEPT root@server:~# iptables –A OUTPUT –p tcp –j DROP root@server:~# curl 192.168.64.128
Esta es la Maquina Kali root@server:~# curl 192.168.64.1
^C
```

Si cambiamos el orden de las reglas, no se puede acceder a ningún servicio web de ninguna máquina

DESPUÉS de las reglas iptables. No se puede llegar al servidor de 192.168.64.1 (TCP) pero sí al de Kali (.128)

```
root@server:~# iptables –F
root@server:~# iptables –A OUTPUT –p tcp –j DROP
root@server:~# iptables –A OUTPUT –p tcp –d 192.168.64.128 –j ACCEPT
root@server:~# curl 192.168.64.1
^C
root@server:~# curl 192.168.64.128
curl: (7) Couldn't connect to server
root@server:~# _
```

1.3 Redirección de tráfico SSH saliente.

Definir una regla que redirija todo el tráfico SSH saliente que va hacia una dirección IP concreta (por ejemplo, 1.2.3.4) para que se redirija a la IP de un servidor real que tenga el servicio SSH activo. Para probar su funcionamiento, abrir una sesión SSH contra 1.2.3.4.

iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -d 1.2.3.4 -j DNAT --to-destination 192.168.64.128:22

- o -t nat: trabajando con la tabla de NAT.
- -A OUTPUT
- -p tcp --dport 22
- o -d 1.2.3.4: IP de destino (1.2.3.4) hacia la cual está siendo dirigido el tráfico.
- o -j DNAT --to-destination 192.168.64.128:22: Redirige el tráfico a la dirección IP interna (IP de Kali) y al puerto 22 (el puerto SSH del servidor real).

1.3 Redirección de tráfico SSH saliente.

```
oot@server:~# ssh kali@1.2.3.4
root@server:~# iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -d 1.2.3.4 -j DNAT --to-destination 192.168.64.128:22
oot@server:~# ssh kali@1.2.3.4
The authenticity of host '1.2.3.4 (1.2.3.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:cahk3X8QK77XC4Be2FMd11VCHE1Ec3z7kPyKSMHfAZo.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '1.2.3.4' (ED25519) to the list of known hosts.
kali@1.2.3.4's password:
Linux kali 6.8.11–arm64 #1 SMP Kali 6.8.11–1kali2 (2024–05–30) aarch64
The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Dec 13 17:26:07 2024 from 192.168.64.129
 —(kali♦ kali)–[~]
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: ethO: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default glen 1000
   link/ether 00:0c:29:73:ac:aa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.64.128/24 brd 192.168.64.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
      valid_lft 1739sec preferred_lft 1739sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe73:acaa/64 scope link noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
```

1.4 Protección contra escaneo de sistema operativo con nmap

Desde una máquina remota, utilizar **nmap** para identificar el sistema operativo de nuestra máquina virtual Linux. A continuación, aplicar una regla con estado para impedir conexiones TCP inválidas (las que no se inician con el segmento SYN). Volver a utilizar la herramienta nmap para identificar el SO y comentar los nuevos resultados obtenidos.

```
t®kali)-[/var/ww/html]
   nmap 192.168.64.129 -0
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-13 17:32 CET
Nmap scan report for 192.168.64.129
Host is up (0.00057s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
MAC Address: 00:0C:29:C5:48:05 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.8
Network Distance: 1 hop
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.49 seconds
```

Antes de añadir un filtro

Añadiremos el siguiente filtro:

- # iptables -A INPUT -p tcp! --syn -m state --state NEW -j DROP
- -p tcp: tráfico TCP.
- ! --syn: Filtra las conexiones que no inician con el segmento SYN.
- -m state --state NEW: Aplica esta regla solo a las nuevas conexiones.
- -j DROP: Las conexiones que no cumplen con estos requisitos se bloquean.

1.4 Protección contra escaneo de sistema operativo con nmap

Desde una máquina remota, utilizar **nmap** para identificar el sistema operativo de nuestra máquina virtual Linux. A continuación, aplicar una regla con estado para impedir conexiones TCP inválidas (las que no se inician con el segmento SYN). Volver a utilizar la herramienta nmap para identificar el SO y comentar los nuevos resultados obtenidos.

Después de añadir el filtro

```
Nmap scan report for 192.168.64.129
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
      STATE SERVICE
22/tcp open ssh
MAC Address: 00:0C:29:C5:48:05 (VMware)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https
://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.94SVN%E=4%D=12/13%OT=22%CT=1%CU=42343%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=000C
OS:29%TM=675C6313%P=aarch64-unknown-linux-gnu)SEQ(SP=105%GCD=1%ISR=10A%TI=Z
OS:%CI=Z%II=I%TS=A)SEQ(SP=106%GCD=1%ISR=10A%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=A)OPS(01=M5B4
OS:ST11NW7%02=M5B4ST11NW7%03=M5B4NNT11NW7%04=M5B4ST11NW7%05=M5B4ST11NW7%06=
OS:M5B4ST11)WIN(W1=FE88%W2=FE88%W3=FE88%W4=FE88%W5=FE88%W6=FE88)ECN(R=Y%DF=
OS:Y%T=40%W=FAF0%O=M5B4NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=0%A=S+%F=AS%RD=0%Q
OS:=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=N)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%0=%RD=0%Q=)T6(
OS:R=N)T7(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=1
OS:64%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)
Network Distance: 1 hop
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
```

1.5 Reglas con estado para conexiones y tráfico ICMP.

Partir nuevamente de una configuración sin filtros y bloquear todo el tráfico entrante y saliente. A continuación, definir reglas con estado que permitan iniciar conexiones TCP o UDP hacia el exterior, así como el tráfico ICMP siempre que sea iniciado por nosotros o relacionado con nuestras conexiones. Comprobarlo iniciando conexiones exteriores, intentando conectar desde el exterior (por ejemplo, al servidor SSH) y lanzando o recibiendo mensajes de alcanzabilidad (ping).

```
# iptables -P INPUT DROP (Denegar todo tráfico entrante)
# iptables -P OUTPUT DROP (Denegar todo tráfico saliente)
```

Permitir conexiones TCP y UDP

```
# iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -t filter -A OUTPUT -p udp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -t filter -A INPUT -p tcp -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -t filter -A INPUT -p udp -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permitir tráfico ICMP saliente y entrante que esté relacionado con nuestras conexiones # iptables -A OUTPUT -p icmp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT # iptables -A INPUT -p icmp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

-m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED: Permite tráfico ICMP que sea parte de una nueva conexión, relacionada o parte de una conexión establecida.

1.5 Reglas con estado para conexiones y tráfico ICMP.

Partir nuevamente de una configuración sin filtros y bloquear todo el tráfico entrante y saliente. A continuación, definir reglas con estado que permitan iniciar conexiones TCP o UDP hacia el exterior, así como el tráfico ICMP siempre que sea iniciado por nosotros o relacionado con nuestras conexiones. Comprobarlo iniciando conexiones exteriores, intentando conectar desde el exterior (por ejemplo, al servidor SSH) y lanzando o recibiendo mensajes de alcanzabilidad (ping).

```
root@server:~# iptables –L –v
Chain INPUT (policy DROP 104 packets, 7596 bytes)
                                                                    destination
 pkts bytes target
                       prot opt in
                                       out
                                               source
         O ACCEPT
                       icmp -- anu
                                       any
                                               anuwhere
                                                                    anywhere
                                                                                         state RELATED, ESTABLISHED
         O ACCEPT
                       all -- anu
                                                                                         state RELATED, ESTABLISHED
                                               anuwhere
                                                                    anywhere
                                       anu
Chain FORWARD (policy ACCEPT O packets, O bytes)
 pkts bytes target
                       prot opt in
                                                                    destination
                                       out
                                               source
Chain OUTPUT (policy DROP 19 packets, 2188 bytes)
                                                                    destination
 pkts bytes target
                       prot opt in
                                       out
                                               source
                                                                                          top flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN state NEW
       360 ACCEPT
                       tcp -- any
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                       any
       622 ACCEPT
                       udp -- anu
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                                                                          state NEW
                                       any
                                                                                          state NEW, RELATED, ESTABLISHED
         O ACCEPT
                       icmp -- anu
                                               anywhere
                                                                    anywhere
                                       any
```

1.5 Reglas con estado para conexiones y tráfico ICMP.

Partir nuevamente de una configuración sin filtros y bloquear todo el tráfico entrante y saliente. A continuación, definir reglas con estado que permitan iniciar conexiones TCP o UDP hacia el exterior, así como el tráfico ICMP siempre que sea iniciado por nosotros o relacionado con nuestras conexiones. Comprobarlo iniciando conexiones exteriores, intentando conectar desde el exterior (por ejemplo, al servidor SSH) y lanzando o recibiendo mensajes de alcanzabilidad (ping).

ICMP desde Ubuntu hacia el exterior (funciona)

```
root@server:~# ping 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=11.4 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=23.9 ms

^C

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms

rtt min/avg/max/mdev = 11.377/17.643/23.910/6.266 ms
```

SSH (TCP) desde Ubuntu hacia el exterior (funciona)

```
root@server:~# ssh ubuntu@192.168.64.135
The authenticity of host '192.168.64.135 (192.168.64.135)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:QPsJRqolU4y000w7vJ4u6vQhMupL4jBzBph1f5g1tAY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.135' (ED25519) to the list of known hosts.
Ubuntu@192.168.64.135's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0–51–generic aarch64)
```

ICMP desde exterior (Kali) a Ubuntu (no debería funcionar)

```
root® kali)-[/var/www/html]
ping 192.168.64.129
PING 192.168.64.129 (192.168.64.129) 56(84) bytes of data.
^C
— 192.168.64.129 ping statistics —
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2038ms
```

SSH desde exterior (Kali) a Ubuntu (no debería funcionar)

```
(root@kali)-[/var/www/html]
    ssh root@192.168.64.129
^C
```

1.6 Limitación de accesos al servidor SSH para mitigar ataques de fuerza bruta.

Considere la siguiente situación: Se están produciendo accesos continuos a nuestro servidor OpenSSH para intentar descubrir mediante fuerza bruta usuarios y contraseñas válidas del sistema. Nos gustaría limitar el número de accesos desde una única dirección IP origen (por ejemplo, un máximo de 2 conexiones cada 180 segundos desde cada IP), para minimizar el riesgo este tipo de intentos sin afectar a los usuarios legítimos. Busque una solución para este problema mediante iptables, e indique la secuencia de reglas que habría que aplicar para implantar esta política y la función que cumple cada de ellas. Para acotar más aún estos intentos de acceso es posible limitar también el número máximo de reintentos de autentificación en cada sesión (por ejemplo, a dos). ¿Cómo podríamos configurar esta nueva restricción?

Limitar el número de intentos de conexión por IP

```
# iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT # iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m recent --name ssh --set
```

- o **-m recent --name ssh**: Utiliza el módulo recent para hacer un seguimiento de las direcciones IP que han intentado conectarse. Usamos el nombre ssh para identificar las entradas relacionadas con intentos de SSH.
- o --set: se registra la IP de la máquina que intenta conectarse al servidor SSH en el conjunto ssh

1.6 Limitación de accesos al servidor SSH para mitigar ataques de fuerza bruta.

Limitar el número de intentos de conexión por IP

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m recent --name --update --seconds 180 --hitcount 3 -j DROP

- --update: indica a iptables que debe actualizar el tiempo de la IP dentro del conjunto ssh en lugar de simplemente registrarla
- o --seconds 180: Establece un periodo de tiempo de 180 segundos para realizar el seguimiento.
- o --hitcount 3: Si una IP realiza más de 2 intentos en ese intervalo de tiempo (lo que sería el tercer intento), se aplica la acción especificada (-j DROP).

```
[palomaperezdemadrid@MBP-de-Paloma ~ % ssh root@192.168.64.129 |
[root@192.168.64.129's password:
Permission denied, please try again.
[root@192.168.64.129's password:
Permission denied, please try again.
[root@192.168.64.129's password:
root@192.168.64.129: Permission denied (publickey,password).
[palomaperezdemadrid@MBP-de-Paloma ~ % ssh root@192.168.64.129 |
[root@192.168.64.129's password:
Permission denied, please try again.
[root@192.168.64.129's password:

[palomaperezdemadrid@MBP-de-Paloma ~ % ssh root@192.168.64.129 |

[palomaperezdemadrid@MBP-de-Paloma ~ % ssh root@192.168.64.129 |

3 3º intento, bloqueado
```

1.6 Limitación de accesos al servidor SSH para mitigar ataques de fuerza bruta.

```
root@server:~# iptables –P FORWARD DROP
root@server:~# iptables –P INPUT DROP
root@server:~# iptables –P OUTPUT DROP
root@server:~# iptables –A INPUT –m state ––state RELATED,ESTABLISHED –j ACCEPT
root@server:~# iptables –A INPUT –p tcp ––dport 22 –m recent ––name ssh ––set
root@server:~# iptables –A INPUT –p tcp ––dport 22 –m recent ––name ssh ––update ––seconds 180 ––hitcount 3 –j DROP
root@server:~#
```

Limitar el número de reintentos de autenticación dentro de una sesión

Editar archivo ssh:
vim /etc/ssh/sshd_config
Añadir Max Tries (MaxAuthTries 2)
systemctl restart sshd

```
#StrictModes yes
MaxAuthTries 2
#MaxSessions 10
```

```
ssh root@192.168.64.129
root@192.168.64.129's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.64.129's password:
Received disconnect from 192.168.64.129 port 22:2: Too many authentication failures
Disconnected from 192.168.64.129 port 22
```

Sólo deja 2 intentos, antes dejaba 6

ÍNDICE

- 1. Cortafuegos Personal
- 2. Cortafuegos personal con UFW
- 3. Router con función de cortafuegos y NAT

Índice

- a) Verificación del estado del cortafuegos y reglas iptables existentes
- b) Arranque de un servicio para pruebas (Apache2, OpenSSH Server, etc.)
- c) Arranque de UFW y configuración de su arranque automático
- d) Comprobación del estado de UFW y visualización de reglas iptables
- e) Configuración de la política por defecto de UFW (permitir/denegar tráfico entrante/saliente)
- f) Establecimiento de una política por defecto para conexiones salientes y entrantes
- g) Permitir conexiones entrantes a los servicios específicos
- h) Limitación de conexiones desde una IP origen para mitigar ataques de diccionario (Acceso limitado al servidor SSH)

a) Verificación del estado del cortafuegos y reglas iptables existentes

```
root@server:~# iptables –L –v
<u>Chain</u> INPUT (policy ACCEPT O packets, O bytes)
pkts bytes target
                       prot opt in
                                                                     destination
                                       out
                                               source
Chain FORWARD (policy ACCEPT O packets, O bytes)
pkts bytes target
                       prot opt in
                                       out
                                                                     destination
                                                source
Chain OUTPUT (policy ACCEPT O packets, O bytes)
                                                                     destination
pkts bytes target
                       prot opt in
                                       out
                                                source
root@server:~# _
```

No hay reglas iptables

- b) Arranque de un servicio para pruebas (Apache2, OpenSSH Server, etc.)
 - # apt update
 - # apt install apache2
 - # systemctl start apache2
 - # systemctl enable apache2
 - # vim /var/www/html/index.html (cambiar el index)

root@server:~# curl localhost Maquina Ubuntu, IP 192.168.64.129

c) Arranque de UFW y configuración de su arranque automático

```
# apt install ufw
# ufw enable (iniciar cortafuegos)
# ufw status (verificar)
```

```
root@server:~# ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
root@server:~# ufw status
Status: active
```

d) Comprobación del estado de UFW y visualización de reglas iptables

```
# ufw status
# iptables –L -n
```

```
Chain INPUT (policy DROP)
                                      destination
          prot opt source
                                                     anywhere
ufw-before-logging-input all -- anywhere
ufw–before–input all –– anywhere
                                             anywhere
ufw–after–input all –– anywhere
                                            anywhere
ufw–after–logging–input all –– anywhere
                                                    anywhere
ufw–reject–input all –– anywhere
                                             anuwhere
ufw–track–input all –– anywhere
                                            anywhere
                                      192.168.64.0/24
ACCEPT
         tcp –– anywhere
Chain FORWARD (policy DROP)
          prot opt source
                                      destination
ufw–before–logging–forward all –– anywhere
                                                       anywhere
ufw–before–forward all –– anywhere
                                               anywhere
ıfw−after–forward all –– anuwhere
                                              anywhere
```

Son las reglas ufw por defecto, también las puedes ver con: # ufw show raw

Chain OUTPUT pkts	(policy ACCEPT (bytes target	, ,	es) out	source	destination
pkts	UTING (policy ACC bytes target	prot opt in	out	source	destination
Chain PREROU pkts	TING (policy ACCE bytes target		bytes) out	source	destination
Chain OUTPUT pkts	(policy ACCEPT (bytes target	packets, O byte prot opt in	es) out	source	destination

e) Configuración de la política por defecto de UFW (permitir/denegar tráfico entrante/saliente)
Usar el comando ufw default allow|deny incoming|outgoing para definir la configuración por
defecto del cortafuegos personal. Comprobar el efecto de estos comandos intentando
conexiones hacia o desde el equipo.

ufw status verbose

```
root@server:~# ufw status verbose
Status: active
_ogging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

Cambiar las políticas por defecto:

- Permitir tráfico entrante: # ufw default allow incoming
- Permitir tráfico saliente: # ufw default allow outgoing
- Denegar tráfico entrante: # ufw default deny incoming
- Denegar tráfico saliente: # ufw default deny outgoing

e) Configuración de la política por defecto de UFW (permitir/denegar tráfico entrante/saliente)

ufw default deny incoming (Bloquear todo el tráfico entrante)
ufw default allow outgoing (Permitir todo el tráfico saliente)

```
root@server:~# ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

root@server:~# ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
root@server:~# ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)

Desde otro equipo intento SSH (no debería funcionar)

```
(kali@ kali)-[~]
$ curl 192.168.64.129

Maquina Ubuntu, IP 192.168.64.129

(kali@ kali)-[~]
$ curl 192.168.64.129

^C
```

ANTES de las reglas

DESPUÉS de las reglas

Desde mi Ubuntu puedo hacer ping a Google (debería funcionar)

```
root@server:~# ping www.google.com
PING www.google.com (216.58.215.164) 56(84) bytes of dat
54 bytes from mad41s07–in–f4.1e100.net (216.58.215.164):
54 bytes from mad41s07–in–f4.1e100.net (216.58.215.164):
^C
--- www.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time
rtt min/avg/max/mdev = 7.427/9.647/11.701/1.748 ms
```

f) Establecer una política por defecto que permita conexiones salientes e impida conexiones entrantes.

```
# ufw default deny incoming (Bloquear todo el tráfico entrante)
# ufw default allow outgoing (Permitir todo el tráfico saliente)
Demostración en el apartado anterior
```

g) Sobre la configuración anterior permitir conexiones entrantes a los servicios arrancados en el apartado b) (ufw allow ...)

ufw allow 80/tcp

```
root@server:~# ufw allow 80/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

Apartado f)

DESPUÉS de la regla

h) También es posible limitar las conexiones realizadas desde una IP origen (ufw limit ...), para mitigar los ataques de diccionario. Activar el acceso limitado al servidor SSH de nuestro equipo. ¿Qué límite se ha establecido para las conexiones SSH entrantes?

```
root@server:~# ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
root@server:~# ufw limit 22/tcp
Rule updated
Rule updated (v6)
root@server:~# ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
                           Action
                                        From
80/tcp
                           ALLOW IN
                                        Anywhere
22/tcp
                                        Anywhere
80/tcp (v6)
                           ALLOW IN
                                        Anywhere (v6)
22/tcp (v6)
                           LIMIT IN
                                        Anywhere (v6)
```

```
ssh root@192.168.64.129
root@192.168.64.129's password:
—(kali® kali)-[~]
ssh root@192.168.64.129
root@192.168.64.129's password:
@Permission denied, please try again.
root@192.168.64.129's password:
—(kali® kali)-[~]
s ssh root@192.168.64.129
root@192.168.64.129's password:
—(kali® kali)-[~]
s ssh root@192.168.64.129
root@192.168.64.129's password:
——(kali⊛ kali)-[~]
s ssh root@192.168.64.129
root@192.168.64.129's password:
___(kali⊛ kali)-[~]
ssh root@192.168.64.129
ssh: connect to host 192.168.64.129 port 22: Connection refused
```


Bloquea al 6 intento por defecto

ÍNDICE

- 1. Cortafuegos Personal
- 2. Cortafuegos personal con UFW
- 3. Router con función de cortafuegos y NAT

Vamos a preparar una maqueta como la reflejada en el gráfico adjunto. Añadiremos dos nuevas máquinas virtuales (interna y externa) y asociaremos un segundo interface (eth1) a la máquina que actúa como cortafuegos. La red exterior (puede usar el modo NAT en *VMWare* o <u>NAT Network</u> en *VirtualBox*) tendrá un direccionamiento público (20.20.20.0/24) y la privada (en modo Host-Only) tendrá direccionamiento privado (192.168.1.0/24). Las nuevas máquinas tendrán como *router* por defecto al equipo que actúa como firewall.

NOTA: Verificar el nombre de los interfaces asignados, y la red a la que están conectados.



Ubuntu Interna 192.168.1.100 (192.168.64.130)

vim /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
systemctl netplan apply

```
version: 2
 ethernets:
  ens160:
   dhcp4: false
   addresses:
    - 192.168.1.100/24
   routes:
    - to: default
     via: 192.168.1.20
   nameservers:
    addresses:
      - 8.8.8.8
  ens256:
   dhcp4: false
   addresses:
    - 192.168.64.130/24
   nameservers:
    addresses:
      - 8.8.8.8
```

Ubuntu Externa 20.20.20.100 (192.168.64.131)

vim /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
systemctl netplan apply

```
version: 2
ethernets:
 ens160:
  dhcp4: false
  addresses:
   - 20.20.20.100/24
  routes:
   - to: default
    via: 20.20.20.20
  nameservers:
   addresses:
    - 8.8.8.8
 ens256:
  addresses:
   - 192.168.64.131/24
  nameservers:
  addresses:
    - 8.8.8.8
```

Ubuntu Servidor 192.168.64.132

```
# vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# netplan apply
# vim /etc/sysctl.conf
```

Uncomment the next line to enab
net.ipv4.ip_forward=1

sysctl -p

```
network:
                                   eth1:
 version: 2
                                     dhcp4: false
 ethernets:
                                     addresses:
  eth0:
                                       - 20.20.20.20/24
   dhcp4: false
                                     routes:
   addresses:
                                       - to: default
     - 192.168.1.20/24
                                        via: 20.20.20.1
   nameservers:
                                     nameservers:
     addresses:
                                      addresses:
      - 8.8.8.8
                                        - 8.8.8.8
      - 8.8.4.4
                                        - 8.8.4.4
                                    eth2:
                                     dhcp4:true
```

Ubuntu Servidor 192.168.64.132

```
[root@server:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c4:ce:ed brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    altname ens160
    inet 192.168.1.20/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fec4:ceed/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c4:ce:01 brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname ens161
    inet 20.20.20.20/24 brd 20.20.20.255 scope global eth1
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fec4:ce01/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c4:ce:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp26s0
    altname ens256
    inet 192.168.64.134/24 metric 100 brd 192.168.64.255 scope global dynamic eth2
       valid lft 1666sec preferred lft 1666sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fec4:cef7/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
```

Nota: le hemos añadido una interfaz eth2 para poder conectarnos por ssh y que sea más fácil trabajar

Ubuntu Interna 192.168.1.100 (192.168.64.130) ens160

```
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:57:70:65 brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global ens160
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe57:7065/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
Ubuntu Externa
20.20.20.100
(192.168.64.131) ens160
```

```
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ec:b1:7c brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 20.20.20.100/24 brd 20.20.255 scope global ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feec:b17c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

9. Reiniciar el servicio de red y comprobar que somos capaces de alcanzar las máquinas interna y externa desde el cortafuegos (fw). Habilitar el encaminamiento en el cortafuegos (añadir net.ipv4.ip_forward=1 en el archivo /etc/sysctl.conf y a continuación ejecutar sysctl -p; puede comprobarse el nuevo valor con sysctl net.ipv4.ip_forward). Verificar que es posible comunicar las máquinas interna y externa.

```
[root@server:~# ping 20.20.20.100
PING 20.20.20.100 (20.20.20.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.20.20.100: icmp seg=1 ttl=64 time=0.416 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp seq=3 ttl=64 time=1.13 ms
--- 20.20.20.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.416/0.858/1.133/0.315 ms
[root@server:~# ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp seq=1 ttl=64 time=0.845 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp seq=2 ttl=64 time=0.781 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp seq=3 ttl=64 time=0.796 ms
^C
--- 192.168.1.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.781/0.807/0.845/0.027 ms
```

```
# vim /etc/sysctl.conf

# Uncomment the next linet.ipv4.ip_forward=1

# sysctl -p
Reiniciar servicio red: # netplan apply
```

Tenemos conexión desde el FW al resto de Hosts

9. Reiniciar el servicio de red y comprobar que somos capaces de alcanzar las máquinas interna y externa desde el cortafuegos (fw). Habilitar el encaminamiento en el cortafuegos (añadir net.ipv4.ip_forward=1 en el archivo /etc/sysctl.conf y a continuación ejecutar sysctl -p; puede comprobarse el nuevo valor con sysctl net.ipv4.ip_forward). Verificar que es posible comunicar las máquinas interna y externa.

Ubuntu Interna 192.168.1.100 Ubuntu Externa 20.20.20.100

```
[ubuntu@ubuntu: $ ping 20.20.20.100
PING 20.20.20.100 (20.20.20.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.27 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.17 ms
^C
--- 20.20.20.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms as
rtt min/avg/max/mdev = 1.167/1.261/1.350/0.074 ms
ubuntu@ubuntu: $
```

```
[ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.1.100

PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.606 ms

64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.80 ms

64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.10 ms

^C

--- 192.168.1.100 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2023ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.606/1.168/1.800/0.489 ms

ubuntu@ubuntu:~$
```

10. Instalar la herramienta shorewall (los paquetes rpm se encuentran en el directorio /usr/local/src/shorewall).

Ubuntu Servidor

```
# cd /usr/local/src/shorewall
# rpm -ivh shorewall*.rpm
# shorewall version
```

```
Iroot@server:~# apt-get install shorewall
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
shorewall ya está en su versión más reciente (5.2.3.4-1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@server:~# shorewall version
5.2.3.4
```

11. Describir unas políticas básicas en el cortafuegos: se acepta el tráfico desde la red interna al exterior (saliente), se impide tráfico entrante desde el exterior, se acepta tráfico saliente desde el cortafuegos hacia cualquier sitio. Se acepta tráfico entrante al cortafuegos desde la red interna. Activar las reglas (systematl start shorewall) y verificar su correcto funcionamiento.

Políticas

- Se acepta el tráfico desde la red interna (LAN) al exterior (saliente).
- Se impide el tráfico entrante desde el exterior hacia la red interna.
- O Se acepta el tráfico saliente desde el cortafuegos hacia cualquier sitio.
- Se acepta el tráfico entrante al cortafuegos desde la red interna.

```
1) Definir archivo Zones:
# vim /etc/shorewall/zones

fw firewall
int ipv4 # loc (local)
ext ipv4 # net (network)
```

```
2) Asignar interfaces a las zonas:
# vim /etc/shorewall/interfaces

ext eth1 20.20.20.255 # Red externa (Internet)
int eth0 192.168.1.255 # Red interna (LAN)
```

11. Describir unas políticas básicas en el cortafuegos: se acepta el tráfico desde la red interna al exterior (saliente), se impide tráfico entrante desde el exterior, se acepta tráfico saliente desde el cortafuegos hacia cualquier sitio. Se acepta tráfico entrante al cortafuegos desde la red interna. Activar las reglas (systematl start shorewall) y verificar su correcto funcionamiento.

```
3) Definir las políticas por defecto
# vim /etc/shorewall/policy
# Fuente Destino Política
                               Registro
                               # Permitir tráfico saliente de int a ext
    int
            ext
                   ACCEPT
                   DROP
                               # Bloquear tráfico entrante desde ext
    ext
                   ACCEPT
    fw
                               # Permitir tráfico saliente desde el cortafuegos
                   ACCEPT
                               # Permitir tráfico entrante al cortafuegos desde la red interna
    int
    all
            all
                   REJECT
                               # Rechazar cualquier otra cosa
```

```
# shorewall check
```

- # systemctl start shorewall
- # systemctl enable shorewall

Comprobación # sudo iptables -L -n -v

11. Describir unas políticas básicas en el cortafuegos: se acepta el tráfico desde la red interna al exterior (saliente), se impide tráfico entrante desde el exterior, se acepta tráfico saliente desde el cortafuegos hacia cualquier sitio. Se acepta tráfico entrante al cortafuegos desde la red interna. Activar las reglas (systematl start shorewall) y verificar su correcto funcionamiento.

```
oot@server:~# systemctl start shorewall
root@server:~# systemctl enable shorewall
Synchronizing state of shorewall.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd—sysv—install.
executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable shorewall
oot@server:~# shorewall check
Checking using Shorewall 5.2.3.4...
Processing /etc/shorewall/params ...
rocessing /etc/shorewall/shorewall.conf...
_oading Modules...
Checking /etc/shorewall/zones...
Checking /etc/shorewall/interfaces...
  WARNING: Shorewall no longer uses broadcast addresses in rule generation when Address Type Match is availa
interfaces (line 1)
  WARNING: Shorewall no longer uses broadcast addresses in rule generation when Address Type Match is avail
interfaces (line 2)
Determining Hosts in Zones...
Locating Action Files...
Checking /etc/shorewall/policy...
Checking TCP Flags filtering...
Checking Kernel Route Filtering...
Checking Martian Logging...
Checking MAC Filtration -- Phase 1...
Checking /etc/shorewall/conntrack...
Checking MAC Filtration -- Phase 2...
applying Policies...
Shorewall configuration verified
```

```
ain OUTPUT (policy DROP 4 packets, 312 bytes)
pkts butes target       prot opt in
Chain dynamic (O references)
pkts bytes target
                                      out
                                              source
hain loc–fw (O references)
pkts bytes target
                     prot opt in
                                     out
                                              source
Chain loc_frwd (O references)
pkts butes target       prot opt in
hain logdrop (O references)
pkts bytes target
                                      out
                                              source
hain logflags (O references)
pkts bytes target
                                     out
                                              source
Chain logreject (O references)
pkts butes target       prot opt in
hain net–fw (O references)
pkts bytes target
                                      out
                                              source
hain net–loc (O references)
pkts bytes target
                     prot opt in
                                     out
                                              source
Chain net_frwd (O references)
okts bytes target prot opt in
                                              source
Chain reject (O references)
pkts bytes target
                     prot opt in
                                     out
                                              source
```

Iptables -L -v

11. Describir unas políticas básicas en el cortafuegos: se acepta el tráfico desde la red interna al exterior (saliente), se impide tráfico entrante desde el exterior, se acepta tráfico saliente desde el cortafuegos hacia cualquier sitio. Se acepta tráfico entrante al cortafuegos desde la red interna. Activar las reglas (systematl start shorewall) y verificar su correcto funcionamiento.

Verificación

1.Red interna a red externa:

Desde la **red interna**, # ping 20.20.20.100 (PERMITIDO) **Resultado esperado**: El tráfico saliente debe ser permitido.

```
[ubuntu@ubuntu: $ ping 20.20.20.100
PING 20.20.20.100 (20.20.20.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.28 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.983 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.68 ms
^C
--- 20.20.20.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.983/1.313/1.678/0.284 ms
```

2. Red externa a red interna:

Desde la red externa, # ping 192.168.1.100 (BLOQUEADO).

```
[ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.1.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2078ms
ubuntu@ubuntu:~$
```

11. Describir unas políticas básicas en el cortafuegos: se acepta el tráfico desde la red interna al exterior (saliente), se impide tráfico entrante desde el exterior, se acepta tráfico saliente desde el cortafuegos hacia cualquier sitio. Se acepta tráfico entrante al cortafuegos desde la red interna. Activar las reglas (systematl start shorewall) y verificar su correcto funcionamiento.

3. Cortafuegos a cualquier destino:

```
root@server:~# ping 20.20.20.100
PING 20.20.20.100 (20.20.20.100) 56(84) butes of data.
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.580 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.836 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.669 ms
  - 20.20.20.100 ping statistics ---
 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
 tt min/avg/max/mdev = 0.580/0.695/0.836/0.106 ms
root@server:~# ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.624 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seg=2 ttl=64 time=0.874 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.727 ms
 -- 192.168.1.100 ping statistics ---
 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
 tt min/avg/max/mdev = 0.624/0.741/0.874/0.102 ms
```

4. Red interna a cortafuegos:

Desde la **red interna**, haz un ping a la IP del cortafuegos. (PERMITIDO)

Resultado esperado: El tráfico hacia el cortafuegos debe ser permitido.

```
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.641 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.976 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.821 ms
^C
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2053ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.641/0.812/0.976/0.136 ms
```

12. Habilitar el enmascaramiento de direcciones desde la red interior hacia la red exterior. Verificar que todo el tráfico saliente se enmascara (puede usar el sniffer tcpdump)

```
# vim /etc/shorewall/masq
# Todas las ips de eth0 (192.168.1.0/24) -traduces--> eth1 (20.20.20.0/24)
eht1 eth0
```

Enmascara cualquier dirección interna (eth0) con la IP que tenga asociada el interface externo eth1

```
root@server:~# tcpdump –i ethO –n
tcpdump: verbose output suppressed, use –v[v]... for full protocol decode
listening on ethO, link–type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:32:59.261983 ARP, Request who–has 192.168.64.130 tell 192.168.64.1, length 46
17:32:59.838882 IP 192.168.1.100 > 20.20.20.100: ICMP echo request, id 4287, seq 1, length 64
17:32:59.839822 IP 20.20.20.100 > 192.168.1.100: ICMP echo reply, id 4287, seq 1, length 64
17:33:00.840302 IP 192.168.1.100 > 20.20.20.100: ICMP echo reply, id 4287, seq 2, length 64
```

Ping desde la máquina en la red interna a la externa

tcpdump -i eth0 -n (antes de la "traducción")

12. Habilitar el enmascaramiento de direcciones desde la red interior hacia la red exterior. Verificar que todo el tráfico saliente se enmascara (puede usar el sniffer tcpdump)

```
ubuntu@ubuntu: $ ping 20.20.20.100
PING 20.20.20.100 (20.20.20.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.741 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.902 ms
64 bytes from 20.20.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.641 ms
^C
--- 20.20.20.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.641/0.761/0.902/0.107 ms
```

inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global ens160

```
17:09:59.900990 IP 20.20.20.20 > 20.20.20.100: ICMP echo request, id 4245, seq 1, length 64 17:09:59.901335 IP 20.20.20.100 > 20.20.20.20: ICMP echo reply, id 4245, seq 1, length 64 17:10:00.916153 IP 20.20.20.20 > 20.20.20.100: ICMP echo request, id 4245, seq 2, length 64 17:10:00.916590 IP 20.20.20.100 > 20.20.20.20: ICMP echo reply, id 4245, seq 2, length 64 17:10:01.940767 IP 20.20.20.20 > 20.20.20.100: ICMP echo request, id 4245, seq 3, length 64 17:10:01.941036 IP 20.20.20.100 > 20.20.20.20: ICMP echo reply, id 4245, seq 3, length 64
```

tcpdump -i eth1 -n

13. Implantar una política más restrictiva para el tráfico que atraviesa el FW (todo el tráfico será rechazado). A continuación, se habilitará la salida a servicios concretos (http, https, SMTP, ...). Configurar algún servicio de port forwarding que será visible desde el exterior y ofrecido por la máquina de la red interna. Configurar un acceso al cortafuegos por SSH desde una dirección externa concreta. se

Para realizar este apartado se recomienda estudiar los ejemplos de reglas shorewall presentes en el manual de esta aplicación (man shorewall-rules)

- a) Cambiar las políticas -> Rechazar todo el tráfico que atraviese el FW
- b) Añadir reglas → Habilitar servicios de http, https y SMTP
- c) Máquina Interna habilitar servicio apache
- d) Port forwarding: Redirigir tráfico desde una IP externa al servidor Apache en 192.168.1.100.
- e) Permitir el acceso SSH al cortafuegos desde 20.20.20.100 únicamente
- f) Redirigir todas las solicitudes de DNS salientes desde la red interna hacia el servidor DNS 1.1.1.1 (Cloudfare)

a) Cambiar las políticas \rightarrow Rechazar todo el tráfico que atraviese el FW

```
# Permitir tráfico dentro de la misma red (no pasa por el FW)
int
          int
                    ACCEPT
                     ACCEPT
           ext
ext
# Rechazar tráfico entre zonas externas e internas
int
          all
                    REJECT
                               info
          all
                    REJECT
                               info
ext
# Permitir tráfico interno del firewall hacia el exterior
fw
           all
                    REJECT
                               info
```

b) Añadir reglas → Habilitar servicios de http, https y SMTP # vim /etc/shorewall/rules

```
# Permitir tráfico saliente de HTTP/HTTPS/SMTP desde la red interna ACCEPT int ext tcp 80,443,25
```

- c) Máquina Interna habilitar servicio apache
- d) Port forwarding: Redirigir tráfico desde una IP externa al servidor Apache en 192.168.1.100.

vim /etc/shorewall/rules

```
# Port forwarding de Apache
DNAT ext int:192.168.1.100 tcp 80
```

```
[ubuntu@ubuntu: $ sudo su
[[sudo] password for ubuntu:
[root@ubuntu:/home/ubuntu# curl 20.20.20.20
<h1> Máquina interna </h1>
 Con la IP: 192.168.1.100 
root@ubuntu:/home/ubuntu#
```

Ubuntu Externa

e) Permitir el acceso SSH al cortafuegos desde **20.20.20.100** únicamente # vim /etc/shorewall/rules

```
# Permitir tráfico SSH desde una IP externa al FW ACCEPT ext:20.20.20.100 fw tcp 22
```

f) Redirigir todas las solicitudes de DNS salientes desde la red interna hacia el servidor DNS 1.1.1.1 (Cloudfare)

vim /etc/shorewall/rules

Redirigir el tráfico UDP que llega al puerto 53 (DNS) en una interfaz de red externa (ext) hacia la dirección IP interna 20.20.20.50 puerto 53.

DNAT int ext:20.20.20.50:53 udp 53

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# ssh root@20.20.20.20
The authenticity of host '20.20.20.20 (20.20.20.20)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:DtXci7hZIm7Ym/N93fvdxzmq9LwvMmYoDAASCSP6jbs.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '20.20.20.20' (ED25519) to the list of known hosts.
root@20.20.20.20's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-97-generic aarch64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
                  https://landscape.canonical.com
                   https://ubuntu.com/pro
  System information as of jue 26 dic 2024 12:34:22 UTC
  System load: 0.0
                                  Users logged in:
  Usage of /: 46.9% of 9.75GB IPv4 address for eth0: 192.168.1.20
                                 IPv4 address for eth1: 20.20.20.20
```

Ubuntu Externa

Servidor DNS 20.20.50

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# dig @localhost mi-dominio.com
: <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> @localhost mi-dominio.com
 (1 server found)
;; global options: +cmd
   Got answer:
  ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32657
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
:: OPT PSEUDOSECTION:
 EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
 COOKIE: 73228531b864725c01000000676d4a6e832a81227170824d (good)
;; QUESTION SECTION:
;mi-dominio.com.
                                        IN
:: ANSWER SECTION:
mi-dominio.com.
                        604800 IN
                                                20.20.20.110
;; Query time: 0 msec
  SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
  WHEN: Thu Dec 26 12:22:06 UTC 2024
   MSG SIZE rcvd: 87
```

Ubuntu Interna 192.168.1.100

```
root@ubuntu:/home/ubuntu# dig 20.20.20.20 mi-dominio.com
 <<>> DiG 9.18.28-Oubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> 20.20.20.20 mi-dominio.com
 ; global options: +cmd
; Got answer:
 ; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 64750
 ; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
  OPT PSEUDOSECTION:
 EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
  QUESTION SECTION:
20.20.20.20.
                               IN
 ; Query time: 690 msec
  SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
  WHEN: Thu Dec 26 12:37:15 UTC 2024
 : MSG SIZE rcvd: 40
: Got answer:
 ; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9442
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
 OPT PSEUDOSECTION:
 EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
  QUESTION SECTION:
mi-dominio.com.
 : ANSWER SECTION:
                                               20.20.20.110
mi-dominio.com.
                       604800 IN
 ; Query time: 0 msec
 ; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
 ; WHEN: Thu Dec 26 12:37:15 UTC 2024
 : MSG SIZE rcvd: 59
```



GRACIAS

Inés del Río y Paloma Pérez de Madrid