Web Audio API

Was JavaScript designed to build a modular synth

23/03/2023

Pierre Poliakoff

The modular Synth


Développé par Robert Moog en 1964 Formé de modules

- LFO
- VCO
- ADSR
- Sequencer

Un module peut être

- Une source (génère un signal)
- Une destination (amplificateur + Haut parleurs, enregistreur, visualiseur,...)
- Un module intermédiaire qui transforme le signal (filtre, mixeur,...)





VCV Rack2


Simulateur de synthétiseur modulaire

- Open source
- Dispose de centaines de modules





VCO + VCA





Audio output

Javascript Web audio API

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web Audio API



Les objets les plus importants de la Web Audio API

- AudioContext
- AudioNode
- AudioParam

AudioContext

- C'est l'équivalent du rack vide avec une sortie audio
- Il crée les AudioNodes

Attributs


- destination
- currentTime

Méthodes

- suspend()
- resume()
- createGain()
- createAnalyzer()
- createBuffer()
- createBufferSource()
- createBiquadFilter()

• ...

Attention: il faut une « user gesture » pour pouvoir activer un AudioContext



AudioContext: code


```
const audio_ctx = new AudioContext();
const audio_output = audio_ctx.destination;
audio_ctx.suspend();
const button on = document.getElementById("button on");
const button_off = document.getElementById("button_off");
button_on.addEventListener("click", (e) => {
    button off.disabled = false;
    button on.disabled = true;
    audio_ctx.resume();
});
button off.addEventListener("click", (e) => {
    button on.disabled = false;
    button off.disabled = true;
    audio ctx.suspend();
});
```

Les audioNodes


- C'est l'équivalent des modules
- Il y a des sources, des transformateurs et des destination
- On peut les connecter entre eux AudioNode.connect(destinationNode)
- Il en existe de très nombreux modèles
 - AnalyserNode
 - GainNode
 - OscillatorNode
 - AudioBufferSourceNode



Demo 1: VCO + VCA







Audio output

AudioNodes: code

```
// create the tone generator
const osc1 = audio ctx.create0scillator();
osc1.type = 'sine'; // values: sine, square,sawtooth,triangle,custom
osc1.frequencysetValueAtTime(600, audio ctx.currentTime);
//create a output VCA
const output vca = audio ctx.createGain();
output vca.gain.setValueAtTime(50, audio ctx.currentTime);
//================== Connect the nodes ============
osc1.connect(output vca);
output vca.connect(audio output);
osc1.start();
```


Les Audioparams

- C'est l'équivalent de tout ce qui est contrôlé par des Control Voltage
- Définir la valeur AudioParam.value=...
- Définir la valeur à un certain moment AudioParam.setValueAtTime()
- Définir la valeur à un certain moment selon une courbe


```
AudioParam.linearRampToValueAtTime()
AudioParam.exponentialRampToValueAtTime()
```

 Contrôler la valeur par un signal audio myNode.connect(myAudioparam)

Les notes de musique (Fréquence)



note	frequency
C4	261.63
C4#	277.18
D4	293.66
D4#	311.13
E4	329.63
F4	349.23
F4#	369.99
G4	392
G4#	415.3
A4	440
A4#	466.16
B4	493.88
C5	523.25
C5#	554.37
D5	587.33
D5#	622.25
E5	659.25
F5	698.46
F5#	739.99
G5	783.99
G5#	830.61
A 5	880
A5#	932.33
B5	987.77



Un générateur de notes aléatoires (VCV)


- Le LFO génère 5 pulses par secondes
- Le random Générateur génère une tension aléatoire à chaque pulse du LFO
- Le 1^{er} VCA limite la tension de sortie du random generateur
- Le Quantizer convertit la tension en tension représentant des notes
- Le VCO convertit la tension en notes




Un générateur de notes aléatoires (Javascript)

```
const scale = ["C4", "D4", "E4", "F4", "G4", "A4", "B4"];
                                                                           Définition de la gamme: ici
                                                                           une gamme majeure
nextNote(0);
                                                                           Conversion du nombre
                                                                           random en note de musique
function nextNote() {
    const osc = new OscillatorNode(audio ctx, {
        frequency: noteFrequency[scale[Math.floor(Math.random() * scale.length)]],
        type: sequencer_panel.select.value
    });
    const duration = (0.01 + (100 - sequencer_panel.slider.value) / 90);
    osc.connect(output vca);
    osc.addEventListener("ended", () => {
        nextNote();
    }, { once: true });
                                                             Apres un stop il faut recréer
    const now = audio ctx.currentTime;
                                                             un nouvel Oscillateur
    osc.start(now);
    osc.stop(now + duration);
```

Demo 2 Random Notes







ADSR (enveloppe)





Image source: wikipedia





ADSR en JavaScript

```
const attack_time = duration * adsr_panel.attack.value / 100;
const decay_time = (duration - attack_time) * adsr_panel.decay.value / 100;
const sustain = adsr_panel.sustain.value / 100;
const release_time = (duration - attack_time - decay_time) * adsr_panel.release.value / 100;
adsr_vca.gain.linearRampToValueAtTime(1, now + attack_time);
adsr_vca.gain.linearRampToValueAtTime(sustain, now + attack_time + decay_time);
adsr_vca.gain.linearRampToValueAtTime(sustain, now + duration - release_time);
adsr_vca.gain.linearRampToValueAtTime(0, now + duration);
```





Image source: wikipedia

Utilisation de la méthode « LinearRampToValue » de l'audioParam « gain » pour tracer la courbe

Demo 3 ADSR





Le LFO contrôle un VCO



Connecter un node à un audioParam

```
LFO
VCA for
  LFO
 frequency
 osc1
Output
 VCA
 Audio
output
```

```
//create the LFO
const lfo = audio ctx.createOscillator();
lfo.type = "sine";
lfo.frequency.value = 10;
lfo.start();
//create the LFO amplifier
const vca_for_lfo = audio_ctx.createGain();
vca for lfo.gain.value = 250;
// create the tone generator
const osc1 = audio ctx.createOscillator();
osc1.type = 'sine';
osc1.start();
//=========== Connect the nodes =======
lfo.connect(vca_for_lfo);
vca for lfo.connect(osc1.frequency);
osc1.connect(output_vca);
output vca.connect(audio output);
```

Valeur de gain élevée pour obtenir une fréquence convenable

Le control Voltage est implémenté en connectant la sortie de l'audiNode à un audioParam

Demo4: VCO Contrôlé par LFO





L'oscilloscope

- Sert à afficher la forme d'onde
- Implémenté par un AnalyserNode
- La sortie est une copie de l'entrée



Méthodes:

AnalyserNode.getFloatTimeDomainData()

AnalyserNode.getByteTimeDomainData()

Attribut:

AnalyserNode.fftSize taille de l'array (values: 32, 64,...32768)




L'oscilloscope: le code

```
//create an analyser for oscilloscope
const analyser = audio_ctx.createAnalyser();


const canvas = document.getElementById("canvas_oscilloscope");
canvas.width = 300;
canvas.height = 130;
const canvasCtx = canvas.getContext("2d");
const bufferLength = 512;
analyser.fftSize = bufferLength;
```

L'oscilloscope: le code (affichage)

```
function draw() {
   const dataArray = new Uint8Array(bufferLength);
    analyser.getByteTimeDomainData(dataArray);
    canvasCtx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    canvasCtx.lineWidth = 2;
    canvasCtx.strokeStyle = "rgb(0, 255, 0)";
    const sliceWidth = ((canvas.width * 1.0) / bufferLength) * 2;
   let x = 0:
    canvasCtx.beginPath();
    for (let i = 0; i < bufferLength; i++) {
        const y = canvas.height - (((dataArray[i] / 128.0) * canvas.height) / 2);
       if (i === 0) { canvasCtx.moveTo(x, y); }
       else { canvasCtx.lineTo(x, y); }
       x += sliceWidth;
    canvasCtx.stroke();
   requestAnimationFrame(draw);
draw();
```




Demo4: Oscilloscope



Le trigger de l'oscilloscope

Stabiliser l'image




Toujours commencer à dessiner au même moment (hauteur / pente)

Trigger level

Trigger slope

Trigger level




Implémentation du trigger de l'ocsilloscope

```
canvasCtx.beginPath();
let startindex = 0;
const trig level = document.getElementById("slider trigger level").value;
while (
    startindex < bufferLength - 2 &&
        dataArray[startindex] > trig_level &&
        dataArray[startindex + 2] < trig_level</pre>
    startindex++;
if (startindex === bufferLength - 2) {
    //not triggered
    startindex = 0;
for (let i = 0; i < bufferLength / 2; i++) {
    const y = canvas.height - (((dataArray[i + startindex] / 128.0) * canvas.height) / 2);
```

Le spectre (FFT)

- Sert à afficher le contenu fréquentiel du signal
- Implémenté par un AnalyserNode




Méthodes:

AnalyserNode.getFloatFrequencyData()

AnalyserNode.getByteFrequencyData()

Attributs:

AnalyserNode.fftSize (values: 32,64,128,...32768)



ANALYZER



AnalyserNode.frequencyBinCount=fftSize / 2 (taille du dataArray)

Code du spectrum analyser


```
//create an analyser for spectrum
const analyser_spectrum = audio_ctx.createAnalyser();

const canvas_spectrum = document.getElementById("canvas_spectrum");
canvas_spectrum.width = 300;
canvas_spectrum.height = 130;
const canvas_spectrum_ctx = canvas_spectrum.getContext("2d");
analyser.fftSize = 512;
```

Similaire au code de l'oscilloscope

Pas de trigger


Les harmoniques



Demo 6 Spectrum trigger level LFO sine V LFO VCA triangle ~ VCO VCA output VCA Audio Output Sound OFF Sound ON LFO **VCA** LFO **VCO VCA** frequency Audio Output Oscilloscope Spectrum output **VCA**

Générer du bruit blanc

• Le bruit blanc a un spectre plat



• Le signal = random numbers (distribution uniforme)

AudioBufferSourceNode

• L' AudioBufferSourceNode génère un signal audio à partir de samples stockés dans un AudioBuffer

Audio

buffer

Audio Buffer

Source source

Méthodes:

AudioBufferSourceNode.start()

Attributs:

AudioBufferSourceNode.buffer AudioBuffer

AudioBufferSourceNode.loop boolean

```
//create a buffer source
const noise_source = audio_ctx.createBufferSource();
noise_source.buffer = noise_buffer;
noise_source.loop = true;
noise_source.start();
```

AudioBuffer

L'audioBuffer contient les données qui seront générées par l'AudioBufferSourceNode

Création:

AudioContext.CreateBuffer(nbrOfChannels,length,sampleRate)


length = sampleRate*duration[s]

Méthodes:

AudioBuffer.getChannelData(channel) Float32Array


```
const noise_buffer = audio_ctx.createBuffer(1, audio_ctx.sampleRate * 3, audio_ctx.sampleRate);
const noiseData = noise_buffer.getChannelData(0);
for (let i = 0; i < noiseData.length; i++) {
    noiseData[i] = Math.random() * 2 - 1;
}</pre>
```

Demo 8 Noise



Manipuler les sons: les filtres


Les filtres atténuent certaines parties du Spectre





la synthèse [soustractive] provient du filtrage fréquentiel qui va atténuer une partie du spectre du son, et donc modifier son timbre en ne conservant qu'une partie de ses harmoniques. (source: Wikipédia)

BiquadFilterNode



- Attributs


 BiquadFilterNode.type lowpass, highpass,bandpass...
- AudioParams

BiquadFilterNode. Q largeur du bandpass et pic du lowpass et du highpass BiquadFilterNode.frequency fréquence du filtre

Biquad Filter node code

```
const filter = audio_ctx.createBiquadFilter();
filter.type = "bandpass";
const filter_panel = create_filter_panel("bandpass filter");
filter_panel.frequency.addEventListener("input", (event) => {
    filter.frequency.setValueAtTime(event.target.value * 50, audio_ctx.currentTime);
});
filter_panel.q.addEventListener("input", (event) => {
    filter.Q.setValueAtTime(event.target.value / 5, audio_ctx.currentTime);
});
```

Demo 9: Filtres



Conclusion

- La Web Audio API
 - Disponible dans tous les web browsers modernes
 - Permet de simuler très précisément le comportement d'un synthétiseur modulaire
 - Facile à mettre en oeuvre

- Application
 - Jeux (création des sons en fonction de la situation du jeu)
 - Musique
 - Education
 - Générateur de signaux (basse fréquence) pour un labo d'électronique