

ADOBE PHOTOSHOP – Lekce 02 (techniky vektorového kreslení)

Povídání o bitmapové (rastrové) a vektorové grafice, rozdíly a možnosti kreslení vektorů v programu Adobe Photoshop.

Úkol – Plakát fiktivní společnosti

V tomto cvičení si procvičíme techniky vytváření cest a výběrů pomocí nástroje Pero.

- 1) Spustíte si program Adobe Photoshop
- 2) Stáhněte a rozbalte si soubory Lekce 02. Otevřete si soubor Letající talír.psd, dejte Uložit jako a pojmenujte ho jako Pracovní.psd

Obkreslení létajícího talíře pomocí nástroje Pero – *Pen*

- 3) V paletě nástrojů vyberte nástroj Pero – **Pen**
- 4) V pruhu voleb nástroje proveďte následující nastavení:
 - A. Z rozbalovací nabídky zvolte Cesty – **Path**
 - B. V rozbalovací nabídce Operace cesty – **Operatrion Path** zvolte Zkombinovat tvary- **Combine shapes**
 - C. V nabídce Volby pera-**Pen Operations** zkontrolujte, zda není zaškrtnuto políčko Cesta perem-**Rubber Band**
 - D. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta volba Auto+– **Auto Add/Delete**



- 5) Klepnutím vyberte Cesty k ploše cesty
- 6) V paletce Vrstvy – **Layers** si otevřete záložku Cesty – **Path**, kde můžete vidět miniaturní náhledy cest, jak je budete tvořit.
- 7) Zkontrolujte, zda dobře vidíte celý obrázek vesmírné lodi, popřípadě doporučuji zvětšit, abyste dobře viděli písmena bodů cesty a červené tečky. nyní vytvoříme cestu kolem vesmírné lodi v bodech **A–N**
- 8) Vyberte Pero – **Pen**, pokud nemáte a klepněte na bod **A** a tažením na červenou tečku vytvořte první kotevní bod.
- 9) Další bod vytvoříte tak, že podržíte klávesu ALT a kliknete na bod **B**, tím vytvoříte rohový bod místo hladkého a odstraníte jednu směrovou úsečku.
- 10) Na bod **C** již stačí klepnout – **netáhněte!!!** (provádíte rohový bod z rohového, takže zde nebudou směrové šipky a nemusíte tak používat klávesu ALT)
- 11) Pokud uděláte chybu lze ji vrátit v nabídce *Úpravy/Krok zpět* – **Edit – Step Backward** popřípadě vrátit vytvořený bod pomocí klávesy Backspace
- 12) Dále klikněte na bod **D** a táhněte na červený bod
- 13) Bod **E** stejně – na něj klinout a táhnout k červené tečce dolů
- 14) Poté kliknout na bod **F**
- 15) Body následující **G, H, I** postupujte stejně – tedy kliknout na bod a táhnout k červené tečce náležící tomu danému bodu.
- 16) Na bod **J** pouze kliknout
- 17) Na body **K** a **L** kliknout a táhnout k červené tečce
- 18) Kliknout na bod **M**
- 19) POZOR – klepněte na bod **N** – nepouštějte tlačítko myši. Stiskněte k tomu klávesu ALT pak teprve táhněte k červené tečce bodu **N**. Pusťte klávesu ALT a tlačítko myši.

- 20) Poté najed'te na bod **A**, kde se Vám objeví ukazatel uzavření cesty (kroužek – ten bude asi špatně vidět na obrázku)
- 21) V paletce cesty poklepte na pracovní cestu a uložte si ji např. jako Létající talíř.
- 22) Celou práci si uložte

Převedení výběrů na cesty



Nyní si vytvoříme druhou cestu pomocí jiné metody. Každý výběr lze totiž převést také na cestu.

- 1) V paletce Vrstvy – **Layers** si odstraňte vrstvu VZOR, kterou už nebudete potřebovat.
- 2) Vyberte kouzelnou hůlku – **Magic Wand Tool**, v pruhu voleb nástroje si zkontrolujte toleranci na cca 32
- 3) Klepněte do černých míst uvnitř jednoho ze svislých stabilizátorů létajícího talíře.
- 4) S klávesou SHIFT klikněte na druhý stabilizátor.
- 5) Nyní se přepněte na paletku Cesty-**Path** a zde klikněte na vytvoření pracovní cesty z výběru **Work Path** 
- 6) Poklepte na ní dvakrát a dejte uložit novou cestu jako Směrovky
- 7) Uložte celý projekt

Převedení cest na výběry

Podobně jak jsme převáděli výběry na cesty, můžeme převádět i cesty na výběry.

- 1) V paletě cesty – **Path** vyberte cestu Létající talíř (klikněte na ni)
- 2) Nyní máte 2 možnosti:
 - a) přetáhnete vrstvu dolů na ikonu načíst cestu jako výběr 
 - b) nebo kliknout na cestu pravou myší a dát vytvořit výběr- **Make Selection**, který potvrdíte v následujícím okně.
- 3) Nyní musíme od výběru talíře odečíst černé plochy stabilizátorů.
- 4) Použijte opět jednu ze dvou metod na převod a v následujícím okně zatrhněte Odečíst od výběru-**Subtract from selection**



- 5) Cesty nechte vybrané jako výběr – použijeme dále.

Převedení výběru na vrstvu


Nyní si vytvoříme z výběru samostatnou vrstvu, kterou použijeme jako obrázek pro tvorbu plakátu.

- 1) Zkontrolujte si, zda je výběr létajícího talíře stále aktivní (Pokud ne, musíte si projít předchozí bod – Převedení cesty na výběr)
- 2) Zvolte v Menu – Vrstva – Nová – Vrstva kopírováním – **Layer/New/Layer Via Copy**. V paletě vrstev by se měla nová vrstva objevit nad původním obrázkem, ale již bez pozadí.
- 3) Nyní si otevřete soubor s pozadím s názvem 02A ze souboru Lekce 02.


- 4) Minimalizujte si oba projekty ve Photoshopu
- 5) Pomocí nástroje přesun přetáhněte nově vytvořenou vrstvu létajícího talíře do nově otevřeného souboru 02A
- 6) Na nově nakopírovanou vrstvu klikněte a v nabídce vyberte *Úpravy – Libovolná transformace – Edit/Free Transform*. Kolem talíře se objeví transformační rámeček. Natočte si talíř podle svých přání, popřípadě posuňte.
- 7) Celý projekt si uložte.

Vytvoření vektorových objektů


- 1) Zobrazte si pravítko Zobrazení – Pravítka – **View/Rules**
- 2) Vytáhněte ze skupiny palet Vrstvy – **Layers** záložku Cesty – **Path** a nechte si ji vedle vrstev. Budou obě potřeba.
- 3) Ve vrstvách si pomocí oka zneviditelněte (kliknete na oko a ono zmizí) všechny vrstvy kromě pozadí.
- 4) Barvy pozadí a popředí si nastavte na původní tedy černou a bílou (klávesa **D**) A následně si barvy přepněte dvojšipkou nebo klávesou **X**



- A – tlačítko výchozí barvy popředí a pozadí
 B – tlačítko barva popředí
 C – tlačítko přepnout barvy popředí a pozadí
 D – tlačítko barva pozadí




- 5) Vyberte nástroj Pero – **Pen** a v pruhu voleb vyberte Vrstva tvaru – **Shape**, výplň obrázku **Fill** nastavte na bílou barvu
- 6) Nakreslete tvar podobný obrázku na prezentaci. Pomocné body a šipky si v projektu zapnete, když zviditelníte Vrstvu – **Layer** vodítko retro tvaru.
- 7) Pokud potřebuje upravovat jednotlivé body, použijte Nástroj pro výběr cesty / Nástroj pro přímý výběr. **Direct Selection Tool**




- 8) Poklepejte na novou vrstvu a přejmenujte ji na Retro tvar
- 9) Vrstvu si skryjte (oko), ať vám nepřekáží a projekt si uložte.

Odečtení tvaru od vrstvy tvaru

- 1) Opět si pomůžeme tím, že využijeme vrstvu vodítko hvězdy (vrstvu, kterou zviditelníme).
- 2) Vybereme vrstvu retro tvar
- 3) V paletě nástrojů vyberte mnohoúhelník – **Polygon Tool**, nastavte počet stran na 11.
- 4) Klikněte na šipku voleb a zde vyberte typ Hvězda-**Star** a Vsadit strany-**Indent Sides By** o 50%



- 5) Pak klikněte na Odečíst tvary – **Subtract Front Shape** a vytvořte hvězdu tažením ze středu vodítka (oranžová tečka) k jeho okraji.



- 6) Všimněte si, že hvězda má zrnité obrysy – musíme odznačit cesty retro tvaru a hvězdy: Klikněte na vrstvu pod vrstvou Retro Tvar, označení zmizí. Cesty jsou nyní odznačeny, takže mezi modrým pozadím a bílým tvarem není žádná linka. Nyní si celý projekt uložíme

Vlastní tvary

- 1) Vložíme si pár vlastních automatických tvarů.
- 2) Vytvořte si novou vrstvu např.

Layer/New/Layer



- 3) Klikněte na tvary  **Custom Shape Tool** a vyberte šachovnici
- 4) Snižte krytí **Opacity** v panelu **Layers**. Takto můžete vytvořit více tvarů o různých velikostech. Klávesa Shift zachovává proporce tvaru
- 5) Projekt uložte.

Vložení textu

- 1) Klikněte na menu Soubor-**File** a Umístit-**Place**. V okně vyberte soubor Titulek.ai a potvrďte.
- 2) Stiskněte SHIFT a zvětšete nápis tažením za nějaký roh, bez změny proporcí. Následnou transformaci potvrďte ENTERem.
- 3) Transformaci můžete libovolně měnit pomocí menu Úpravy/Libovolná transformace – **Edit/Free Transform**

Dokončení

- 1) Projekt nezapomínejte ukládat.
- 2) Všechny pomocné vrstvy smažte