## T2.E2B. Impedancia en un circuito eléctrico

La figura muestra un circuito con una resistemcia (*R*), un inductor (*L*) y un condensador (*C*) conectados en paralelo. Las Leyes de Kirchhoff se pueden emplear para expresar la impedancia del sistema como:

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}, \text{ donde:}$$


 $Z = impedancia(\Omega)$ 

 $\omega$  = frecuencia angular

Se desa calcular la frecuencia angular para una impedancia de 100  $\Omega$  sabiendo que:

$$R = 225 \,\Omega, C = 0.6 \cdot 10^{-6} \,F$$
 y  $L = 0.5 \,H$ 

 $\Omega = \text{ohmios}, F = \text{faradios}, H = \text{henrios}$ 



- a) (1p) Reescribe la función  $f(\omega) = 0$  de modo que su raíz sea la respuesta buscada (emplea el editor de ecuaciones)
- b) (2p) Representa gráficamente la función anterior de modo que se observe claramente dónde se encuentra la raíz
- c) (3p) Calcula el valor de  $\omega$  con un error menor que  $10^{-6}$  mediante el método de la secante.Indica el número de iteraciones empleadas. Calcula el error relativo porcentual tomando como valor verdadero el calculado con Matlab


## Respuesta

a) 
$$f(\omega) = \frac{1}{Z} - \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

b)

```
clc, clear, clf
Z = 100; R = 225; C = 0.6*1e-6; L = 0.5;
f = @(w) (1/Z) - sqrt((1/R^2)+(w * C - (1 * / (w * L))) * ^2);
wp = linspace(100,300,1000);
fp = f(wp);
plot(wp,fp,'LineWidth',2)
yline(0)
```

```
xlabel('w')
ylabel('f(w)')
grid on
```



c) La raíz se encuentra en el intervalo (200, 240). La calulo con el método de la secante:

```
ermax = 1e-6;
a = 200; b = 240;
[xs,i] = RaizSecante(f,a,b,ermax);
fprintf('w = %7.5f después de %i iteraciones\n',xs,i)
```

w = 220.02016 después de 5 iteraciones

Calculamos el error relativo en %:

```
val = fzero(f,200);
er = abs((val - xs)/val) * 100;
fprintf ('El error relativo es %6.4e %%\n',er)
```

El error relativo es 8.0478e-12 %