# Introducción a NetGUI ARO/AI

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Febrero de 2016



©2016 Grupo de Sistemas y Comunicaciones.
Algunos derechos reservados.
Este trabajo se distribuye bajo la licencia
Creative Commons Attribution Share-Alike
disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es

## Contenidos

NetGUI

2 Las máquinas virtuales dentro de NetGUI

### Contenidos

NetGUI


- 2 Las máquinas virtuales dentro de NetGU
  - Interfaces de red
  - Captura de tráfico de red: tcpdump y wireshark

#### NetGUI

- NetGUI es una herramienta construida sobre el software
   Netkit, que a su vez se apoya en User-mode Linux (UML).
- Funcionalidad:
  - Creación a través de una interfaz gráfica de un escenario de red mediante selección/arrastre de routers, concentradores (hubs) y estaciones finales.
  - Almacenamiento y recuperación de escenarios de red previamente creados.
  - Interconexión de elementos de red
  - Arranque del HW emulado: cada estación final y cada router puede configurarse a través de una consola Linux.
  - Operación de la red a través de las consolas Linux.
- Es Software Libre que puede instalarse en Linux:

http://mobiquo.gsyc.es/netgui

## NetGUI, Netkit y UML



#### NetGUI:

Interfaz gráfica para Netkit.

#### Netkit:


- Entorno software que permite realizar experimentos con redes de ordenadores virtuales sin necesidad de disponer de dispositivos de comunicaciones ni de ordenadores reales.
- Permite arrancar varios nodos virtuales (ordenadores, hubs, routers) que ejecutan el kernel y las aplicaciones de GNU/Linux.
- Utiliza máguinas virtuales UML.

#### • UML (User-mode Linux):

- Es un kernel de Linux que puede ser arrancado como un proceso de usuario en una máquina real que tenga instalado Linux.
- Llamaremos máquinas virtuales a cada uno de los procesos UML que emula un ordenador o un router, y máquina real a aquélla en la que se están ejecutando los procesos UML.

## La interfaz gráfica

• NetGUI se arranca con la orden netgui.sh



## Creación/Borrado de dispositivos y su interconexión

• Los dispositivos con los que se puede trabajar en los escenarios de NetGUI son los siguientes: PC o máquina final, router, switch y hub. Para dibujarlos hay que pulsar sobre el botón que queramos utilizar y pinchar en el fondo de la zona de dibujo.



 Para conectar estos dispositivos utilizaremos el botón que representa el cable. Una vez seleccionado este botón, pulsaremos una vez sobre el primer dispositivo que queremos conectar y una segunda vez sobre el segundo dispositivo:



 Para borrar cualquier elemento que hayamos dibujado seleccionaremos el botón que muestra las tijeras y a continuación pulsaremos sobre el elemento a borrar, ya sea dispositivo o cable.



## Iniciar/Para/Reiniciar la ejecución de los dispositivos

- Los hubs no hay que arrancarlos ni pararlos, se encuentran arrancados siempre.
- Para arrancar los dispositivos: PC (máquina final que no es un router), router o switch, es necesario seleccionar el botón de arranque y pulsar sobre el dispositivo concreto a arrancar. Al iniciarlo, aparecerá una ventana que muestra la consola para poder ejecutar comandos dentro de dicho dispositivo:



NOTA: En este curso no utilizaremos el dispositivo switch.

 Para interrumpir la ejecución de un dispositivo es necesario seleccionar el botón de parada y pulsar sobre el dispositivo concreto que deseamos parar:



- Si alguna máquina no ha arrancado bien y/o comienzan a salir de forma continuada mensajes de error en su consola, primero conviene intentar pararla y luego volverla a arrancar con los dos botones anteriores.
- Si aún así la máquina sigue sin responder, podemos seleccionar el botón reiniciar y pulsar sobre la máquina en cuestión, que se reiniciará a los 5 segundos:



### La herramienta de selección

• La herramienta de selección permite la siguiente funcionalidad:



- Seleccionar un elemento: haciendo clic con el botón izquierdo del ratón se selecciona un elemento del escenario de red.
- Mover un elemento: arrastrando con el botón izquierdo del ratón se mueve un elemento dentro del escenario de red.
- Poner en primer plano la consola de un dispositivo arrancado: haciendo un doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre un dispositivo, su ventana de terminal pasa a primer plano.

# Acciones sobre toda la figura


- Mover toda la figura: pulsando y arrastrando con el botón izquierdo del ratón sobre el fondo de la ventana (en un lugar en el que no haya ningún elemento).
- **Zoom**: pulsando y arrastrando con el botón derecho del ratón sobre el fondo de la ventana:
  - arrastrando hacia la derecha: aumentar el zoom
  - arrastrando hacia la izquierda: disminuir el zoom
- Centrar: El botón "Centrar" permite centrar la figura en la ventana:



#### El Menú File

- El menú File permite guardar escenarios de red y cargar escenarios guardados previamente.
- Para guardar con File->Save, la primera vez hay que elegir un nombre de carpeta que no exista. En esa carpeta se almacenarán todos los ficheros asociados al escenario:
  - netgui.nkp: contiene la información del dibujo del escenario.
  - \*.disk: contiene el sistema de ficheros de cada máquina virtual, con las modificaciones que se hayan hecho en cada una después de arrancarlas.
- No se pueden guardar escenarios en un path que incluya un directorio en cuyo nombre haya algún espacio en blanco. Todas las carpetas desde el HOME hasta la del escenario deben tener NOMBRES SIN ESPACIOS.
- Al guardar un escenario simplemente se guardan los cambios de la figura en el archivo netgui.nkp. El estado de los ficheros de cada máquina virtual se va guardando automáticamente en los ficheros .disk

## Consolas de pcs/routers/switches



 No hay una consola para los hubs, se encuentran siempre arrancados y configurados.

#### Arrancar NetGUI

- NetGUI se arranca escribiendo en un terminal la orden netgui.sh
- Si ha habido ejecuciones previas de NetGUI, resulta conveniente ejecutar ANTES la orden clean-netgui.sh
- Cuando la anterior ejecución de NetGUI ha terminado de forma incorrecta, se hace imprescindible utilizar clean-netgui.sh antes de volver a arrancar NetGUI
- Por lo tanto, el procedimiento adecuado para arrancar NetGUI es:
  - Ejecutar en un terminal la orden: clean-netgui.sh
  - 2 Ejecutar en un terminal la orden: netgui.sh

#### Cerrar NetGUI

- NUNCA debe cerrarse NetGUI sin apagar ANTES todas las máquinas virtuales utilizando el botón sobre cada una de ellas.
  - Si al hacerlo la máquina virtual no se apagase, puede escribirse en su terminal la orden halt y esperar a que la ventana se cierre sola.
- Por lo tanto, el procedimiento adecuado para salir de NetGUI es:
  - Apagar una a una las máquinas virtuales mediante el botón sobre cada una de ellas.
  - 2 Si alguna máquina virtual no pudiera apagarse mediante la interfaz, apagarla escribiendo halt en su ventana de terminal
  - 3 Si ha habido cambios en el dibujo del escenario que se quieran guardar, elegir en el menú File -> Save.
  - 4 Elegir en el menú File -> Exit.

### Contenidos

NetGUI


- 2 Las máquinas virtuales dentro de NetGUI
  - Interfaces de red
  - Captura de tráfico de red: tcpdump y wireshark

## Interfaces de red de una máquina Linux

- Todas las máquinas Linux tienen siempre la interfaz de red 10 (interfaz de loopback), que es una interfaz de autoenvío, esta interfaz no se muestra en las figuras del escenario.
  - Una máquina Linux que tenga una tarjeta Ethernet tiene, además de la interfaz 10, la interfaz eth0. En la figura eth0 queda representada con la tarjeta de red que conecta pc1 y hub1.

 Un router Linux que tenga dos tarjetas Ethernet tendrá, además de la interfaz 10, dos interfaces eth: eth0 y eth1.
 En la figura eth0 queda representada con la tarjeta de red que conecta r1 y hub1 y eth1 queda representada con la tarjeta de red que conecta r1 y hub2.





## Ejecución de comandos

- Para ejecutar un comando en una máguina virtual, escribimos dicho comando sobre la consola de esa determinada máquina. Por ejemplo:
  - el comando ifconfig o el comando ip permiten ver información relacionada con las interfaces de red una máquina.
    - Con ifconfig (se ha coloreado la información importante relativa a Ethernet) en pc1:

```
pc1: "# ifconfig
ethO Link encap: Ethernet Hwaddr 0A:29:92:55:93:70
inet addr:212.128.4.100 Bcast:212.128.4.255 Mask: 255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:224 (224.0 b) TX bytes:280 (280.0 b)
Interrupt:5
lo Link encap:Locap Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU: 16436 Metric: 1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:504 (504.0 b) TX bytes:504 (504.0 b)
```

```
    También con el comando ip en pc1:

  pc1: "# ip address show
  0: 10: <LOOPBACK, UP, 10000> mtu 16436 qdisc noqueue
       link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
       inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  1: eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, 10000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
       link/ether 0A:29:92:55:93:70 brd ff:ff:ff:ff:ff
       inet 212.128.4.100/24brd 212.128.4.255 scope global eth0
```

# Captura de tráfico de red: tcpdump

- Para capturar tráfico en una interfaz de red se puede utilizar la orden tcpdump.
- El tráfico que se captura puede verse directamente en el terminal mientras se va capturando, o puede guardarse en un fichero para analizarlo más tarde.
- tcpdump tiene varias opciones (véase man tcpdump). Normalmente usaremos las siguientes opciones en las prácticas:
  - Interfaz en la que se quiere capturar tráfico -i <dev> Fichero donde se guardarán los paquetes captu--w <file> rados, en vez de mostrarlos en pantalla Número de bytes que se capturan de cada pa--s <tamaño> quete (por defecto 68 bytes, -s 0 para capturar paquetes enteros)


Para interrumpir tcpdump es necesario pulsar Ctrl+C.

# Captura de tráfico en NetGUI: acceso al sistema de ficheros de la máquina real (I)

- Dentro de una máquina virtual de NetGUI, escribir en el directorio /hosthome permite guardar ficheros en la máquina real:
  - todos los ficheros grabados en el directorio /hosthome en la máquina virtual estarán en realidad en la Carpeta personal del usuario en la máquina real.
- Las capturas realizadas en las máquinas virtuales conviene guardarlas en /hosthome para que sean accesibles desde la máguina real.
- Eiemplo:

```
pc1:~# tcpdump -i eth0 -s 0 -w /hosthome/pc1-eth0.cap
```

# Captura de tráfico en NetGUI: acceso al sistema de ficheros de la máquina real (II)



# Captura de tráfico de red: tcpdump en background

- Si arrancamos topdump como hemos descrito previamente, la consola donde arrancamos topdump se queda ocupada con dicho programa y no podremos utilizarla para ejecutar otros comandos hasta que no interrumpamos tcpdump con Ctrl+C.
- En ocasiones gueremos ejecutar otros comandos en una consola a la vez que realizamos una captura de tráfico. En estos casos resulta más conveniente arrancar tcpdump en segundo plano (background), lo que se hace añadiendo & al final de la orden:

```
pc1:~# tcpdump -i eth0 -s 0 -w /hosthome/pc1-eth0.cap &
```

- De esta forma topdump se ejecuta, pero además es posible escribir otras órdenes en la consola después de tcpdump.
- Para interrumpir la captura cuando se está realizando en background es necesario:

```
pasar tcpdump a primer plano (foreground) con la orden fg:
    pc1:~# fg
```

pulsar Ctrl+C

#### wireshark

- wireshark es una herramienta gráfica que permite visualizar paquetes capturados, navegando a través de los campos de cabecera y datos de cada uno de los protocolos utilizados.
  - Debido a que las máquinas de NetGUI no tienen entorno gráfico instalado, no es posible arrancar wireshark dentro de las máquinas virtuales y es necesario arrancarlo desde la máquina real.
- Puede arrancarse wireshark desde un terminal de la máquina real (por ejemplo en la máquina zeta25) de la siguiente forma:

usuario@zeta25:~\$ wireshark pc1-eth0.cap

#### wireshark

