5.5 静电场中的导体

导体:

存在大量可自由移动的电荷,导电能力极强的物体。

绝缘体(电介质):


导电能力极弱或不能导电的物体。

半导体:

导电能力介于上述两者之间的物体。

5.5 静电场中的导体

静电感应: 在外电场作用下,引起导体中电荷重新分布而呈现出的带电现象.




5.5.1 静电平衡

感应电荷建立附加电场,方向与外电场相反。


静电平衡:

导体内部总场强为零。导体内部和表面没有电荷定向运动.




静电平衡下导体性质:

- (1) 导体为等势体,表面为等势面。(电势变化则有电场)
- (2) 导体表面场强垂直于导体表面。
- (3) 导体内部没有净电荷分布,只分布在导体表面。(内部场强为零,无源)



5.5.1 静电平衡



(4) 处于静电平衡的导体,无限趋近于导体表面处的场强:

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E\Delta s = \sigma \Delta S / \varepsilon_0$$

高斯面的下底面和侧面通量是0,上表面的通量不为零。


总场强大小:
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
 外电场--> 感应电荷-->感应电场 总电场=外电场+感应电场


5.5.2静电平衡导体性质

(5)静电平衡时,导体电荷分布与曲率半径有关。

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad \frac{Q}{R} = \frac{q}{r}$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{Q/R^2}{q/r^2} = \frac{r}{R}$$






尖端放电:

尖端处的曲率大,电荷密度大,场强大。

应用: 避雷针, 高压电极要做成球状。

5.5.3 静电屏蔽

- 屏蔽外电场:空腔导体。当导体内部总电场强度为零。
 外面的带电体不会影响空腔内部的电场分布。
 - 2.屏蔽内电场:接地的空腔导体。空腔内的带电体对空腔外的物体不产生影响.



5.5.3 静电屏蔽

有导体存在时静电场的计算

1. 静电平衡的条件 $E_{\text{H}}=0$ U=常量

2. 基本性质方程
$$\begin{cases} \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\mathcal{E}_{0}} \sum_{i} q_{i} \\ \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{cases} \quad v_{a} = \int_{a}^{\phi \neq \pm} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$


3. 电荷守恒定律 $\sum_{i} q_i = 常量$

例题:两块放置很近的大导体板A和B,面积均为S,

带电量分别为QA,QR、求两板表面的电荷密度。

无限大带电板周围的场强:

$$2E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0} \qquad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



电荷守恒:


$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q_A$$

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = Q_B$$

静电平衡,可知导体内部电场: 0

$$E_{\text{Da}} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$E_{\text{Db}} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$



两块放置很近的大导体板A和B,面积均为S,分别带电量 Q_A , Q_B ,求两板表面的电荷密度。

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$

讨论:


(1)
$$Q_A = -Q_B$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0, \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A}{S}$$

$$(2) \quad Q_A = Q_B$$


(3)
$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A}{S}, \sigma_2 = -\sigma_3 = 0$$
 $Q_A \neq 0, Q_B = 0$

$$\sigma_1=\sigma_4=rac{Q_A}{2S}$$
 , $\sigma_2=-\sigma_3=rac{Q_A}{2S}$




静电平衡时,导体周围的场强:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



无限大带电板周围的场强:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



无限大带电板的电荷密度,实际是两个金属面的总电荷面密度。

单个面的电荷面密度是总电荷面密度的一半。

5.5作业

5.47 5.48