## 5.3.1 电势能

静电力做功等于电势能增量的负值(电势能减少):

$$\mathbf{W_{ab}} = \int_{a}^{b} \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = -\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right] = -(\mathbf{E_b} - \mathbf{E_a})$$


选取电势能的零点,才能确定任意点电势能。

点电荷产生的电场 
$$r \to \infty$$
  $E_p(r) = 0$ 

a点处的电势能:

$$E_a \equiv \int_{a}^{\infty} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r_a}$$

电势能满足叠加原理,为系统所共有。



# 5.3.2 电势

电势: 与试探电荷无关, 电场本身性质.

$$V_a = \frac{E_p(a)}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r}$$
 
##: J/C=V

静电场力: 电场强度 静电场能: 电势

电势差(电压):移动单位正电荷,电场力的功

$$U_{ab} = V_a - V_b = \int_{0}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$
 选**b**点电势为零,得a点电势

电场力做功:  $W_{ab} = -[E_p(b) - E_a(a)]$  $= q_0(V_a - V_b) = q_0U_{ab}$ 

#### 电势的计算 5.3.3

### 单个电荷产生的电势:

$$V_a = \int_a^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_a}$$

#### 电势叠加原理:

分立的求和,连续的积分 
$$V(r) = \sum_{i} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\mathrm{d}q}{r}$$

#### 电势的计算:

- 1.利用定义式
- 2.点电荷电势的叠加原理


$$V_a = \int_{a}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

注意: 如果带电体是一个电荷无限分布的物体,则不能选无穷远 处为零势点。否则积分为无穷。可选有限远处某点为零势点。

# 5.3.3 电势的计算

例: 求电偶极子电场中的电势分布


$$\begin{aligned} V_P &= V_{1P} + V_{2P} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \\ &= \frac{q(\mathbf{r_2} - \mathbf{r_1})}{4\pi\varepsilon_0 \mathbf{r_1} \mathbf{r_2}} \approx \frac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 \mathbf{r^2}} \end{aligned}$$




# 5.3.4 等势面

等势面: 电场中电势相等的点所构成的面

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$





## 5.3.4 等势面

1、电荷沿等势面移动,电场力做功为零。

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = \int_a^b q \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$


2、某点的电场强度与等势面垂直。

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



沿着电场线移动单位正电荷,相邻等能面的电势差相同,为:

$$ec{E}\cdot\Deltaec{l}$$




# 复习: 梯度

### 梯度 ⊽z:

方向: 函数值增长最快方向, 与等高线垂直。

大小: 函数值在该点处最大变化率。



## 5.3.5 场强与电势的关系

场强和电势分别从力和能的角度描述静电场的性质。


电势: 
$$V_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

电场:  $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ 

#### 直角坐标系中:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$
  $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$ 



$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$


## 5.3.5 场强与电势的关系

电场方向为沿着等势面的变化 最快的方向(法向方向)

$$E_n = -\frac{dV}{dl_n}$$
 梯度方向

电场沿任意方向的分量:

$$E_l = -\frac{dV}{dl}$$



# 5.3.5 场强与电势的关系


例: 求电偶极子电场中的电场强度分布

$$V_P = \frac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{px}{4\pi\varepsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$E_x = -\frac{\partial V_P}{\partial x} = \frac{p_e(2x^2 - y^2)}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

$$E_y = -\frac{\partial V_P}{\partial y} = \frac{3p_e xy}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}}$$



# 5.3.5 电势作业

5.40 5.43