



余热发电系统中,蒸汽装置的动力循环: 水从水泵进入锅炉加热汽化, 过热蒸汽进入汽轮机膨胀作功, 作功后的低压蒸汽被冷却凝结成水, 再回到水泵。

4.4.1 循环过程


循环过程:系统经历一系列的变化过程又回到初始状态循环特点:经历一个循环,内能没有改变。 $\Delta E=0$ 。






系统对外界做正功, 顺时针方向。

4.4.1 循环过程





热机效率:对外做功与从高温热源吸收热量的比值

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

做功=**净吸收热量**=从高温热源吸热-向低温热源 放热**的大小** **习题:** 1mol氧气(刚性双原子分子理想气体)作如图所示的循环,其中AB为直线与水平轴夹角45度,BC为绝热线,CA为等温线,已知 T_1 =300K, T_2 =2 T_1 , V_3 =8 V_1 ,求:


- (1) 各过程中气体做功,吸收热量及内能增量;
- (2) 整个过程的循环效率。

$A \rightarrow B$

$$W_{AB} = \frac{1}{2} (P_1 + P_2)(V_2 - V_1)$$

$$= \frac{1}{2} (P_1 V_2 - P_1 V_1 + P_2 V_2 - P_2 V_1)$$

$$\frac{P_1}{V_1} = \frac{P_2}{V_2} \Rightarrow P_1 V_2 = P_2 V_1$$



$$W_{AB} = \frac{1}{2}(P_2V_2 - P_1V_1) = \frac{1}{2}R(T_2 - T_1) = 1247J$$

$A \rightarrow B$

$$\Delta E_{AB} = C_{V,m}(T_2 - T_1)$$


$$= \frac{5}{2}R(T_2 - T_1) = 6236J$$

$$Q_{AB} = \Delta E_{AB} + W_{AB} = 7483J$$

B→C绝热过程


$$Q_{BC}=0$$

$$W_{BC} = -\Delta E_{BC} = -C_{V,m}(T_3 - T_2)$$
$$= \frac{5}{2}R(T_2 - T_1) = 6236J$$



$$C \rightarrow A$$
 等温压缩 $\Delta E_{CA} = 0$

$$Q_{CA} = W_{CA} = RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} = -5187J$$



$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\dot{\mathcal{M}}}|}{Q_{\dot{\mathcal{W}}}} = 1 - \frac{5187}{7483} = \frac{W}{Q_{\dot{\mathcal{W}}}}$$

$$= \frac{1247 + 6236 - 5187}{7483} = 30.7\%$$

卡诺循环: 准静态平衡过程 气体与两个恒温热源交换热量

接触高温热源,等温膨胀:

高温吸收热量,体积膨胀,对外做功,

与外界无热量交换,绝热膨胀:


内能减少,对外做功。


接触低温热源,等温压缩:

对气体做功,向低温热源放热量;

与外界无热量交换,绝热压缩:

对气体做功,恢复内能。





对外做功:吸收热量

对外做功:内能减少


对外负功:放出热量

对外负功:内能增加

循环完成后,内能不变。

正循环: 总功为正,

气体对外做正功大小>气体对外做负功大小 吸收热量大于放出热量,将热能转化为机械能。



卡诺循环的效率:

$$\eta_{+} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

A→B 等温过程


$$Q_1 = W_1 = \mu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

C→D 等温过程

$$Q_2 = W_2 = \mu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_2} < 0$$

B **→** C 绝热过程
$$T_1V_2^{\gamma-1} = T_2V_3^{\gamma-1}$$

D A 绝热过程
$$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_4^{\gamma-1}$$



$$\therefore \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

循环效率: 只由热源的温度决定

$$\eta_{+} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

4.19

4.21

4.4.3 逆循环过程(了解)

逆循环: 制冷机

外界对气体做正功,


从低温热源吸收热量 Q_2 ,

向高温热源释放热量Q₁。


$$|Q_1| = W + Q_2$$

制冷系数:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$








低温热源 T2

4.4.3 逆循环过程 (了解)

逆卡诺循环的效率

卡诺制冷机:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$




$$T_2 = 300K(室内); T_1 = 350K(室外);$$
 $\varepsilon = 300/50=6=600%$ 制冷效率>100% ??


外界对气体做功1J,带走室内6J,向室外排放7J

4.4.3 逆循环过程 (了解)

制冷机: 电冰箱



蒸发室:液态减压气化,吸热



压缩机: 气体加压液化,放热