第四章热力学基础

4.1

热力学第一定律

4.2等值 4.3多方

4.4 循环卡诺循环


主要内容

4.5, 4.6

热力学第二定律

4.7 熵

4.0 蒸汽机




1776年,英国瓦特改良<mark>蒸汽机</mark>。实践推动科学。 1886年,德国西门子发明了**发电机**,电气时代。 1946年,美国物理学家毛琪利与工程师爱克特 领导,为美国陆军研制出**电子计算机**。


4.1.1 准静态过程

准静态过程:

过程中的每一状态都是平衡态的变化过程。准静态过程是理想过程。



理想气体准静态过程的P-V图示法



状态图中任何一点都表示系统的一个平衡态。


准静态过程可用曲线表示。

4.1.2 准静态过程的功

准静态过程的功:

$$d W = F d x$$
$$= PS d x = P d V$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P \, \mathrm{d} V$$



气体膨胀时,系统(气体)对外界作正功;

气体压缩时,系统(气体)对外界作负功。


注意,压强总是向外的。

4.1.2 准静态过程的功

准静态过程的功的特点:

(1)不仅和系统的始末状态有关, 而且和经历的过程(路径)有关, 是**过程量**

(2)外界对系统作的功等于系统对外界作功的负值。



4.1.2准静态过程的内能

热力学系统内能:全部分子能量的总和。

理想气体的内能:

(1)理想气体的内能是温度的函数。

$$E = \frac{i}{2}\mu RT$$

- (2)一般气体的内能是温度和体积的函数。
- (3)当气体状态一定时,其内能是一定的,系统的内能是一个状态量。

内能改变: 系统内能增量取决于始末状态, 与过程无关。


$$\Delta E_{12} = \int_{1}^{2} \mathrm{d}E = E_{2} - E_{1}$$

4.1.2 准静态过程的热量

热量: 系统与外界由于存在温度差而传递的能量。

热量的特点:

- (1)热量传递的多少与其传递方式有关。热量是**过程量**。
- (2)dQ>0, 系统从外界吸收热量。
- (3)dQ<0, 系统对外界放出热量。



4.1.2准静态过程的热量

温度发生微小变化,吸收热量:

$$dQ = \mu C_m dT$$


摩尔热容: 1mol的物体,

温度升降1K时,吸收或放

出的热量。

$$C_m = \frac{dQ}{dT}/\mu$$

摩尔热容一般**与温度有关**, 温度变化不大,可视为常量。



$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \mu C_m dT$$

摩尔热容与过程有关:不同的过程热容可能不同。常用的是:定压热容,定体热容。有无定温热容?

4.1.2准静态过程的热量

热容

整个系统温度升高1度所吸收的热量。

 $\frac{dQ}{dT}$

比热容

1kg的物质温度升高1度所吸收的热量。

$$\frac{dQ}{dT}/m$$

摩尔热容

1 mol的物质温度升高1度所吸收的热量。

$$\frac{dQ}{dT}/\mu$$

4.1.2准静态过程的热量

外界

系统

热力学第一定律:

$$Q = E_2 - E_1 + W = \Delta E + W$$

符号规定: Q>0 系统吸热.

 $\Delta E > 0$ 系统内能增加.

W>0 系统对外界作正功.



系统和外界可通过做功,或传热进行能量交换。

交换过程中,能量守恒。


4.1.3 热力学第一定律

准静态过程的热力学第一定律

$$dQ = dE + P dV$$

热量Q是过程量

$$Q = E_2 - E_1 + \int_{V_1}^{V_2} P \, \mathrm{d} \, V$$



- 1. 初态和末态是平衡态,但过程中系统可以是非平衡态。
- 2. 能量守恒。要对外做功,需吸收热量,或消耗内能。

第一类永动机:不消耗内能,不需要能源,持续做功。

4.1.3 热力学第一定律

4.11

4.12

4.2.1 等体过程


等体过程: 体积始终不变, 系统对外不作功。

$$dV = 0 \implies dW = pdV = 0$$

吸收的热量全用于增加内能。

$$dQ_V = dE$$

$$dE = \mu \frac{i}{2} R dT$$



4.2.1 等体过程

等体摩尔热容: 在体积不变时,一摩尔气体温度改变1K时所吸收或放出的热量。

$$C_V = \frac{\mathrm{d}Q_V}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T} = \frac{i}{2}R$$

$$E = \frac{i}{2}\mu RT$$

系统吸热:

$$\Delta Q_V = \mu C_V \Delta T$$

理想气体的内能增量可以表示为:

$$\Delta E = \mu C_V \Delta T$$


4.2.2 等压过程

等压过程: 压强始终不变

气体对外做功:
$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV = p(V_2 - V_1)$$

内能增量:

$$\Delta E = \mu C_V (T_2 - T_1)$$



系统吸热:

$$Q_p = \Delta E + W = \Delta E + p(V_2 - V_1)$$

$$pV = \mu RT$$

$$Q_p = \mu(C_V + R)(T_2 - T_1)$$

升高同样温度,等压过程中理想气体吸收热量大于等 体过程,因为要对外作功。

4.2.2 等压过程

等压摩尔热容:一摩尔气体在压强不变时,温度改变 1K时所吸收或放出的热量。

$$Q_p = \mu(C_V + R)(T_2 - T_1) = \mu C_p \Delta T$$

迈耶公式:

$$C_P = C_V + R = \frac{i+2}{2}R$$

为什么等压热容要大于等体热容?


4.2.3 等温过程

等温过程: 温度始终不变 dT = 0

内能增量: $\Delta E = 0$

气体对外做功,吸收热量:

$$Q_T = W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV = \int_{V_1}^{V_2} \mu RT \frac{dV}{V}$$
$$= \mu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \mu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$



在等温过程中,理想气体吸热全部用于对外作功,或外界对气体作功全转换为气体放出的热。

例:一定量的氧气(可视为刚性双原子分子理想气体)经历如图所示的三个等值过程。试求各等值过程中气体吸收的热量Q,对外作功W,内能增量ΔE及气体在整个过程中上述物理量的总和。

$A \rightarrow B$ 等压膨胀

 $1atm = 1.013 \times 10^5 Pa$

$$W_{AB} = p_A(V_B - V_A) = p_A V_A$$

$$\Delta E_{AB} = \mu C_V(T_B - T_A) = \mu \frac{5}{2} R(T_B - T_A)$$

$$= \frac{5}{2} (p_B V_B - p_A V_A) = \frac{5}{2} p_A (V_B - V_A) = \frac{5}{2} p_A V_A$$

$$Q_{AB} = W_{AB} + \Delta E_{AB} = \frac{7}{2} p_A V_A \text{ 或者直接由}$$

$$Q_{AB} = \mu \frac{7}{2} R(T_B - T_A) = \frac{7}{2} (p_B V_B - p_A V_A) = \frac{7}{2} p_A V_A$$


$B \rightarrow C$ 等体压缩

$$W_{BC} = 0$$

$$\Delta E_{BC} = \mu C_V (T_C - T_B) = \mu \frac{5}{2} R (T_C - T_B)$$

$$= \frac{5}{2} (p_C V_C - p_B V_B) = \frac{5}{2} V_B (p_C - p_B)$$

$$= \frac{5}{2} p_B V_B = 5 p_A V_A$$



$$Q_{BC} = \Delta E_{BC} = 5p_A V_A$$

$C \rightarrow D$ 等温膨胀

$$W_{CD} = \mu R T_C \ln \frac{V_D}{V_C} = p_C V_C \ln \frac{V_D}{V_C} = 4 \ln 2 p_A V_A$$

$$\Delta E_{CD} = 0$$

$$Q_{CD} = W_{CD} = 4 \ln 2 p_A V_A$$


4.2 等值过程例题

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$$

$$W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} = (1 + 4 \ln 2)p_A V_A$$

$$\Delta E = \Delta E_{AB} + \Delta E_{BC} + \Delta E_{CD} = \frac{15}{2} p_A V_A$$

$$Q = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD}$$
$$= \left(\frac{17}{2} + 4 \ln 2\right) p_A V_A$$



4.2 等值过程作业

4.13


4.14

绝热过程:

不与外界交换热量的过程绝热过程的特点:

$$\Delta Q = 0$$
 非等值过程。

过程方程: 联立热力学第一定律和状态方程, 消去温度参量。



$$dQ = 0, dW = -dE \implies P dV = -\mu C_V dT$$

$$PV = \mu RT \implies P dV + V dP = \mu R dT$$

$$dQ = 0, dW = -dE$$

$$P dV = -\mu \frac{i}{2} R dT$$

$$P dV + V dP = \mu R dT$$

联立,消去d
$$T$$
 \Rightarrow $1 + \frac{V dP}{P dV} = -\frac{2}{i}$ \Rightarrow $\frac{V dP}{P dV} = -\frac{2+i}{i}$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$
 $\gamma = -\frac{V d P}{P d V}$

$$\gamma \frac{\mathrm{d} V}{V} = -\frac{\mathrm{d} P}{P} \quad \Re \mathcal{D} \quad \Rightarrow \quad \gamma \ln V + \ln P = C$$


三个绝热过程方程: $PV^{\gamma} = C_1$


$$TV^{\gamma-1} = C_2, \qquad P^{\gamma-1}/T^{\gamma} = C_3$$


绝热线和等温线

绝热过程: $pV^{\gamma} = 常数$

等温过程: pV = 常数







物理角度:


$$p = nkT$$

增加相同的体积后, 等温过程只是n减小; 绝热过程n和T均减小

内能改变: $\Delta E = \mu C_V \Delta T$

对外做功:

$$PV^{\gamma} = P_1 V_1^{\gamma} \qquad P = \frac{P_1 V_1^{\gamma}}{V^{\gamma}}$$



$$W = \int_{V_1}^{V_2} P \, dV = P_1 V_1^{\gamma} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^{\gamma}} = \frac{P_1 V_1^{\gamma}}{1 - \gamma} (V_2^{1 - \gamma} - V_1^{1 - \gamma})$$

$$= \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{1 - \gamma}$$


例题:已知理想气体经历如图 I, II 两个过程。其中,

I过程为绝热过程。问:II过程吸热还是放热?

两个过程的内能变化相同。 但过程 II 的做功大于过程过程 I

$$Q = E_2 - E_1 + \int_{V_1}^{V_2} P \, \mathrm{d} \, V$$

过程II的吸收的热量更多。



II 为吸热过程

4.3.1 绝热过程作业

4.15

4.16

4.3.2 多方过程

多方过程:实际气体中进行的过程,既不是温度不变(等

温)又不能完全与外界不交换热量(绝热),而是介于

两者之间。满足如下方程:

$$PV^n = C$$

多方指数:

n=0: 等压过程

n=1: 等温过程


n=γ: 绝热过程

n=∞: 等体过程

等体过程的系数:

$$PV^n = P_0 V_0^n$$

$$\left(\frac{V}{V_0}\right)^n = \frac{P_0}{P} \qquad \qquad \frac{V}{V_0} = \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{1}{n}}$$



4.3.2 多方过程

气体对外做功:

$$W = p_1 V_1^n \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n - 1}$$

摩尔热容与等体热容关系:

$$Q = \mu C_{n,m} dT = \Delta E + W = \mu C_{V,m} dT + \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1}$$

$$Q = \mu C_{V,m} dT - \frac{\mu R dT}{n-1} \quad \Longrightarrow \quad C_{n,m} = C_{V,m} - \frac{R}{n-1}$$

$$C_{n,m} = \frac{nC_{V,m} - C_{V,m} - R}{n-1} = \frac{nC_{V,m} - C_{p,m}}{n-1} = \frac{n-\gamma}{n-1}C_{V,m}$$

4.3.2 多方过程

 $n=\infty$, $C_{n.m}=C_{V.m}$

摩尔热容:

$$C_{n,m} = \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} \quad n = 1, \quad C_{n,m} = \infty$$

$$n = \gamma, \quad C_{n,m} = 0$$

$$n = 0$$
, $C_{n,m} = \gamma C_{V,m} = C_{P,m}$ 等压 $n = 1$, $C_{n,m} = \infty$ 等温 $n = \gamma$, $C_{n,m} = 0$ 绝热

$$C_m = \frac{dQ}{dT}/\mu$$

$$n < 1$$
 or $n > \gamma$ 时, $C_{n,m} > 0$

吸收热量,温度上升。

等体

$$1 < n < \gamma$$
时, $C_{n,m} < 0$

吸收热量,温度反下降。