



Q-Ware Cloud File Publisher Manual do API Web Service QWCFP

Versão 1.2.3.3

Copyright © 2000-2015 Padrão iX Informática Sistemas Abertos S/A. Todos os direitos reservados.

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os nomes e dados fornecidos nos exemplos são fictícios, exceto quando especificado o contrário.

Web Service para Q-Ware Index Server é uma marca registrada da Padrão iX.

Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7 e Windows 2008 são marcas registradas da Microsoft Corporation. Todas as demais marcas e marcas registradas são propriedades de seus respectivos donos.

Padrão iX Informática Sistemas Abertos S/A. SCLN 204 Bloco C Salas 210 a 216

Brasília, DF - 70842-530

Telefone: +55-61-3032-0200 Fax: +55-61-3032-0300

Email: info@pix.com.br

www.pix.com.br

Impresso no Brasil: 2015

Índice Analítico

Gapitulo 1	9
ntrodução	9
CheckAppVersion	9
ConnectionTest	9
Dominios	9
Download	9
DownloadSync	9
EventList	9
FileTransferList	9
FinishDownload	9
FinishTransfer	9
GroupSituationManager	10
KeepAlive	10
LastVersion	10
ListAreas	10
ListAssignedRule	10
ListConfig	10
ListFiles	10
ListFilesShare	
ListGroups	
ListMembers	10
ListNodes	10
ListPrivs	
ListPurge	
ListRules	
ListUserPobox	
ListVersions	
ListVersionDetail	
ListVolumes	
Login	
Logoff	
Mail	
ManagerArea	
ManagerAssignedRule	
ManagerConfig	
ManagerGiPriv	
ManagerGroup	
ManagerMember	
ManagerNode	
ManagerPurge	
ManagerRules	
ManagerVolume	
ManipulateFile	12

ManipulatePrivsArea	12
ManipulatePrivsGroup	12
MyGroups	12
NewFilePobox	12
Notificate	12
NotifieInfraList	12
NotifieList	12
RequestGroupPermission	12
RequestNotifieList	12
RestartTransfer	12
ShareFile	12
isGi	13
Capítulo 2	15
Informações Técnicas	15
Capítulo 3	16
Serviços	16
CheckAppVersion	16
ConnectionTest	16
Dominios	17
Download	17
DownloadSync	18
EventList	19
FileTransferList	19
FinishDownload	20
FinishTransfer	20
GroupSituationManager	21
KeepAlive	21
LastVersion	22
ListAreas	22
ListAssignedRule	23
ListConfig	24
ListFiles	24
ListFilesShare	25
ListGroups	26
ListMembers	26
ListNodes	27
ListPrivs	28
ListPurge	28
ListRules	29
ListUserPobox	29
ListVersionDetail	30
ListVersions	30
ListVolumes	31
Login	32
Logoff	33

	Mail	33
	ManagerArea	34
	ManagerAssignedRule	34
	ManagerConfig	35
	ManagerGiPriv	36
	ManagerGroup	37
	ManagerMember	38
	ManagerNode	39
	ManagerPurge	40
	ManagerRules	40
	ManagerVolume	41
	ManipulateFile	42
	ManipulatePrivsArea	43
	ManipulatePrivsGroup	44
	MyGroups	45
	NewFilePobox	45
	Notificate	46
	NotifieInfraList	47
	NotifieList	47
	RequestGroupPermission	48
	RequestNotifieList	
	RestartTransfer	
	ShareFile	
	isGi	50
C	apítulo 4	.51
	apítulo 4	
	escrição dos objetos	.51
	escrição dos objetos AreaDTO	. .51 51
	escrição dos objetos AreaDTOAssignedRuleDTO	51 51 51
	AreaDTOAssignedRuleDTOCandidateFilesDTO	51 51 51
	AreaDTO	51 51 51 52
	AreaDTO	51 51 52 52
	AreaDTO	51 51 52 52 53
	AreaDTO	51 51 52 52 53
	AreaDTO	51 515252525353
	AreaDTO	51 51 52 52 52 53 53
	AreaDTO	51 51 52 52 53 53 53
	AreaDTO	51 51 52 52 53 53 54 55
	AreaDTO	51 51 52 52 53 53 54 55 55
	AreaDTO	51 51 52 52 53 53 54 55 55 56
	AreaDTO	51 51 52 52 53 53 54 55 55 55 56 57
	AreaDTO	51 5152525353545555655
	AreaDTO	51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 58 59
	AreaDTO AssignedRuleDTO CandidateFilesDTO ConfigDTO DomainDTO EventDTO FileListDTO FilesDTO GroupDTO ListPrivsDTO LoginDTO MyGroupsDTO MyGroupsDTO NotifieDTO NotifieDTO PrivilegioDTO PrivilegioDTO PrivilegioDTO	51 515252535354555556575859
	AreaDTO AssignedRuleDTO CandidateFilesDTO ConfigDTO DomainDTO EventDTO FileListDTO FilesDTO GroupDTO ListPrivsDTO LoginDTO MyGroupsDTO MyGroupsDTO NotifieDTO NotifieDTO NotifieDTO PrivilegioDTO RuleDTO RuleDTO RuleDTO RuleDTO	51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 58 59 59 60
	AreaDTO AssignedRuleDTO CandidateFilesDTO ConfigDTO DomainDTO EventDTO FileListDTO FilesDTO GroupDTO ListPrivsDTO LoginDTO MyGroupsDTO MyGroupsDTO NotifieDTO NotifieDTO PrivilegioDTO PrivilegioDTO PrivilegioDTO	51 515252535354555565556595960

TransferConfigDTO	61
VersionDetailDTO	62
VersionsDTO	63
VolumeDTO	63
Capítulo 5	64
Exemipos de XML	64
Capítulo 6	69
Exemplos de programação	69
Capítulo 7	70
Código de erros	70

Índice de Figuras

TL01	Tela com representação do método CheckAppVersion	16
TL02	Tela com representação do método ConnectionTest	16
TL03	Tela com representação do método Dominios	17
TL04	Tela com representação do método Download	18
TL05	Tela com representação do método DownloadSync	18
TL06	Tela com representação do método EventList	19
TL07	Tela com representação do método FileTransferList	20
TL08	Tela com representação do método FinishDownload	20
TL09	Tela com representação do método FinishTransfer	20
TL010	Tela com representação do método GroupSituationManager	21
TL011	Tela com representação do método KeepAlive	
TL012	Tela com representação do método LastVersion	22
TL013	Tela com representação do método ListAreas	
TL014	Tela com representação do método ListAssignedRule	
TL015	Tela com representação do método ListConfig	
TL016	Tela com representação do método ListFiles	
TL017	Tela com representação do método EventList	
TL018	Tela com representação do método ListGroups	
TL019	Tela com representação do método ListMembers	
TL020	Tela com representação do método ListNodes	
TL021	Tela com representação do método ListPrivs	
TL022	Tela com representação do método ListPurge	
TL023	Tela com representação do método ListRules	
TL024	Tela com representação do método ListUserPobox	
TL025	Tela com representação do método ListVersionDatail	
TL026	Tela com representação do método ListVersions	
TL027	Tela com representação do método ListVolumes	
TL028	Tela com representação do método Login	
TL029	Tela com representação do método Logoff	
TL030	Tela com representação do método Mail	
TL031	Tela com representação do método ManagerArea	
TL032	Tela com representação do método ManagerAssignedRule	
TL033	Tela com representação do método ManagerConfig	
TL034	Tela com representação do método ManagerGiPriv	
TL035	Tela com representação do método ManagerGroup	
TL036	Tela com representação do método ManagerMember	
TL037	Tela com representação do método ManagerNode	
TL038	Tela com representação do método ManagerPurge	
TL039	Tela com representação do método ManagerRules	
TL040	Tela com representação do método ManagerVolume	
TL041	Tela com representação do método ManipulateFile	
TL042	Tela com representação do método ManipulatePrivsArea	
TL043	Tela com representação do método ManipulatePrivsGroup	
TL044	Tela com representação do método MyGroups	
TL045	Tela com representação do método NewFilePobox	
TL046	Tela com representação do método Notificate	
TL047	Tela com representação do método NotifieInfraList	
TL048	Tela com representação do método NotifieList	
TL049	Tela com representação do método RequestGroupPermission	
TL050	Tela com representação do método RequestNotifieList	
TL051	Tela com representação do método RestartTransfer	
TL052	Tela com representação do método ShareFile	
TL053	Tela com representação do método isGi	
TL054	Tela com representação do formato do retorno AreaDTO	

TL055	Tela com representação do formato do retorno AssignedRuleDTO 5
TL056	Tela com representação do formato do retorno CandidateFilesDTO 5
TL057	Tela com representação do formato do retorno ConfigDTO5
TL058	Tela com representação do formato do retorno ConnectionTestDTO5
TL059	Tela com representação do formato do retorno DomainDTO
TL060	Tela com representação do formato do retorno EventDTO5
TL061	Tela com representação do formato do retorno FiliListDTO5
TL062	Tela com representação do formato do retorno FilesDTO
TL063	Tela com representação do formato do retorno GroupDTO5
TL064	Tela com representação do formato do retorno ListPrivsDTO5
TL065	Tela com representação do formato do retorno LoginDTO5
TL066	Tela com representação do formato do retorno MemberDTO5
TL067	Tela com representação do formato do retorno MyGroupsDTO 5
TL068	Tela com representação do formato do retorno NodeDTO5
TL069	Tela com representação do formato do retorno NotifieDTO
TL070	Tela com representação do formato do retorno PrivilegioDTO5
TL071	Tela com representação do formato do retorno RuleDTO6
TL072	Tela com representação do formato do retorno ShareDTO6
TL073	Tela com representação do formato do retorno SimpleDTO6
TL074	Tela com representação do formato do retorno TransferConfigDTO 6
TL075	Tela com representação do formato do retorno VersionDetailDTO 6
TL076	Tela com representação do formato do retorno VersionsDTO6
TL077	Tela com representação do formato do retorno VolumeDTO6

Introdução

Web Service é uma solução para integrar aplicações. Por meio dele, qualquer sistema, escrito em qualquer linguagem, pode conectar-se para consulta ou inserção de dados. É um padrão de interconexão entre sistemas heterogêneos, que usa a web e a XML como linguagem para troca de informações (dados e metadados).

Este manual se destina aos administradores de infraestrutura, arquitetos de sistema, administradores de servidores de aplicação, programadores e analista de requisitos.

Para a utilização desses serviços se faz importante o conhecimento de programação em qualquer linguagem, preferencialmente Java; conhecimento de programação para servidores Web Services; conhecimento de linguagem XML; conhecimento da arquitetura Q-Ware; conhecimento da arquitetura QWCFP.

As seguintes operações estão disponíveis no Web Service do Q-Ware CloudFilePublisher:

CheckAppVersion

Permite verificar uma versão do aplicativo.

ConnectionTest

Retorna o servidor qware para fim de verificar a conexão com o mesmo.

Dominios

Lista todos os domínios ou pesquisa por domínios específicos.

Download

Realiza o download de um arquivo.

DownloadSync

Realização do download de vários arquivos ao mesmo tempo.

EventList

Lista os eventos do servidor.

FileTransferList

Permite enviar arquivos para o grupo, para que fiquem disponíveis para download.

FinishDownload

Indica que o foi feito o download do arquivo com sucesso.

FinishTransfer

Indica a transferência bem sucedida de um arquivo, contudo não finaliza o arquivo.

GroupSituationManager

Gerencia o status de um grupo.

KeepAlive

Restaura o tempo de vida da sessão aberta do login.

LastVersion

Verifica a última versão de um arquivo.

ListAreas

Realiza pesquisa de uma área ou de todas as áreas cadastradas no sistema.

ListAssignedRule

Realiza a pesquisa de regras associadas a um grupo.

ListConfig

Lista as configurações do sistema.

ListFiles

Exibe os arquivos do grupo para download ou pesquisa um arquivo específico.

ListFilesShare

Lista arquivos compartilhados a um usuário.

ListGroups

Realiza pesquisa de um grupo ou de todos os grupos cadastrados.

ListMembers

Realiza pesquisa de um usuário ou de todos os usuários cadastrados.

ListNodes

Realiza a pesquisa de um nó ou de todos os nós cadastrados.

ListPrivs

Lista os privilégios de um usuário a um grupo.

ListPurge

Lista todos os arquivos para expurgo (somente Gestor de infraestrutura) ou lista os arquivos por grupo os quais o Gestor de Grupo a pesquisar é gestor.

ListRules

Realiza a pesquisa de uma regra de transferência ou de todas as regras de transferência.

ListUserPobox

Lista as caixas postais de um usuário no grupo.

ListVersions

Lista as versões de um determinado arquivo em um grupo.

ListVersionDetail

Lista os detalhes de uma versão

ListVolumes

Realiza pesquisa de um volume ou de todos os volumes cadastrados.

Login

Realiza login na aplicação desejada.

Logoff

Realiza logoff na aplicação desejada.

Mail

Realiza o envio de e-mail para o usuário.

ManagerArea

Permite cadastrar ou editar uma área.

ManagerAssignedRule

Permite associar uma regra a um grupo.

ManagerConfig

Permite configurar as configurações do servidor.

ManagerGiPriv

Gerencia os privilégios do gestor de infraestrutura a um usuário.

ManagerGroup

Permite o cadastro de grupo e a alteração de dados cadastrais de um grupo.

ManagerMember

Permite o cadastro de usuário e a alteração de dados cadastrais de usuário.

ManagerNode

Permite cadastrar, editar ou excluir um nó do sistema.

ManagerPurge

Autoriza o expurgo de arquivos ou postergar a data de validade de um arquivo.

ManagerRules

Permite a criação ou edição de regras de transferência.

ManagerVolume

Permite cadastrar ou editar volumes.

ManipulateFile

Permite copiar, mover ou deletar um arquivo de um grupo.

ManipulatePrivsArea

Permite controlar os privilégios de um usuário a uma área.

ManipulatePrivsGroup

Permite autorizar participação de determinado usuário em determinado grupo.

MyGroups

Exibe os grupos os quais o usuário é o Gestor.

NewFilePobox

Permite o envio de um único arquivo para um grupo.

Notificate

Envia uma notificação para o grupo onde todos os membros poderão visualizar.

NotifieInfraList

Lista as notificações dos gestores de infraestrutura.

NotifieList

Verifica se o grupo recebeu alguma notificação.

RequestGroupPermission

Solicita a participação em um grupo para poder visualizar e manipular os arquivos do grupo de acordo com os privilégios condedidos.

RequestNotifieList

Lista as notificações de requisição de participação de um grupo.

RestartTransfer

Reinicia a transferência de um arquivo que esteja parado.

ShareFile

Compartilha um arquivo com um usuário.

isGi

Verifica se o usuário conectado é gestor de infraestrutura.

Informações Técnicas

Para o correto funcionamento do *Web Service* do *Q-Ware CloudFilePublishe* deve ser utilizado o Jboss eap 6.1 EAP Stand Alone Full e o Java 7.

Utilizou-se um protocolo de troca de informações estruturadas Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1 (http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508).

Utilização dos serviços web:

Para utilizar *web service* o usuário dever autenticar-se. Após autenticação, uma sessão (loginKey) será retornada. Para utilizar os demais serviços a sessão deverá ser informada como parâmetro de entrada.

Para maiores informações sobre o QWCFP consultar o "Manual do Administrador do QWCFP"

Serviços

Neste capítulo são especificados os serviços disponibilizados pelo *Web Service* do *Q-Ware CloudFilePublisher*. Cada serviço é descrito em função dos seus parâmetros de entrada e de saída.

Os seguintes serviços estão disponíveis no Web Service do Q-Ware CloudFilePublisher.

CheckAppVersion

O serviço permite verificar uma versão do aplicativo.

Parâmetros de Entrada			
Atributo	Tipo	Significado	
idAplicacao	String	Identificador único da	
		aplicação cliente dentro	
		do servidor.	
versionApp	String	Versão equivalente da	
		aplicação do cliente.	
dataHoraTransacao	String	Data da transação.	
idAplicacao	String	Identificador único da	
		aplicação cliente dentro	
		do servidor.	
Dados de Saída			
Atributo	Tipo	Significado	
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição	
		dos Objetos.	

TL01 Tela com representação do método CheckAppVersion

ConnectionTest

O serviço retorna o servidor qware para fim de verificar a conexão com o mesmo.

Parâmetros de Entrada			
Atributo	Tipo	Significado	
login	String	Login do usuário.	
idAplicacao	String	Identificador único da	
		aplicação cliente dentro	
		do servidor.	
loginKey	String	Chave da sessão obtida	
		no login.	
Dados de Saída			
Atributo	Tipo	Significado	
-	ConnectionTestDTO	Vide seção Descrição	
		dos Objetos.	

TL02 Tela com representação do método ConnectionTest

Dominios

O serviço lista todos os domínios ou pesquisa por domínios específicos.

Tipo			
1100	Significado		
String	Login do usuário.		
String	Não obrigatório.		
String	Identificador único da		
	aplicação cliente dentro		
	do servidor.		
String	Data da transação.		
String	Nome a ser filtrado dos		
	domínios.		
String	Chave única do		
	domínio para um nome.		
String	ID do domínio.		
String	Chave da sessão obtida		
	no login.		
Dados de Saída			
Tipo	Significado		
DomainDTO	Vide seção Descrição		
	dos Objetos.		
	String String String String String String String Tipo		

TL03 Tela com representação do método Dominios

Download

Realiza o download de um arquivo.

Parâmetros de Entrada			
Atributo	Tipo	Significado	
login	String	Login do usuário.	
senha	String	Não obrigatório.	
versionId	String	Identificador único da	
		versão a ser feita o	
		download.	
fileName	String	Nome do arquivo.	
versionNumber	String	Número da versão do	
		arquivo.	
idAplicacao	String	Identificador único da	
		aplicação cliente dentro	
		do servidor.	
dataHoraTransacao	String	Data da transação.	
infoGroup	String	Grupo de informação	
		onde se encontra o	
		arquivo.	
pobox	String	Indica se vai buscar o	
		arquivo na caixa postal	
		do usuário no grupo	
		[INBOX, OUTBOX].	
loginKey	String	Chave da sessão obtida	
		no login.	

Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	TransferConfigDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL04 Tela com representação do método Download

DownloadSync

Realização do download de vários arquivos ao mesmo tempo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
infoGroup	String	Grupo de informação
		onde se encontra o
		arquivo.
pobox	String	Indica se vai buscar o
		arquivo na caixa postal
		do usuário no grupo.
dataInicioEnvio	Date	Arquivos a serem
		buscados a partir da
		data indicada.
dataFimEnvio	Date	Arquivos a serem
		buscados até a data
		indicada.
regexp	String	Expressão regular sobre
		o nome do arquivo.
notRegexp	String	Negação da expressão
		regular sobre o nome
		do arquivo.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	TransferConfigDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL05 Tela com representação do método DownloadSync

EventList

Lista os eventos do servidor.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
dataInicio	Date	Data de início de busca Data formato w3c (ex: yyyy-MM-
J. C. Fine	Dete	ddThh:mm:ss-02:00) Data de fim de busca.
dataFim	Date	Data de fim de busca Data formato w3c (ex: yyyy-MM-ddThh:mm:ss-02:00)
eventLayer	String	Camada da ocorrência do evento. [SO, REDE, DB, QWARE, QWCSS]
eventType	String	Tipo do evento. [ERRO CRITICO, ERRO, ADVERTENCIA, DEPURACAO, SUCESSO]
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	EventDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL06 Tela com representação do método EventList

FileTransferList

Permite enviar arquivos para o grupo, para que fiquem disponíveis para download.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
infoGroup	String	Grupo de informação a
		ser enviado o arquivo.
Pobox	String	Indica se o arquivo será
		enviado para a caixa
		postal do usuário
		conectado.
condition	String	Condição aplicada para
		o arquivo caso já seja

		encontrado um com o nome igual. [Rep, New]
versioned	String	Indica se o arquivo será versionado [YES,NO].
idAplicacao	String	Id da aplicação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
CandidateFilesDTO	CandidateFilesDTO[]	
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	TransferConfigDTO[]	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL07 Tela com representação do método FileTransferList

FinishDownload

Indica que o foi feito o download do arquivo com sucesso.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
versionId	int	Identificador único da
		versão.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL08 Tela com representação do método FinishDownload

FinishTransfer

Indica a transferência bem sucedida de um arquivo, contudo não finaliza o arquivo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
versionId	int	Identificador único da
		versão.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL09 Tela com representação do método FinishTransfer

GroupSituationManager

Gerencia o status de um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
status	String	Status para atualizar o grupo. [ATIVO, INATIVO, MAL USO]
groupId	int	Identificador único do grupo.
justificativa	String	Justificativa para a operação.
delete	boolean	Indica se será deletado ou não.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL010 Tela com representação do método GroupSituationManager

KeepAlive

Restaura o tempo de vida da sessão aberta do login.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL011 Tela com representação do método KeepAlive

LastVersion

Verifica a última versão de um arquivo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
fileName	String	Nome do arquivo.
fileGroup	String	Apelido do grupo.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
pobox	String	Verifica se será consultado na caixa postal do usuário no grupo.
status	String	Status do arquivo. [TRANSFERIDO, PROCESSADO, FINALIZADO, ERRO QWARE, ERRO DE VOLUME, ERRO INTERNO]
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	VersionsDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL012 Tela com representação do método LastVersion

ListAreas

Realiza pesquisa de uma área ou de todas as áreas cadastradas no sistema. Para pesquisar apenas uma área o campo areaId ou areaAlias devem ser informados, para pesquisar todas ele devem ser omitidos.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
fatherArea	int	Irá verificar áreas que têm como pai a área indicada.
areaAlias	String	Apelido da área a ser consultado.
areaId	int	Identificador único da área a ser consultado.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	AreaDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL013 Tela com representação do método ListAreas

ListAssignedRule

Realiza a pesquisa de regras associadas a um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
groupId	int	Identificador único do grupo.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	AssingnedRuleDTO	Vide seção Descrição
	T. 1	dos Objetos.

TL014 Tela com representação do método ListAssignedRule

ListConfig

Lista as configurações do sistema.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
key	String	A chave da
		configuração.
contexto	String	Contexto onde se aplica
		a configuração.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	ConfigDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL015 Tela com representação do método ListConfig

ListFiles

Exibe os arquivos do grupo para download ou pesquisa um arquivo específico. Para pesquisar apenas um arquivo o campo fileName deve ser informado, para pesquisar todos ele deve ser omitido.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
group	String	Apelido do grupo.
fileName	String	Nome do arquivo.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
pobox	String	Irá listar aquivos da
		caixa postal do usuário
		no grupo.
pager	int	Número da página dos
		resultados.
records	int	Quantidade de
		resultados por página.
dataInicio	Date	Data de início da
		transferência do
		arquivo.
dataFim	Date	Data de fim da
		transferência do
		arquivo.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	FileListDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL016 Tela com representação do método ListFiles

ListFilesShare

Lista arquivos compartilhados a um usuário.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	ShareDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL017 Tela com representação do método EventList

ListGroups

Realiza pesquisa de um grupo ou de todos os grupos cadastrados. Para pesquisar apenas um grupo o campo groupAlias deve ser informado, para pesquisar todos ele deve ser omitido.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
fatherGroup	int	Irá verificar grupos que têm como pai o grupo indicado.
groupAlias	String	Apelido do grupo a ser buscado.
allGroups	boolean	Indica para retornar todos os grupos.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
_	GroupDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL018 Tela com representação do método ListGroups

ListMembers

Realiza pesquisa de um usuário ou de todos os usuários cadastrados. Para pesquisar apenas um usuário os campo userId, name ou userCpf devem ser informados, para pesquisar todos eles devem ser omitidos.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
name	String	Nome do usuário a ser
		consultado.
statusStringValue	String	Status do usuário para
		ser filtrado.
userCpf	String	CPF do usuário a ser
		consultado (login).
userId	int	Identificador único do
		usuário.
group	String	Lista os membros de
		um determinado grupo.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	MemberDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL019 Tela com representação do método ListMembers

ListNodes

Realiza a pesquisa de um nó ou de todos os nós cadastrados. Para pesquisar apenas um nó o campo nodeId deve ser informado, para pesquisar todos ele deve ser omitido.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
nodeId	int	Identificador único do
		nó.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	NodeDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL020 Tela com representação do método ListNodes

ListPrivs

Lista os privilégios de um usuário a um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário que
		realiza a pesquisa.
senha	String	Não obrigatório.
infoGroup	String	Identificador do grupo
		para consultar o
		privilégio do usuário.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
memberGroupId	int	Identificador único do
		usuário.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	privilegioDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL021 Tela com representação do método ListPrivs

ListPurge

Lista todos os arquivos para expurgo (somente Gestor de infraestrutura) ou lista os arquivos por grupo os quais o Gestor de Grupo a pesquisar é gestor.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
group	String	Grupo a expurgar os
		arquivos.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
operation	String	Operação a ser realizada
		[PURGE,ALLOWPURGE].
loginKey	String	Chave da sessão obtida no
		login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	FileListDTO	Vide seção Descrição dos
		Objetos.

TL022 Tela com representação do método ListPurge

ListRules

Realiza a pesquisa de uma regra de transferência ou de todas as regras de transferência. Para pesquisar apenas uma regra o campo ruleId deve ser informado, para pesquisar todas ele deve ser omitido.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
ruleId	int	Identificador único da
		regra.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	RuleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL023 Tela com representação do método ListRules

ListUserPobox

Lista as caixas postais de um usuário no grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
groupAlias	String	Apelido do grupo.
cpfPoboxUser	String	Cpf do usuário a ser consultado.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	MyGroupsDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL024 Tela com representação do método ListUserPobox

ListVersionDetail

Lista os detalhes de uma versão.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
versionId	int	Identificador único da
		versão.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	VersionDetailDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL025 Tela com representação do método ListVersionDatail

ListVersions

Lista as versões de um determinado arquivo em um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
fileId	String	Identificador único do
		arquivo
fileName	String	Nome do arquivo.
fileGroup	String	Grupo que contém o
-		arquivo.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
pobox	String	Indica se será
		consultado na caixa
		postal do usuário.
status	String	Status da versão a ser
		filtrado.
dataInicio	Date	Data de início da
		transferência a ser
		filtrado.
dataFim	Date	Data de fim da
		transferência a ser
		filtrado.
regex	String	Expressão regular a ser
		filtrada.
noRegex	String	Negação da expressão
		regular a ser filtrada.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	VersionsDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL026 Tela com representação do método ListVersions

ListVolumes

Realiza pesquisa de um volume ou de todos os volumes cadastrados. Para pesquisar apenas um volume o campo volumeld deve ser informado, para pesquisar todas ele deve ser omitido.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
volumeId	int	Identificador único do volume.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
- TI 007	VolumeDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL027 Tela com representação do método ListVolumes

Login

Realiza login na aplicação desejada.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Senha do usuário.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	LoginDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL028 Tela com representação do método Login

Logoff

Realiza logoff na aplicação desejada.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
	_	dos Objetos.

TL029 Tela com representação do método Logoff

Mail

Realiza o envio de e-mail para o usuário.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
to	String[]	Array contendo os
		destinatários a receber o
		e-mail.
subject	String	Assunto do e-mail.
msg	String	Mensagem do e-mail.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL030 Tela com representação do método Mail

ManagerArea

Permite cadastrar ou editar uma área.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
areaId	int	Identificador único da
		área.
alias	String	Apelido da área.
description	String	Descrição da área.
emailManager	String	E-mail do gestor da
		área.
managerName	String	Nome do gestor da
		área.
name	String	Nome da área.
phoneManager	String	Telefone do gestor da
		área.
status	String	Status da área.
subosdinatedArea	int	Identificador da área do
		qual será subordinado.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	AreaDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL031 Tela com representação do método ManagerArea

ManagerAssignedRule

Permite associar uma regra a um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
assignedId	int	Identificador da regra
		associada ao grupo.
ruleId	int	Identificador da regra
		que será associada.
groupId	int	Identificador do grupo
		que receberá a
		associação.
jsonStringParm	String	Objeto Json que contém
		os parâmetros da regra.
		(Qualquer objeto JSON
		comum ex:
		{server:'localhost',
		port:'7878', user:'qware',
	0	pass:'qware'})
operation	String	Operação a ser
		realizada. [INSERT, UP,
1 ' 1/	Ct :	DOWN, DELETE]
loginKey	String	Chave da sessão obtida
D. 1 1. C./1.		no login.
Dados de Saída	Time	C::::: 1-
Atributo	Tipo	Significado
-	AssignedRuleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL032 Tela com representação do método ManagerAssignedRule

ManagerConfig

Permite configurar as configurações do servidor.

Tipo String	Significado	
String		
0411116	Login do usuário.	
String	Não obrigatório.	
String	Identificador único da	
-	aplicação cliente dentro	
	do servidor.	
String	Data da transação.	
String	Chave da configuração.	
String	Valor para a	
	configuração.	
String	Contexto da	
	configuração.	
String	Operação para realizar	
	sobre a configuração.	
	[DELETE, INSERT,	
	UPDATE]	
String	Chave da sessão obtida	
	no login.	
Dados de Saída		
Tipo	Significado	
SimpleDTO	Vide seção Descrição	
	dos Objetos.	
	String String String String String String String String String Tipo	

TL033 Tela com representação do método ManagerConfig

ManagerGiPriv

Gerencia os privilégios do gestor de infraestrutura a um usuário.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
operation	String	Operação a realizar
		sobre o privilégio do
		gestor de infraestrutura
		para um usuário.
		[DELETE, INSERT,
		UPDATE]
qtdDias	String	Quantidade de dias
		para o privilégio.
memberId	int	Identificador único do
		usuário.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.
TI 024 Tala com representação do método Managor CiPrix		

TL034 Tela com representação do método ManagerGiPriv

ManagerGroup

Permite o cadastro de grupo e a alteração de dados cadastrais de um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
•	Ü	aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
groupId	int	Identificador único do
0 1		grupo.
inputDate	Date	Data limite para envio
1		de arquivos.
outputDate	Date	Data limite para
T		download de arquivos.
daysLimitDiscart	int	Quantidade de dias
000 y 02111102 10001 v		para descartar um
		arquivo novo.
fileLimitVersions	int	Quantidade máxima de
THE EIGHT VEISIONS	1110	versões de um arquivo.
areaId	int	Identificador único da
arcara	1110	área a qual o grupo
		pertence.
groupManagerId	int	Identificador único do
groupwanageria	III.	usuário gerente do
		grupo.
supportPerson1Id	int	Identificador único do
supporti cisonina	III.	usuário que será
		suporte 1 no grupo.
supportPerson2Id	int	Identificador único do
supporti cisonzia	III.	usuário que será
		suporte 2 no grupo
subordinatedGroupId	int	Identificador do grupo
suborumateuGroupiu	1111	o qual ele é
		subordinado.
groupName	String	Nome do grupo.
· ·		Nome do dono do
ownerCreator	String	
shortDescription	Ctring	grupo.
	String	Descrição do grupo.
spaceLimit	BigDecimal	Espaço limite do grupo.
apelido	String	Apelido do grupo.
aceptVersioning	boolean	Indica se o grupo aceita
		versionamento de
	0	arquivos.
justificativa	String	Justificativa para a
(ii)	G. 1	criação do grupo.
fileSystemStorageType	String	Tipo de
		armazenamento dos
		arquivos do grupo.
		[STORAGE_DB,
		STORAGE_FS]
notificationType	String	Tipo de envio de

		notificação. [SMS_EMAIL, EMAIL, SMS]
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	MyGroupsDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL035 Tela com representação do método ManagerGroup

ManagerMember

Permite o cadastro de usuário e a alteração de dados cadastrais de usuário.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador de
		aplicação.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
operation	String	Operação a ser
		realizada no usuário
		[NEW, UPDATE,
		ACTIVE, INACTIVE]
memberOperation	String	usuário
name	String	Nome do usuário.
cpf	String	CPF do usuário.
passwd	String	Senha do usuário.
mail	String	E-mail do usuário.
personalMail	String	E-mail pessoal
ddd	String	DDD do usuário.
phone	String	Telefone do usuário.
address	String	Endereço do usuário.
cep	String	CEP do usuário.
area	String	Apelido da Area
boss	String	Chefe do usuário.
justify	String	Justificativa para
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	LoginDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL036 Tela com representação do método ManagerMember

ManagerNode

Permite cadastrar, editar ou excluir um nó do sistema.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
•		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
apelido	String	Apelido do nó.
dbPasswdQwareLogin	String	Senha do qware no
~	8	banco de dados.
dbUserQwarelogin	String	Usuário do qware no
	08	banco de dados.
defaultInfoGroup	int	ID do Grupo de
deradicine ere up	1110	informação padrão do
		nó.
description	String	Descrição.
ipAddress	String	Endereço ip do nó.
name	String	Nome do nó.
		Status do nó.
status osQwarePaswdEnc	String	
osQwareraswdEnc	String	Senha encriptada do
		usuário qware no
1.7.1		sistema operacional.
nodeId	int	Identificador único do
	0	nó.
osQwareUser	String	Nome do usuário
		qware no sistema
		operacional.
portConnection	int	Porta de conexão para
		gerência do qware.
qwareHomePath	String	Diretório home do
		qware.
qwareKeyEnc	String	Chave encriptada do
		sistema qware.
qwarePasswdEnc	String	Senha encriptada do
		usuário qware.
qwareUser	String	Nome do usuário
		qware.
rootFullPath4Files	String	Caminho completo para
	-	recepção de arquivos.
uriJdbcForDbConection	String	String de conexão para
		conexão no banco de
		dados.
delete	boolean	Indica se vai deletar o
		nó.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
J		no login.
Dados de Said		1 0
Atributo	Tipo	Significado
-	NodeDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.
TI 027	Tolo com roproco	ntação do método Managar Nado

TL037 Tela com representação do método ManagerNode

ManagerPurge

Autoriza o expurgo de arquivos ou postergar a data de validade de um arquivo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
fileId	int	Identificador único do
		arquivo a ser
		expurgado.
groupId	int	Identificador único do
		grupo do qual serão
		expurgados os
		arquivos.
qtdDias	int	Quantidade de dias
		para postergar data de
		expurgo.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL038 Tela com representação do método ManagerPurge

ManagerRules

Permite a criação ou edição de regras de transferência.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
ruleId	int	Identificador único da
		regra.
name	String	Nome da regra.
description	String	Descrição da regra.
sourceRuleJexl	String	Código completo da
		regra em jexl.
ativa	boolean	Indica se a regra está
		ativa ou inativa.
condition	String	Tempo de execução da
		regra. [PRE_PUT,
		PRE_GET, POS_PUT,
		POS_GET]
jsonStringParm	String	Objeto Json que contém
		os parâmetros padrões
		para a execução da
		regra.
delete	boolean	Indica a deleção da
		regra.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	RuleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL039 Tela com representação do método ManagerRules

ManagerVolume

Permite cadastrar ou editar volumes.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
volId	int	Identificador único do
		volume.
status	String	Status do volume.
rootFullPathVol	String	Caminho completo do
		volume.
sizeInBytes	BigDecimal	Espaço máximo que
		comporta o volume.
freeSpaceChecked	int	-
delete	boolean	Indica a deleção do
		volume.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	VolumeDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL040 Tela com representação do método ManagerVolume

ManipulateFile

Permite copiar, mover ou deletar um arquivo de um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
idFileVersion	String	Identificador único da
		versão do arquivo.
idFileManaged	int	Identificador único do
		arquivo .
operation	String	Operação a ser
		realizada no arquivo.
		ivo [DEL_FILE,
		MOVE_FILE,
		COPY_FILE,
		CANCEL_TRANSFER]
condition	String	Condição que será
		atribuída ao arquivo, ao
		ser encontrado um
		mesmo com o nome
		igual no grupo de
		destino. [NEW-GRP,
		REPL-GRP]
groupTo	String	Grupo de destino.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
TT 044	T. 1	dos Objetos.

TL041 Tela com representação do método ManipulateFile

ManipulatePrivsArea

Permite controlar os privilégios de um usuário a uma área.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
user	String	Login do usuário.
areaId	int	Identificador único da área.
priv	String	Privilégio a ser concedido.
quantidadeDias	String	Quantidade de dias que o privilégio será

		conceddo.
operation	String	Operação a ser realizada. [DEL, NEW,
		REMOVE]
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL042 Tela com representação do método ManipulatePrivsArea

ManipulatePrivsGroup

Permite autorizar participação de determinado usuário em determinado grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
user	String	Login do usuário.
infoGroup	String	Grupo de informação a
		ser concedido o
		privilégio.
priv	String	Privilégio a ser
		concedido. [REQUEST
		,GESTOR-INF
		,GESTOR-GRP ,NEW-
		GRP ,REPL-GRP
		,DOWN-GRP
		,BANIDO-GRP]
quantidadeDias	String	Quantidade de dias que
		o privilégio será válido.
operation	String	Operação a ser
		realizada. [DEL, NEW,
		REMOVE,
		CXPOSTAL_ADD]
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL043 Tela com representação do método ManipulatePrivsGroup

MyGroups

Exibe os grupos os quais o usuário é o Gestor.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	MyGroupsDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL044 Tela com representação do método MyGroups

NewFilePobox

Permite o envio de um único arquivo para um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
infoGroup	String	Grupo de informação o qual receberá o arquivo.
fileSize	String	Tamanho do arquivo em bytes.
aditionalInformation	String	Informação adicional sobre o arquivo.
sourceFileFullPath	String	Caminho completo onde o arquivo se encontra.
fileCreationDate	String	Data de criação do arquivo.
fileModifyDate	String	Data de última modificação do arquivo.
Pobox	String	Indicação da Caixa Postal.
PoboxUser	String	Login de um usuário que receberá o arquivo para caixa postal do grupo.
condition	String	Condição a ser atribuída para o arquivo, caso exista o mesmo. [Rep, New]
versioned	String	Indica se o arquivo deve ser versionado ou não.

idAplicacao	String	Identificador da aplicação
loginKey	String	Chave da sessão obtida no
	-	login.
Dados de Said		
Atributo	Tipo	Significado
-	TransferConfigDTO	Vide seção Descrição dos
		Objetos.

TL045 Tela com representação do método NewFilePobox

Notificate

Envia uma notificação para o grupo onde todos os membros poderão visualizar.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
areaScope	int	Escopo o qual vale a notificação para uma área pelo id.
groupScope	int	Escopo o qual vale a notificação para um grupo pelo id.
groupScopeAlias	String	Escopo o qual vale a notificação para um grupo pelo apelido.
memberScope	int	Escopo o qual vale a notificação para um usuário.
messageText	String	Mensagem da notificação.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL046 Tela com representação do método Notificate

NotifieInfraList

Lista as notificações dos gestores de infraestrutura.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
notifyModel	String[]	Array contendo os modelos de notificação.
notNotifyModel	String[]	Negação do array contendo os modelos de notificação.
dataInicio	Date	Data de início da notificação.
dataFim	Date	Data de fim da notificação.
ativo	boolean	Filtrar apenas notificações ativas.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	NotifieDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL047 Tela com representação do método NotifieInfraList

NotifieList

Verifica se o grupo recebeu alguma notificação.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
group	int	Id do grupo.
area	int	Id da área.
member	int	Id do usuário.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
notifyModel	String[]	Array contendo o
		modelo da notificação.
dataInicio	Date	Data início de
		notificação.
dataFim	Date	Data fim de notificação.
ativo	boolean	Filtrar apenas
		notificações ativas.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	NotifieDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL048 Tela com representação do método NotifieList

RequestGroupPermission

Solicita a participação em um grupo para poder visualizar e manipular os arquivos do grupo de acordo com os privilégios condedidos.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
group	String	Apelido do grupo do quals era solicitado o privilégio.
privilegios	String[]	Array dos privilégios.
justificativa	String	Justificativa para solicitação dos privilégios.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL049 Tela com representação do método RequestGroupPermission

RequestNotifieList

Lista as notificações de requisição de participação de um grupo.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
group	int	Id do grupo.
area	int	Id da área.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
dataInicio	Date	Data início de
		notificações.
dataFim	Date	Data fim de
		notificações.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	NotifieDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL050 Tela com representação do método RequestNotifieList

RestartTransfer

Reinicia a transferência de um arquivo que esteja parado.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
versionId	String	Id da versão para reiniciar a transferência.
idAplicacao	String	Identificador único da aplicação cliente dentro do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida no login.
objId	String	Identificador do objeto da transferência.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	TransferConfigDTO	Vide seção Descrição dos Objetos.

TL051 Tela com representação do método RestartTransfer

ShareFile

Compartilha um arquivo com um usuário.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
idFileVersion	int	Identificador da versão
		do arquivo.
memberIdTo	int	Identificador do
		membro que receberá o
		compartilhamento.
qtdDias	int	Quantidade de dias que
		valerá o
		compartilhamento.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL052 Tela com representação do método ShareFile

isGi

Verifica se o usuário conectado é gestor de infraestrutura.

Parâmetros de Entrada		
Atributo	Tipo	Significado
login	String	Login do usuário.
senha	String	Não obrigatório.
idAplicacao	String	Identificador único da
		aplicação cliente dentro
		do servidor.
dataHoraTransacao	String	Data da transação.
loginKey	String	Chave da sessão obtida
		no login.
Dados de Saída		
Atributo	Tipo	Significado
-	SimpleDTO	Vide seção Descrição
		dos Objetos.

TL053 Tela com representação do método isGi

Descrição dos objetos

AreaDTO

Atributo	Tipo	Significado
areaId	int	Identificador único da
		área.
subordinatedAreaId	int	Identificador da área do
		qual será subordinado.
nome	String	Nome da área.
apelido	String	Apelido da área.
Description	String	Descrição da área.
managerName	String	Nome do gestor da
		área.
phoneManager	String	Telefone do gestor da
		área.
emailManager	String	E-mail do gestor da
		área.
statusId	int	Identificador do status
		da área.
creationDate	Date	Data de criação da área.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL054 Tela com representação do formato do retorno AreaDTO

AssignedRuleDTO

Atributo	Tipo	Significado
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
assignedRuleId	int	Identificador da regra
		associada.
groupId	int	Identificador único do
		grupo a qual a regra foi
		associada.
ruleId	int	Identificador único da
		regra.
statusId	int	Status da associação da
		regra.
execOrder	int	Ordem de execução da
		regra.
jsonStringParm	String	Objeto Json que contém
-		os parâmetros da regra.

TL055 Tela com representação do formato do retorno AssignedRuleDTO

CandidateFilesDTO

Atributo	Tipo	Significado
fileName	String	Nome do arquivo.
fileSize	String	Tamanho do arquivo.
aditionalInformation	String	Informação adicional.
sourceFileFullPath	String	Caimnho completo para
		o arquivo.
fileCreationDate	String	Data de criação do
		arquivo.
fileModifyDate	String	Data de última
		modificação do
		arquivo.

TL056 Tela com representação do formato do retorno CandidateFilesDTO

ConfigDTO

Atributo	Tipo	Significado
key	String	Chave da configuração.
value	String	Valor da configuração.
context	String	Contexto onde se aplica
		a configuração.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL057 Tela com representação do formato do retorno ConfigDTO

ConnectionTestDTO

Atributo	Tipo	Significado
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
host	String	Host do servidor
		qware.
port	String	Porta do servidor
		qware.
user	String	Usuário para teste de
		transferência.
pass	String	Senha para teste de
		transferência.

TL058 Tela com representação do formato do retorno ConnectionTestDTO

DomainDTO

Atributo	Tipo	Significado
id	int	ID do domínio.
name	String	Nome do domínio.
abbreveation	String	Abreviação do domínio.
stringValue	String	Chave única do
		domínio para um nome.
sortOrder	int	Ordenamento.
errorCode	int	Código de erro.
description	String	Descrição do domínio.
integerValue	int	Valor inteiro do
		domínio.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL059 Tela com representação do formato do retorno DomainDTO

EventDTO

Atributo	Tipo	Significado
creationDate	Date	Data de criação do
		evento.
description	String	Descrição do evento.
member	int	Usuário que gerou o
		evento.
host	String	Host onde foi realizado
		o evento.
sessionId	String	Identificador da sessão
		do usuário que realizou
		evento.
eventError	int	Código de erro do
		evento.
eventType	int	Tipo de evento.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL060 Tela com representação do formato do retorno EventDTO

FileListDTO

Atributo	Tipo	Significado
fileid	String	Identificador único do
		arquivo.
fileName	String	Nome do arquivo.
extensionName	int	Nome da extensão do
		arquivo.
ownerMemberId	String	Id do usuário que
		enviou o arquivo.
ownerMemberName	String	Nome do usuário que
		enviou o arquivo.
dataLimitValidate	Date	Data limite de validade
		do arquivo.
creationDate	Date	Data de criação do
		arquivo.
hashName	String	Hash do nome do

		arquivo.
totalRecords	long	Quantidade de registros
		retornados.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
groupId	int	Identificador do grupo.

TL061 Tela com representação do formato do retorno FiliListDTO

FilesDTO

Atributo	Tipo	Significado
fileName	String	Nome do arquivo.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
listVersions	ArrayList <transferconfigdto></transferconfigdto>	Array com as
		configurações de
		transferência.

TL062 Tela com representação do formato do retorno FilesDTO

GroupDTO

Atributo	Tipo	Significado
groupId	int	Identificador do grupo
apelido	String	Apelido do grupo.
nome	String	Nome do grupo.
Description	String	Descrição do grupo.
ownerCreator	String	Nome do dono do grupo.
creationDate	Date	Data de criação do grupo.
inputDateLimit	Date	Data limite para o envio dos arquivos.
outputDateLimit	Date	Data limite para download dos arquivos.
sizeInBytes	BigDecimal	Tamanho do arquivo em bytes.
daysLimitDiscart	int	Dias máximo para descarte dos arquivos.
aceptVersion	String	Indica se o grupo aceita versionamento.
status	int	Status do grupo.
subordinateGroup	int	Identificador do grupo pai.
managerGroup	int	Nome de quem criou o grupo, gerente do grupo.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
suporte2	int	Identificador do suporte 1 do grupo.
suporte1	int	Identificador do suporte 2 do grupo.
areaId	int	Identificador da área.
versionLimit	int	Limite de versões por
		arquivos do grupo.
fileSystemStorageDomain	int	Tipo de armazenamento dos arquivos.
notificationTypeDomain	int	Tipo de notificação a ser

|--|

TL063 Tela com representação do formato do retorno GroupDTO

ListPrivsDTO

Atributo	Tipo	Significado
errorCoide	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
listPriv	ArrayList <privilegiodto></privilegiodto>	Array dos privilégios.

TL064 Tela com representação do formato do retorno ListPrivsDTO

LoginDTO

Atributo	Tipo	Significado
memberId	int	Identificador único do
		usuário.
memberName	String	Nome do usuário.
memberEmail	String	Email do usuário.
areaCodePhone1	int	Código de área do telefone
		do usuário.
numberPhone1	String	Telefone do usuário.
phisicalAddress	String	Endereço do usuário.
zipCode	String	CEP do usuário.
loginCpfId	String	CPF do usuário.
dataCreation	Date	Data de criação do usuário.
statusMemberDomFk	int	Status do usuário.
areaIdFk	int	Identificador da área a qual
		ele pertence.
qwareUser	String	Nome do usuário qware do
		usuário.
qwarePasswordEnc	String	Senha encriptada do
		usuário qware do usuário.
errorCode	int	Código de erro.
loginKey	String	Sessão ativa.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL065 Tela com representação do formato do retorno LoginDTO

MemberDTO

Atributo	Tipo	Significado
memberId	int	Identificador único do
		usuário.
memberName	String	Nome do usuário.
memberEmail	String	Email do usuário.
memberEmailPersonal	String	Email pessoal do
		usuário.
areaCodePhone1	int	Código de área do
		telefone do usuário.
numberPhone1	String	Telefone do usuário.
phisicalAddress	String	Endereço do usuário.
zipCode	String	CEP do usuário.
loginCpfId	String	CPF do usuário.
dataCreation	Date	Data de criação do
		usuário.
statusMemberDomFk	int	Status do usuário.
areaIdFk	int	Área a qual o usuário
		pertence.
bossIdFk	int	Identificador do chefe
		do usuário.
qwareUser	String	Nome do usuário
		qware.
qwarePasswordEnc	String	Senha encriptada do
		usuário qware.
loginKey	String	Sessão ativa.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL066 Tela com representação do formato do retorno MemberDTO

MyGroupsDTO

Atributo	Tipo	Significado
groupId	int	Identificador do grupo
apelido	String	Apelido do grupo.
nome	String	Nome do grupo.
Description	String	Descrição do grupo.
ownerCreator	String	Nome do dono do grupo.
creationDate	Date	Data de criação do grupo.
inputDateLimit	Date	Data limite para envio de
		arquivos.
outputDateLimit	Date	Data limite para download de
		arquivos.
sizeInBytes	BigDecimal	Tamanho em bytes do espaço do
		grupo.
daysLimitDiscart	int	Quantidade máxima de dias para
		descarte de arquvos.
aceptVersion	String	Indica se o grupo aceita
		versionamento.
status	int	Status do grupo.
subordinateGroup	int	Identificador do grupo pai.
managerGroupId	int	Identificador do gestor do grupo.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
suporte1Id	int	Identificador do suporte 1 do
		grupo.
areaId	int	Identificador da área do grupo.
versionLimit	int	Quantidade de versões limites
		para um arquivo.
suporte2Id	int	Identificador do suporte 2 do
		grupo.
fileSystemStorageDomain	int	Tipo de armazenamento de
		dados.
notificationTypeDomain	int	Tipo de notificação a ser gerada.

TL067 Tela com representação do formato do retorno MyGroupsDTO

NodeDTO

Atributo	Tipo	Significado
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
apelido	String	Apelido do nó.
dbPasswdQwareLogin	String	Senha encriptada de acesso
		ao banco de dados do
		qware.
dbUserQwarelogin	String	Usuário de acesso ao banco
		de dados do qware.
defaultInfoGroup	int	Grupo de informação
		padrão do nó.
description	String	Descrição do nó.
ipAddress	String	Endereço ip do nó.
name	String	Nome do nó.
osQwarePaswdEnc	String	Senha encriptada do usuário
		qware no sistema
		operacional
osQwareUser	String	Nome do usuário do qware
		no sistema operacional.
portConnection	int	Porta de gerência.
qwareHomePath	String	Diretório home do qware.
qwareKeyEnc	String	Chave encriptada do
		usuário qware.
qwarePasswdEnc	String	Senha encritada do usuário
		qware.
qwareUser	String	Nome do usuário qware.
rootFullPath4Files	String	Diretório para recepção dos
		arquivos.
status	int	Status do nó.
uriJdbcForDbConection	String	String de conexão com o
		banco de dados.
nodeId	int	Identificador do nó.
creationDate	Date	Data de criação do nó.

TL068 Tela com representação do formato do retorno NodeDTO

NotifieDTO

Atributo	Tipo	Significado
creationDate	Date	Data de criação da
		notificação.
expirationDate	Date	Data que a notificação
		expira.
lastStatusChangedDate	Date	Data de último status
		alterado da notificação.
messageText	String	Mensagem da
		notificação.
creatorMemberId	int	Id do usuário que criou
		a notificação.
errorCode	int	Código de erro.
groupScopeId	int	Grupo de escopo.
areaScopeId	int	Área de escopo.
fileScopeId	int	Arquivo de escopo.
memberScopeId	int	Usuário de escopo.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL069 Tela com representação do formato do retorno NotifieDTO

PrivilegioDTO

Atributo	Tipo	Significado
grantorMemberId	int	Identificador do usuário
		que contém o privilégio.
grantorMemberName	String	Nome do usuário que
		contém o privilégio.
privTypeId	int	Id do tipo de privilégio.
privTypeName	String	Nome do tipo de privilégio.
privTypeStringValue	String	Chave string do privilégio.
expDate	Date	Data de validade do
		privilégio.
privDate	Date	Data que o privilégio foi
		concedido.

TL070 Tela com representação do formato do retorno PrivilegioDTO

RuleDTO

Atributo	Tipo	Significado
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
ruleID	int	Identificador único da regra.
name	String	Nome da regra.
description	String	Descrição da regra.
jsonStringParm	String	Objeto Json que contém os
		parâmetros padrões da
		regra.
sourceRuleJexl	String	Código fonde da regra em
		Jexl.
status	int	Status da regra.
condition	int	Momento de execução da
		regra.

TL071 Tela com representação do formato do retorno RuleDTO

ShareDTO

Atributo	Tipo	Significado
versionId	int	Identificador da versão.
senderMemberIdFk	int	Identificador do
		usuário que recebeu o
		compartilhamento.
senderMemberName	String	Nome de quem recebeu
		o compartilhamento.
fileName	String	Nome do arquivo.
fileManagedIdFk	int	Identificador do
		arquivo.
fileStatusDomIdFk	int	Identificador do status
		do arquivo.
version	int	Identificador da versão
		do arquivo.
sizeInBytes	BigDecimal	Tamanho do arquivo
		em bytes.
errorCode	int	Código de erro.
fileStatusDomStringValue	String	Chave string do status
		do arquivo.
sourceFileFullPat	String	Caminho completo do
		arquivo.
dateStatusChanged	Date	Data de modificação do
		arquivo.
creationDate	Date	Data de criação do
		arquivo.
queueDate	Date	Data de enfileiramento
		do arquivo.
transferDate	Date	Data de transferência
		do arquivo.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL072 Tela com representação do formato do retorno ShareDTO

SimpleDTO

Atributo	Tipo	Significado
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL073 Tela com representação do formato do retorno SimpleDTO

TransferConfigDTO

Atributo	Tipo	Significado
fileName	String	Nome do arquivo.
fileSize	String	Tamanho do arquivo
		em bytes.
fileType	String	Tipo do arquivo
		[BINARIO,TEXTO]
convTable	String	Tabela de conversão do
_		arquivo.
usrPars	String	
Server	String	Servidor para
		transferência do
	Chaire or	arquivo.
port	String	Porta de conexão para transferência.
saveAs	String	Nome do arquivo a ser
SaveAs	String	salvo.
blks	String	Tamanho dos blocos.
disp	String	Condição de envio.
recl	String	-
recs	String	-
asa	String	-
copies	String	_
dest	String	_
rTrim	String	
	String	
sep sysOut	String	
unit	String	
vol	String	
	String	
durs	String	-
form		
label	String String	-
member	U	-
operation	String	<u> </u>
revOverflow	String	-
recfm	String	-
bandRate	String	Taxa de transferência
•	Chaire -	máxima.
ret	String	- 11 ((() 1 1 1 1)
objId	String	Identificador do objeto
warana I Ta a ::NT	String	de transferência. Nome do usuário
qwareUserName	String	nome do usuario

		qware.
versionNumber	int	Número da versão do
		arquivo.
versionId	int	Identificador único da
		versão.
qwareUserPass	String	Senha encriptada do
•		usuário qware.
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL074 Tela com representação do formato do retorno TransferConfigDTO

VersionDetailDTO

Atributo	Tipo	Significado
fileId	int	Identificador único do
		arquivo.
fileName	String	Nome do arquivo.
fileValidate	Date	Data de validade do
		arquivo.
groupId	int	Identificador único do
		grupo.
groupName	String	Nome do grupo.
groupDesc	String	Descrição do grupo.
id	int	Id da versão.
senderMemberIdFk	int	Identificador único do
		usuário que enviou o
		arquivo.
addInformation	String	Informação adicional
		sobre o arquivo.
fileManagedIdFk	int	Identificador do
		arquivo.
fileStatusDomIdFk	int	Identificador único do
		status do arquivo.
version	int	Número da versão do
		arquivo.
sizeInBytes	BigDecimal	Tamanho do arquivo
		em bytes.
errorCode	int	Código de erro.
dateStatusChanged	Date	Data de modificação do
		arquivo.
creationDate	Date	Data de criação do
		arquivo.
queueDate	Date	Data de enfileiramento
		do arquivo.
transferDate	Date	Data de transferência
		do arquivo.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL075 Tela com representação do formato do retorno VersionDetailDTO

VersionsDTO

Atributo	Tipo	Significado
id	int	Identificador único da
		versão.
senderMemberIdFk	int	Identificador único de
		quem enviou a versão.
senderMemberName	String	Nome de quem enviou
		a versão.
addInformation	String	Informação adicional
		sobre a versão.
fileManagedIdFk	int	Identificador único do
		arquivo.
fileStatusDomIdFk	int	Identificador único do
		status do arquivo.
version	int	Número da versão.
sizeInBytes	BigDecimal	Tamanho da versão.
errorCode	int	Código de erro.
fileStatusDomStringValue	String	Chave string do status
		do arquivo.
sourceFileFullPat	String	Caminho completo do
		arquivo.
dateStatusChanged	Date	Data de moficiação do
		arquivo.
creationDate	Date	Data de criação do
		arquivo.
queueDate	Date	Data de enfileiramento
		do arquivo.
transferDate	Date	Data de transferência
		do arquivo.
errorMsg	String	Mensagem de erro.

TL076 Tela com representação do formato do retorno VersionsDTO

VolumeDTO

Atributo	Tipo	Significado
errorCode	int	Código de erro.
errorMsg	String	Mensagem de erro.
volId	int	Identificador único do
		volume.
rootFullPathVol	String	Caminho completo do
		volume.
sizeInBytes	BigDecimal	Tamanho máximo do
		volume.
status	int	Identificador do status
		do volume.
freeSpaceChecked	int	Data da última
		verificação do volume.
dateLastModified	Date	Data da última
		modificação do volume.

TL077 Tela com representação do formato do retorno VolumeDTO

Exemlpos de XML

Login:

Resposta:

```
<soap:Body>
       <ns2:LoginResponse xmlns:ns2="http://ws.qwcfp.com.br/" xmlns:ns3="http://Login.ws.qwcfp.com.br/">
          <ns3:Login>
             <memberId>1040</memberId>
             <memberName>nome</memberName>
             <memberEmail>e-mail</memberEmail>
             <areaCodePhone1>ddd</areaCodePhone1>
             <numberPhone1>número_telefone/numberPhone1>
<phisicalAddress>Sia Sul Trecho 4 Lote 420/430</phisicalAddress>
             <zipCode>71200040</zipCode>
             <loginCpfId>login_do_usuário<dataCreation>2013-02-19T00:00:00-03:00//dataCreation>
             <statusMemberDomFk>38</statusMemberDomFk>
             <areaIdFk>360</areaIdFk>
             <gwareUser>gware usuário</gwareUser>
             <qwarePasswordEnc>senha_encriptada</qwarePasswordEnc>
              <errorCode>0</errorCode
             <loginKev>c9071a6ef4d9b276eaef17bcc5128eea/loginKev>
           </ns3:Login>
       </ns2:LoginResponse>
     </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

Exemplo de erro:

Pesquisa por usuário com ListMembers:

```
c| <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="http://ws.qwcfp.com/soap/envelope/" xmlns:ws="http://ws.qwcfp.com/
                   <soapenv:Header/>
                 <soapenv:Body>
                            <ws:ListMembers>
                                    <!--Optional:-->
                                        <lis:login>login</lis:login>
                                       <!--Optional:-->
                                       :senha>senha:senha>
                                        <!--Optional:-->
                                       :idAplicacao>1:idAplicacao>
                                        <!--Optional:-->
                                       <lis:dataHoraTransacao>1</lis:dataHoraTransacao>
                                          <!--Optional:--
                                       :name>nome</lis:name>
                                       <!--Optional:-->
                                        <lis:statusStringValue>ATIVO</lis:statusStringValue>
                                       <!--Optional:-->
                                        <!--<lis:userCpf>cpf_usuário</lis:userCpf>-->
                                       <!--Optional:-->
                                       <!--<lis:userId>id_usuario</lis:userId>-->
                                       <!--Optional:-->
                                       <!--<lis:group>?</lis:group>-->
                                       <lis:loginKey>5df4f068ff10055d739127a38d3dbe64</lis:loginKey>
                 </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>
```

Resposta XML com usuário pesquisado:

```
<ns3:ListMembers>
<memberId>membro</memberId>
         <memberName>nome</memberName>
<memberEmail>e-mail/memberEmail>
         <errorMsg/>
</ns3:ListMembers>
</ns2:ListMembersResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Busca por todos os usuários com ListMembers:

```
"http://ws.gwcfp.com.br/" xmlns:lis="http://ListMembers.ws.gwcfp.com.br/"
<!--Optional:-->
<!--Optional:-->
<!--Optional:-->
<!--Optional:-->
<!--<li>:--Alis:name>nome</rr>
                                                       <!--Cls:name>nome()ls:name>->
<!--Cls:name>nome()ls:name>->
<!--Cls:natauaStringValue>ATIVO
<!--Cls:natauaStringValue>ATIVO
<!--Cls:natauaStringValue>
<!--Cls:natauaStringValue>
<!--Cls:natauastringValue>
<!--Cls:natauastringValue>
<!--Cls:natauastringValue
<!--C
```

Resposta XML:

```
<soap:Body>
<ns2:ListMembersResponse xmlns:ns2="http://ws.qwcfp.com.br/" xmlns:ns3="http://ListMembers.ws.qwcfp.com.br/">
                        <memberId>membro1</memberId>
                         <memberName>nome</memberName>
                        <memberEmail>e-mail</memberEmail>
<memberEmailPersonal/>
                         <areaCodePhone1>ddd</areaCodePhone1>
<numberPhone1>telefone</numberPhone1>
                        chisicalAddress>endereço</phisicalAddress>
<zipCode>CEP</zipCode>
<loginCpfId>login</loginCpfId>
                        <logantprid>iogantprid>
<ataCreation>2012-11-06T00:00:00-02:00</dataCreation>
<statusMemberDomFk>38</statusMemberDomFk>
<areaIdFk>1</areaIdFk>
<bossIdFk>2</bossIdFk>
                         <qwarePasswordEnc>senha_encriptada</qwarePasswordEnc><errorCode>0</errorCode>
                   s3:ListMembers>
cmemberId>membro2</memberId>
cmemberName>nome</memberName>
cmemberRame>nome</memberEmail>
cmemberEmail>e-mail</memberEmail>
careaGodePhone1>ddd</raeaGodePhone1>
cnumberPhone1>telefone</numberPhone1>
cphisicalAddress>endereoo</phisicalAddress>
careaGodePhone2>
                         <zipCode>CEP</zipCode>
<loginCpfId>login</loginCpfId>
                         <dataCreation>2012-12-20T00:00:00-02:00</dataCreation>
<statusMemberDomFk>38</statusMemberDomFk>
<bossIdFk>740</bossIdFk>
                         <qwarePasswordEnc>senha_enoriptada</qwarePasswordEnc>
<errorCode>0</errorCode>
                   <errorMsg/>
</ns3:ListMembers>
```

Atualização de dados cadastrais de um usuário:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="htt</pre>
    <soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
       <ws:ManagerMember>
          <!--Optional:-->
          <man:login>login</man:login>
          <!--Optional:-->
          <man:senha>senha</man:senha>
          <!--Optional:-->
          <man:idAplicacao>1</man:idAplicacao>
           <!--Optional:-->
           <man:dataHoraTransacao>1</man:dataHoraTransacao>
           <!--Optional:-->
          <man:loginKey>4a5263ee9a1f9b7c6ca02ae94c4bb65c</man:loginKey>
          <!--Optional:--
           <man:operation>UPDATE</man:operation>
          <!--Optional:-->
          <man:memberOperation>login</man:memberOperation>
          <!--Optional:-->
           <man:name>nome</man:name>
          <!--Optional:-->
           <man:cpf>cpf</man:cpf>
           <!--Optional:--
           <man:passwd>senha</man:passwd>
          <!--Optional:-->
           <man:mail>e-mail_corporativo</man:mail>
          <!--Optional:-->
           <man:personalMail>e-mail_pessoal</man:personalMail>
          <!--Optional:-->
          <man:ddd>ddd</man:ddd>
          <!--Optional:-->
          <man:phone>telefone</man:phone>
          <!--Optional:-->
          <man:address>Sia Sul Trecho 4 Lote 420/430</man:address>
           <!--Optional:-->
           <man:cep>71200040</man:cep>
           <!--Optional:-
           <man:area>ATZ</man:area>
           <!--Optional:-->
           <man:boss>chefe</man:boss>
```

Resposta:

```
csoap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
csoap:Body>
csoap:Body>
cns:ManagerMemberResponse xmlns:ns2="http://ws.qwofp.com.br/" xi
cns3:ManagerMember>
      <soap:Body>
<ns2:ManagerMemberResponse xmlns:ns2="http://ws.qwofp.com.br/" xmlns:ns3="http://ManagerMember.ws.qwofp.com.br/">
                 <memberId>1040</memberId
                 <memberName>nome</memberName
                 <memberEmail>e-mail<areaCodePhone1>ddd</areaCodePhone1>
                 <numberPhone1>telefone/numberPhone1>
                 <loginCpfId>login</loginCpfId>
<dataCreation>2013-02-19T00:00:00-03:00</dataCreation>
                 <statusMemberDomFk>38</statusMemberDomFk
                 <areaIdFk>500</areaIdFk>
<qwareUser>qware_usuário</qwareUser>
<qwareUser>qware_aswordEnc>senha_encriptada</qwarePasswordEnc>
                 <errorCode>0</errorCode>
                 <errorMsg/>
          </ns3:ManagerMember>
      </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

Exemplos de erro:

```
s2:ManagerMemberResponse xmlns:ns2="http://ws.qwcfp.com.br/" xmlns:ns3="http://ManagerMember.ws.qwcfp.com.br/"} <ns3:ManagerMember>
                                                         </ns3:ManagerMember>
        </soap:Envelope>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
                                            | ZeiManagerMemberResponse | xmlns:ns2="http://ws.qwcfp.com.br/" | xmlns:ns3="http://ManagerMember.ws.qwcfp.com.br/" | xml
                        ≺ns2:Ma
                                                        <errorMsg>Área não encontrada.
                               </ns3:ManagerMember>
</ns2:ManagerMemberResponse>
    </soap:Envelope>
```

Pesquisa por membros de um grupo com ListMembers:

```
csoapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="http://ws.qwofp.c
     <soapenv:Header/>
     <soapenv:Body>
       <ws:ListMembers>
           <!--Optional:-->
          <lis:login>login</lis:login>
          <!--Optional:--
          :senha>senha:senha>
           <!--Optional:-->
          <lis:idAplicacao>1</lis:idAplicacao>
           <!--Optional:-->
          <lis:dataHoraTransacao>1</lis:dataHoraTransacao>
          <!--Optional:-->
          <!--<lis:name>nome</lis:name>-->
          <!--Optional:-->
          <lis:statusStringValue>ATIVO</lis:statusStringValue>
          <!--Optional:-->
           <!--<lis:userCpf>cpf_usuário</lis:userCpf>-->
          <!--Optional:-->
          <!--<lis:userId>id usuario</lis:userId>-->
           <!--Optional:-->
          <lis:group>grupo</lis:group>
           <!--Optional:-
           <lis:loginKey>5df4f068ff10055d739127a38d3dbe64</lis:loginKey>
        </ws:ListMembers>
 </soapenv:Envelope>
```

Resposta:

```
c|
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
         <ns2:ListMembersResponse xmlns:ns2="http://ws.qwofp.com.br/" xmlns:ns3="http://ListMembers.ws.qwofp.com.br/">
<ns2:ListMembers>
                  <memberId>membro1</memberId>
                  <memberName>nome</memberName>
<memberEmail>e-mail</memberEmail>
                  <memberEmailPersonal>e-mail_pessoal</memberEmailPersonal>
<areaCodePhonel>ddd</areaCodePhonel>
<numberPhonel>telefone</numberPhonel>
                  <phisicalAddress>endereço</phisicalAddress>
<zipCode>CEP</zipCode>
                  <le><loginCpfId>login</leginCpfId></le>
                  <dataCreation>2012-11-21T00:00:00-02:00</dataCreation>
<statusMemberDomFk>38</statusMemberDomFk>
                  <areaIdFk>1</areaIdFk>
                  <qwarePasswordEnc>senha_oriptografada</qwarePasswordEnc>
<errorCode>0</errorCode>
              <errorMsg/>
</ns3:ListMembers>
              <ns3:ListMembers>
                   <memberId>membro2</memberId>
                  <memberName>nome</memberName>
                  <memberEmail>e-mail</memberEmail>
<memberEmailPersonal>e-mail_pessoal</memberEmailPersonal>
                  <areaCodePhone1>ddd</areaCodePhone1>
                  <numberPhone1>telefone</numberPhone1>
<phisicalAddress>endereço</phisicalAddress>
                  <zinCode>CEP</zinCode>
                   <le><loginCpfId>login</le>
                  <dataCreation>2012-11-23T00:00:00-02:00</dataCreation>
                  <statusMemberDomFk>38</statusMemberDomFk>
<areaIdFk>1</areaIdFk>
                  <qwarePasswordEnc>senha_criptografada</qwarePasswordEnc>
                  <errorCode>0</errorCode
<errorMsg/>
              </ns3:ListMembers>
```

Exemplos de programação

Para ajudar o programador na tarefa de desenvolvimento do programa a consumir o web service, a seguir será mostrado um exemplo em JavaScript. Neste exemplo, foi usada a biblioteca SOAP Jquery (jquery.soap.js), bem como o próprio Jquery.

```
function wsLogin(login, senha, idA, dataHora){
    var data = {'log:login':login,
                 'log:senha':senha,
                 'log:idAplicacao':idA,
                 'log:dataHoraTransacao':dataHora
    };
    var resultado;
    $.soap({
        url: http://127.0.0.1/qwcfpWebService/Login',
        method: 'ws:Login',
        appendMethodToURL: false,
        SOAPAction: 'Login',
        data:data,
        envAttributes: {
        'xmlns:ws': 'http://ws.qwcss.com.br/',
'xmlns:log': 'http://Login.ws.qwcss.com.br/'
        success:function(SOAPEnvelope) {
            alert();
        error: function (SOAPEnvelope) {
            alert();
    });
```

Mais detalhes do uso dessa biblioteca podem ser encontrados em https://github.com/doedje/jquery.soap.

Código de erros

Cód	Alias	Descrição	Observação
0	LOGIN_NULL	Ok	Não é exibido
			mensagem de erro,
			pois o login foi
			concluído com
			sucesso.
1	LOGIN_NULL	O Login é	Campo de
		obrigatório."	preenchimento
			obrigatório
2	PASS_NULL	"A senha é	Campo de
		obrigatória."	preenchimento
			obrigatório
3	USER_NOT_FOUND	"Usuário ou	A senha ou usuário
		senha	informado estão
		incorretos."	incorretas.
4	INFO_NULL	"Identificador	Campo de
		do grupo	preenchimento
		obrigatório."	obrigatório
5	INFO_GROUP_ALIAS_T	"Identificador	Tamanho do
	O_BIG	do grupo	identificador do grupo
		inválido,	excede o permitido.
		tamanho	
		excedente."	
6	FILE_SIZE_NULL	"Tamanho do	Campo de
		arquivo	preenchimento
		obrigatório."	obrigatório.
7	FILE_SIZE_ERRO	"Tamanho do	Tamanho do arquivo
		arquivo	informado é inválido.
		inválido."	
8	POBOX_NULL	"Caixa postal	Campo de
		obrigatório,	preenchimento

		[INBOX /	obrigatório.
		OUTBOX]."	
9	POBOX_ERRO	"Caixa postal inválida, [INBOX / OUTBOX]."	Caixa postal informada é inválida.
10	POBOX_NOT_FOUND	"Caixa postal do usuário não foi encontrada no grupo."	Verifique a existência da caixa postal do usuário no grupo.
11	REPL_ERRO	"Condição inválida, arquivo para replace não encontrado."	
12	REPL_API_ERRO	"ERRO API - VER RETURN DA FUNÇÂO."	
13	NEW_VERSION_API_ER RO	"ERRO API - VER RETURN DA FUNÇÂO."	
15	NEW_FILE_AND_VERSI ON_API_ERRO	"ERRO API - VER RETURN DA FUNÇÂO."	
16	FILE_ON_PROCESSOR	"Arquivo encontrado e aguardando processamento.	O arquivo foi localizado e se encontra em processamento
17	LOGIN_KEY_DIF_LOGI N	"Usuário logado diferente do que realiza a operação."	
18	LOGINKEY_NOT_FOUND	"Login Obrigatório ou chave	

		invalida."	
19	CONDITION_NULL	"Condição não	Campo não preenchido
		preenchido."	
20	VERSIONED_NULL	"Versioned não	Campo não preenchido
		preenchido.	
21	CONDITION_REP_NEW	"Condição	
		inválida [Rep	
		/ New]."	
22	VERSIONED_YES_NO	"Condição	
		inválida [Yes	
		/ No]."	
23	USER_NOT_ALLOWED	"Usuário sem	O usuário não possui
		privilégio no	privilégio no grupo deve
		grupo para	solicitar, aguarda a
		realizar a	aprovação para poder
		operação."	realizar a operação
			desejada.
24	LOGIN_KEY_NULL	"Chave de	Campo de
		login	preenchimento
		obrigatória."	obrigatório.
25	FILE_NOT_FINISHED,	"Arquivo	
	FILE_NOT_FINISHED2	encontrado,	
		não finalizado	
		ou em	
		transferência.	
		"	
26	FILE_FINISHED	Arquivo	
		encontrado e	
		finalizado."	
27	FILE_TO_VERSION_NO	"Versionamento	Arquivo para
	T_FOUND	invalido.	versionamento não
			encontrado."
28	FILE_SIZE_ZERO	"Tamanho do	Informe o tamanho do
		arquivo deve	arquivo maior que zero
		ser maior que	
		zero."	

29	INFO_ENP	"Identificador	Campo de
29	IN O_LN	do grupo	preenchimento
			-
		obrigatório."	obrigatório.
30	FILENAME_AND_VERSI	"Nome do	Campo de
	ONID_NUL	arquivo ou	preenchimento
		identificador	obrigatório.
		da versão são	
		obrigatórios."	
31	FILEID_ERROR	"Identificador	Identificador do arquivo
		do arquivo	informado é inválido.
		invalido."	
32	VERSION_NUMBER_ERR	"Numero de	
	OR	versão não e	
		um inteiro."	
33	FILE_NOT_FOUND	"Arquivo não	
		encontrado."	
34	VERSION_OF_FILE_N	"Versão do	
	OT_FOUND	arquivo não	
		encontrada."	
35	DOWNLOAD_API_ERROR	"ERRO API -	
		VER RETURN DA	
		FUNÇÂO."	
36	GROUP_DONT_HAVE_FI	"Grupo não	
	LES	contem	
		arquivos.	
37	VERSION_ID_NULL	"Identificador	
37	VERSION_ID_NOTE	da versão	
		obrigatório."	
38	FINISH_TRANSFER_AP	"ERRO API -	
	I_ERROR	VER RETURN DA	
		FUNÇÂO.	
39	INVALID_STATUS	"Status	
		especificado	
		não existe."	
40	FILE_NAME_NULL	"Nome do	
10		arquivo	

		obrigatório."
41	VERSION_ID_NUMBER_	"Identificador
	ERROR	do arquivo não
		é um número."
42	RESTART_TRANSFER_A	"ERRO API -
	PI_ERROR	VER RETURN DA
		FUNÇÂO."
43	VERSION_ID_AND_OBJ	"Identificador
	ID_NULL	da versão ou o
		objId devem
		ser
		informados."
44	OBJID_NOT_FOUND	"ObjIdnãoencon
		trado."
45	HOST_DEST_NOT_FOUN	"Host de
	D	destino
		indisponível
		momentaneament
		e"
46	PORT_DEST_NOT_FOUN	"Porta do host
	D	de destino
		indisponível
		momentaneament
		e."
47	FILE_ID_NULL_AND_F	"Identificador
	ILENAME_NULL	do arquivo ou
		nome do
		arquivo
		obrigatório."
48	FILE_ID_NULL_AND_G	"Identificador
	ROUP_NULL	do arquivo ou
		nome do grupo
		obrigatório."
49	INFO_ERRO	"Identificador
		grupo
		inválido."
50	CANDIDATE_FILES_NU	"Arquivos

	LL	candidatos
		obrigatório."
51	CANDIDATE_FILES_EM	"Arquivos
	P	candidatos
		vazio."
52	MEMBER_NAME_NULL ,	"Nome do
32	MEMBER_NAME_NOCE ;	usuário é
		obrigatório.
53	MEMBER_CPF_NULL	"CPF do
		usuário é
		obrigatório."
54	MEMBER_PASSWD_NULL	"Senha do
		usuário é
		obrigatório."
55	MEMBER_MAIL_NULL	"E-Mail
		coorporativo
		do usuário é
		obrigatório."
56	MEMBER_PERSONAL_MA	"E-Mail
	IL_NULL	pessoal do
		usuário está
		vazio."
57	MEMBER_DDD_NULL	"DDD do
		usuário é
		obrigatório."
58	MEMBER_PHONE_NULL	"Telefone de
		contato do
		usuário é
		obrigatório."
59	MEMBER_ADDRESS_NUL	"Endereço do
	L	usuário é
		obrigatório."
60	MEMBER_CEP_NULL	"CEP do
	- -	usuário é
		obrigatório."
<u>(1</u>	MEMBED ABEA AUU	"Área de
61	MEMBER_AREA_NULL	trabalho do
		CI ADATIIO UO

		usuário é
		obrigatório."
		obrigatorio.
62	MEMBER_BOSS_NULL	"Chefe do
		usuário é
		obrigatório."
63	JUSTIFY_NULL	"Justificativa
		é
		obrigatória."
64	EA_NOT_FOUND	"Área não
		encontrada."
65	DDD_NOT_INTEGER	"DDD informado
		inválido."
66	MAIL_ERROR	"Erro ao
		enviar e-
		mail."
67	HANDLE_FILE_OPERAT	"Operação de
	ION_NULL	manipulação
		obrigatório.
68	HANDLE_FILE_OPERAT	"Operação de
	ION_ERROR	manipulação
		desconhecida."
69	HANDLE_FILE_CONDIT	"Condição para
	ION_NULL	manipulação
		obrigatório
		para a
		operação."
70	HANDLE_FILE_CONDIT	"Condição para
	ION_ERROR	manipulação
		desconhecida
		para a
		operação."
71	HANDLE_FILE_GROUP_	"Grupo destino
	TO_NULL	para a
		operação
		obrigatório."
72	ANDLE_FILE_GROUP_T	"Grupo destino
		para a

	O_ERROR	operação
		inválido."
73	USER_NO_PRIV_ON_GR	"Usuário sem
	OUP	privilégios no
		grupo"
74	USER_TO_RECIVE_PRI	"Identificador
	V_NULL	do usuário
		para receber o
		privilégio
		Obrigatório"
75	USER_TO_RECIVE_PRI	"Identificador
	V_ERR	do usuário
		para receber o
		privilégio
		inválido"
76	USER_TO_RECIVE_PRI	"Usuário para
	V_NOT_FOUND	receber o
		privilégio não
		encontrado"
77	DAYS_EXPIRATION_PR	"Quantidade de
	IV_NULL	dias para
		expirar o
		privilégio
		obrigatório"
78	DAYS_EXPIRATION_PR	"Quantidade de
	IV_ERR	dias para
		expirar o
		privilégio
		inválido
79	PRIV_NULL	"Privilégio
		obrigatório"
80	PRIV_ERR	"Privilégio
		não
		encontrado"
81	ERR_ON_GIVE_PRIV	"Erro ao
		conceder
		privilégio"

82	OPERATION_TO_MANIP	"Operação
	ULE_FILE_NULL	para manipular
		o usuário no
		grupo
		obrigatório"
83	OPERATION_TO_MANIP	"Operação para
	ULE_UNKNOW	manipular o
		usuário no
		grupo
		desconhecida[N
		EW, DEL,
		REMOVE]"
84	ERR_ON_REMOBE_PRIV	"Erro ao
		remover
		privilégio de
		um usuário de
		um grupo"
85	ERR_ON_GIVE_USER_F	"Erro ao
	ROM_GROUP	remover o
		usuário do
		grupo"
86	OPERATION_TO_MANAG	"Operação para
	E_USER_NULL	gerência o
		usuário no
		grupo
		obrigatório"
87	OPERATION_TO_MANAG	"Operação para
	E_USER_UNKNOW	gerência o
		usuário no
		grupo
		desconhecida[N
		EW, UPDATE,
		ACTIVE,
		INACTIVE]"
88	BOSS_NOT_FOUND	"Chefe não
		encontrado"
89	MEMBER_OPERATION_N	"Usuário para
	ULL	realizar a

		operação
		obrigatório"
90	MEMBER_OPERATION_N	"Usuário para
	OT_FOUND	realizar a
		operação não
		encontrado"
91	INVALID_IDENTIFIE	"Identificador
91	R	inválido"
	n	Invalluo
92	DOMAIN_NOT_FOUND	"Domínio não
		encontrado"
93	ID_APLICATION_NULL	"Identificador
		da aplicação
		obrigatório"
94	VERSION_APLICATION	"Versão da
	_ _NULL	aplicação
	_	obrigatório"
95	APLICATION_NOT_FOU	"Aplicação não
	ND	encontrada na
		base de dados,
		verifique o
		id"
96	APLICATION_NEED_UP	"Aplicação não
	DATE	compatível com
		versão do
		servidor,
		favor
		atualizar"
97	MANAGED_GROUP_INPU	"Data limite
	T_DATE_NULL	para envio de
		arquivos
		obrigatório"
98	MANAGED_GROUP_OUTP	"Data limite
	 UT_DATE_NULL	para download
		de arquivo
		obrigatório"
-00	MANACED CROUP DAYS	
99	MANAGED_GROUP_DAYS	"Dias limite
-		

	_LIMIT_NULL	de descarte de
		arquivo
		obrigatório"
100	MANAGED_GROUP_LIMI	"Limite de
	T_VERSION_NULL	versões
		obrigatório"
101	MANAGED_GROUP_AREA	"Área do grupo
	_NULL	obrigatório"
102	MANAGED_GROUP_MANA	"Gerente do
	GER_NULL	grupo
		obrigatório"
103	MANAGED_GROUP_SUPO	"Membro de
	RT1_NULL	suporte 1
		obrigatório"
104	MANAGED_GROUP_SUPO	"Membro de
	RT2_NULL	suporte 2
		obrigatório"
105	MANAGED_GROUP_SUBO	"Grupo de
	RDINATED_NULL	subordinação
		obrigatório"
106	ANAGED_GROUP_NAME_	"Nome do grupo
	NULL	obrigatório"
107	MANAGED_GROUP_OWNE	"Dono do grupo
	R_NULL	obrigatório"
108	MANAGED_GROUP_DESC	"Descrição do
	RIPTION_NULL	grupo
		obrigatório"
109	MANAGED_GROUP_SPAC	"Espaço limite
	E_LIMIT_NULL	de utilização
		do grupo
		obrigatório
110	MANAGED_GROUP_APEL	"Apelido do
	IDO_NULL	grupo
		obrigatório"
111	MANAGED_GROUP_JUST	"Justificativa
	_NULL	obrigatório"

112	STATUS_STRING_NULL	"Status
		obrigatório"
113	SCOPE_NULL	"Ao menos um
		escopo deve
		ser indicado"
114	GROUP_NOT_FOUND	"Grupo não
		encontrado"
115	AREA_NULL	"Área
		obrigatório"
115	AREA_NULL	"Área
		obrigatório"
116	NOTIFIE_SCOPE_NULL	"Ao menos um
		escopo deve
		ser indicado"
117	NOTIFIE_NOT_FOUND	"Nenhuma
		notificação
		foi
		encontrada"
118	DATE_INI_NULL	"Data de
		inicio
		inválida"
119	DATE_END_NULL	"Data de fim
		inválida"
120	PURGE_INVALID_OPTI	"Opções
	ONS	inválidas,
		informe apenas
		um grupo, ou
		file ou
		nenhum"
90001	MEMBER_INSERT_ERRO	"Erro ao
	R	registrar o
		usuário"
90002	QWARE_CONECT_FAIL	"Sem
		conectividade
		com o servidor
		Q-Ware"

90003	MEMBER_NOT_FOUND	"Usuário não
90003	TIETIDER_NOT_TOOND	encontrado"
		enconci ado
90004	QWARE_API_ERROR	"Erro na api
		do Q-Ware"
90005	MEMBER_UPDATE_ERR	"Erro ao
	OR	atualizar o
		usuário"
90006	ACRONYM_TO_BIG	"Apelido muito
		longo"
90007	GROUP_NOT_FOUND	"Grupo não
		encontrado"
90008	USER_NOT_ALLOWED	"Usuário não
	_ _	autorizado"
90009	GROUP_CONTEIN_CHI	"Grupo contém
	LD	filhos"
90010	ERR_EXECUTE_DELETE	"Erro ao
	_GROUP_COMAND	executar
		comando para
		deletar grupo"
90011	GROUP_ID_NEEDED	"Identificador
		do grupo
		obrigatório"
90012	ERR_SET_FILES_TO_P	"Erro ao setar
	URGE	os arquivos
		para expurgo"
90013	FILE_MANAGED_ID_NE	"Identificador
	EDED	do arquivo
		obrigatório"
90014	ERRO_UPDATE_VALIDA	"Erro ao adiar
	TE_DATE	a data de
		validade do
		arquivo"
90015	FILE_VERSION_ID_NE	"Identificador
	EDED	do arquivo
		obrigatório"
90016	FILE_VERSION_FINIS	"Arquivo
20010	. TEL_VENSION_FINIS	VI ANTAA

	HED	finalizado"
90017	FILE_PERGED	"Arquivo
		expurgado"
90018	FILE_PERGED_ALLOEW	"Arquivo
	ED	expurgado
		autorizado"
90019	MEMBER_NOT_OWNER_O	"Usuário não é
	F_FILE	dono do
		arquivo"
90020	ERR_ON_REMOVE_PRIV	"Erro ao
		remover
		privilégios"
90021	ERR_ON_REMOVE_SHAR	"Erro ao
	E	remover
		compartilhamen
		tos"
90022	ERR_ON_QUEUE_COMAN	"Erro
	D	enfileirando
		comando"
90023	ERR_ON_CHANGE_STAT	"Erro mudando
	US_FILE	status do
		arquivo"
90024	FILE_VERSION_TRANS	"Arquivo em
	FERING	transferência"
90025	FILE_VERSION_TRANS	"Arquivo
	FERED	transferido,
		aguardando
		processamento"
90026	FILE_VERSION_PROCE	"Arquivo em
	SSED	processamento"
90027	UNKNOW_CONDITION	"Condição
		desconhecida -
		(NEW-GRP,
		REPL-GRP)"
90028	FILE_VERSION_NOT_	"Arquivo não
	FINISHED	finalizado"

90029	GROUP_NO_SPACE	"Grupo sem
		espaço
		disponível"
90030	RULE_ERROR	"Erro ao
		executar a
		regra"
90031	DEST_GROUP_DIF_ORI	"Grupo de
	GEN	destino deve
		ser diferente
		do grupo de
		origem
90032	ERR_FILE_MANAGED_C	"Erro ao criar
	 REATE	o file
		managed,
		verifique as
		dependências"
90033	EDD DEDLACE LACT	"Erro ao
90033	ERR_REPLACE_LAST_	realizar o
		replace da
		ultima versão"
90034	DEST_GROUP_DONT_SU	"Grupo de
	PORT_VERSION	destino não
		suporta
		versionamento"
90035	VERSION_LIMIT_ERR	"Limite de
		versões
		atingindo"
90036	ERR_CREATE_NEW_VER	"Erro ao criar
	SION	nova versão"
90037	ERR_UPDATE_SHARES	"Erro ao
		atualizar
		shares"
90038	RR_UPDATE_PRIVS	"Erro ao
		atualizar
		privilégios"
90039	ERR_GEN_REPLACE_	"Erro genérico
. 0007	LAST_VERSION	realizando

		replace da
		ultima versão"
90040	ERR_GEN_NEW_VERSIO	"Erro genérico
70010	N	realizando
		nova versão"
		nova versao
90041	ERR_GEN_NEW_FILE_	"Erro genérico
	MANAGED_VERSION	realizando
		novo file"
90042	MEMBER_IS_ACTIVE	"Usuário já
		está ativo"
90043	MEMBER_IS_INACTIVE	"Usuário já
		está inativo"
90044	NAME_IS_USED	"Nome já está
		cadastrado"
90045	MAIL_IS_USED	"E-Mail já
		está
		cadastrado
90046	PERSONAL_MAIL_IS_U	"E-Mail
	SED	pessoal já
		está
		cadastrado"
90047	GROUP_INPUT_DATE_L	"Data limite
	IMIT_NULL	de envio
	_	obrigatório"
90048	GROUP OUTPUT DATE	"Data limite
70040	LIMIT_NULL	de download
	EINIT_NOEE	obrigatório"
000:5		
90049	GROUP_DAYS_LIMIT_D	"Dias limite
	ISCART_NULL	para descarte
		dos arquivo
		obrigatório"
90050	GROUP_FILE_LIMIT_V	"Limite de
	ERSIONS_NULL	versões do
		arquivo
		obrigatório"
90051	GROUP_AREA_ID_NUL	"Área do grupo

	L	obrigatório"
90052	GROUP MANAGER NULL	"Gerente do
90032	GROOF_FIANAGER_NOEE	grupo
		obrigatório
		-
90053	GROUP_SUPORT_PERSO	"Usuário de
	N_1_NULL	suporte 1 do
		grupo
		obrigatório"
90054	GROUP_SUPORT_PERSO	"Usuário de
	N_2_NULL	suporte 2 do
		grupo
		obrigatório"
90055	GROUP_NAME_NULL	"Nome do grupo
		obrigatório"
90056	GROUP_OWNER_CREATO	"Dono do grupo
	R_NULL	obrigatório"
90057	GROUP_SHORT_DESCRI	"Descrição do
	PTION_NULL	grupo
		obrigatório
90058	GROUP_SPACE_LIMIT_	"Limite de
	NULL	espaço do
		grupo
		obrigatório"
90059	GROUP_ALIAS_NULL	"Apelido do
		grupo
		obrigatório"
90060	GROUP_VESIONED_NUL	"Grupo
		versionado ou
		não
		obrigatório"
90061	GROUP_INPUT_DATE_L	"Data limite
	IMITE_BEFORE_TODAY	de envio deve
		ser maior ou
		igual à data
		atual"
90062	GROUP_OUTPUT_DATE_	"Data limite
	LIMITE_BEFORE_TODA	de recebimento

	Υ	deve ser maior
		ou igual à
		data atual
90063	AREA_NOT_FOUND	"Área não
		encontrada
90064	GROUP_MANAGER_NOT_	"Gerente do
	FOUND	grupo não
		encontrado
90065	GROUP_SUPORT_PERSO	"Suporte 1 do
	N_1_NOT_FOUND	grupo não
		encontrado"
90066	GROUP_SUPORT_PERSO	"Suporte 2 do
	N_2_NOT_FOUND	grupo não
		encontrado
90067	GROUP_SUBORDINATED	"Grupopainãoen
	_GROUP_NOT_FOUND	contrado"
90068	GROUP_INSERT_ERR	"Erro ao
		cadastrar o
		grupo"
90069	GROUP_ALIAS_USED	"Apelido do
		grupo já foi
		utilizado"
90070	GROUP_NAME_USED	"Nome do grupo
		já foi
		utilizado"
90071	GROUP_VERSION_NUMB	"Quantidade de
	ER_TO_SHORT	versões deve
		ser maior ou
		igual a um
90072	MEMBER_LOGGED_NULL	"Member Logged
		nulo
90073	STATUS_NULL	"Status
		obrigatório"
90074	ERR_STATUS_GROUP_C	"Erro ao
	HANGE	trocar status
		do grupo"

90075	JUSTIEV NIII I	"Justificativa
90075	JUSTIFY_NULL	
		obrigatória"
90076	NODE_ALIAS_NULL	"Apelido do nó
		obrigatório"
00077	NODE ALTAS USED	Apelido do nó
90077	NODE_ALIAS_USED	
		já utilizado
90078	NODE_DB_PASS_QWARE	"Senha do Q-
	_LOGIN	Ware para
		login no banco
		obrigatório"
90079	NODE_DB_USER_QWARE	"Usuário do Q-
	_ LOGIN	Ware para
		login no banco
		obrigatório"
90080	NODE_DEFAULT_INFO_	"Grupo default
	NULL	do no
		obrigatório"
90081	NODE_DESCRIPTION_N	"Descrição do
	ULL	nó obrigatório
90082	NODE_IP_NULL	"Ip do nó
		obrigatório"
90083	NODE NAME NULL	"Nome do nó
30003	NODE_NAME_NOTE	obrigatório
		-
90084	NODE_OS_QWARE_PASS	"Senha do Q-
	_ENC_NULL	Ware
		Encriptada
		para login no
		Sistema
		Operacional
		obrigatória
90085	NODE_OS_QWARE_USER	Usuário do Q-
	_ENC_NULL	Ware para
		login no
		Sistema
		Operacional
		obrigatório

90086	NODE_PORT_CONNECTI	"Porta do Q-
	ON_NULL	Ware para
		conexão
		obrigatória"
90087	NODE_HOME_PATH_NUL	"Diretório
	L	home do Q-Ware
		obrigatória"
90088	NODE_KEY_ENC_NULL	"Chave
		encriptada do
		Q-Ware
		obrigatória"
90089	NODE_QWARE_PASS_EN	Senha
	C_NULL	encriptada do
		Q-Ware
		obrigatória"
90090	NODE_QWARE_USER_NU	"Usuário do Q-
	LL	Ware
		obrigatória"
90091	NODE_FULL_PATH_4_F	"Diretório
	ILES_NULL	raiz para
		receber os
		arquivos
		obrigatória
90092	NODE_STATUS_NULL	"Status
		[ATIVO,
		INATIVO,
		MANUTENCAO]
		obrigatória"
90093	NODE_URI_JDBC_FOR_	"Caminho da
	DB_CONNECTION_NULL	JDBC
	_	obrigatória"
90094	NODE_INSERT_	"Erro ao
	-	inserir o nó"
90095	NODE_UPDATE_ERR	"Erro ao
		atualizar o
		nó"
90096	NODE_TO_UPDATE_NUL	"Nó para
		·

	L	atualizar
		obrigatório"
90097	NODE_NOT_FOUND	"Nó não
		encontrado"
90097	NODE_STATUS_NOT_FO	"Status do nó
	UND	inválido
		[ATIVO,
		INATIVO,
		MANUTENCAO]"
90098	NODE_DELETE_ERR	"Erro ao
		deletar o nó"
90099	VOL_ROOT_FULL_PATH	"Caminho raiz
	_NULL	do volume
		obrigatório
90100	VOL_SIZE_IN_BYTES_	"Tamanho em
	NULL	bytes do
		volume
		obrigatório"
90101	VOL_STATUS_NULL	"Status do
		volume
		obrigatório"
90102	VOL_STATUS_NOT_FOU	"Status do
	ND	volume não
		encontrado"
90103	VOL_INSERT_ERR	"Erro ao
		inserir o
		volume"
90104	VOL_TO_UPDATE_NULL	"Identificador
		do volume para
		atualizar
		obrigatório"
90105	VOL_TO_UPDATE_NOT_	"Volume para
	FOUND	atualizar não
		encontrado"
90106	VOL_UPDATE_ERR	"Erro ao
		atualizar o
-		

		volume"
90107	VOL_DELETE_ERR	"Erro ao
		deletar o
		volume"
90108	AREA_ALIAS_NULL	"Identificador
		da área
		obrigatório"
00100	ADEA DECEDEDATION N	
90109	AREA_DESCRIPTION_N ULL	"Descrição da área
	ULL	
		obrigatório"
90110	AREA_EMAIL_MANAGER	"E-Mail do
	_NULL	gerente da
		área
		obrigatório"
90111	AREA_MANAGER_NAME_	"Nome do
	NULL	gerente da
		área
		obrigatório"
90112	AREA_NAME_NULL	"Nome da área
		obrigatório"
90113	AREA_PHONE_MANAGER	"Telefone do
	_NULL	gerente da
		área
		obrigatório"
90114	AREA_STATUS_NULL	"Status da
		área
		obrigatório"
90115	AREA_SUBOSDINATED_	"Área de
	AREA_NULL	subordinação
		obrigatório"
90116	AREA_STATUS_NOT_FO	"Status da
	UND	área não
		encontrado"
90117	AREA_SUBORDINATED_	"Área de
90117	AREA_SUBORDINATED_ NOT_FOUND	"Área de subordinação
90117		

		encontrado"
90118	AREA_INSERT_ERR	"Erro ao
		realizar o
		insert da
		área"
90119	AREA_UPDATE_ERR	"Erro ao
		realizar o
		update da
		área"
90120	AREA_TO_UPDATE_NUL	"Área para
		update
		obrigatório"
90121		"Área para
	_FOUND	update não
		encontrado"
90122	FILE_VERSION_NOT_F	"Versão não
	OUND	encontrada"
90123	FILE_NOT_FOUND	"Arquivo não
		encontrado"
90124	PURGE_ERR	"Erro ao
		indicar para
		expurgo"
90125	RULE_NAME_NULL	"Nome da regra
		obrigatória"
90126	RULE_NAME_USED	"Nome da regra
	- -	já utilizada"
00127	DILLE DESCRIPTION N	"Docenieão do
90127	RULE_DESCRIPTION_N	"Descrição da
	ULL	regra
		obrigatória"
90128	RULE_SOURCE_NULL	"Código da
		regra
		obrigatória"
90129	RULE_CONDITION_NUL	"Condição da
	L	regra
		obrigatória
-		

		[PRE_PUT,
		PRE_GET,
		POS_PUT,
		POS_GET]"
90130	RULE_CONDITION_INV	"Condição da
30130		•
	ALID	regra inválida
		[PRE_PUT,
		PRE_GET,
		POS_PUT,
		POS_GET]"
90131	RULE_INSERT_ERR	"Erro ao
		inserir nova
		regra"
90132	RULE_ID_NULL	"Identificador
		da regra
		obrigatório"
90133	RULE_NOT_FOUND	"Regra não
		encontrada"
90134	RULE_UPDATE_ERR	"Erro ao
		atualizar a
		regra"
90135	RULE_DELETE_ERR	"Erro ao
		deletar a
		regra"