12. Übung - Programmierung

 C_0, H_0, AM_0

SS 18

" C₀₀"

- keine Konstanten
- ▶ Variablendeklaration: int $x_1, ..., x_m, m \ge 1$
- Leseanweisung nur am Anfang des Blocks
- Schreiben genau ein mal vor "return 0;"

- 1. Funktionsblöcken von C_{00} (geschachtelt) Ablaufpunkte zuordnen
- 2. Jedem Ablaufpunkt wird eine H_0 Funktion mit m Parametern
- Der Funktionswert (rechts vom "= ") jeder Funktion ist der nächste erreichbare Ablaufpunkt mit entsprechend veränderten Parametern
- 4. Die übliche "main = do "dranschrauben

1. Funktionsblöcken von C_{00} (geschachtelt) Ablaufpunkte zuordnen

```
\begin{array}{ll} C_{00} & \\ \text{f1} & \text{x2} = 1; \\ \text{f2} & \text{while } (\text{x1} > 0) \\ \text{f21} & \{ \\ \text{f211} & \text{x2} = \text{x2} * \text{x1}; \\ \text{f212} & \text{x1} = \text{x1} - 1; \\ \\ \text{f3} & \text{printf } (,,\%d\text{``, x2}); \end{array}
```

2. Jedem Ablaufpunkt wird eine H_0 - Funktion mit m Parametern

```
\begin{array}{lll} C_{00} & H_0 \\ \text{f1} & \text{x2} = 1; & \text{f1} \times 1 \times 2 = \\ \text{f2} & \text{while} \ (\text{x1} > 0) & \text{f2} \times 1 \times 2 = \\ \text{f21} & \left\{ & \text{f21} \times 1 \times 2 = \\ \text{f211} & \text{x2} = \text{x2} \times \text{x1}; & \text{f211} \times 1 \times 2 = \\ \text{f212} & \text{x1} = \text{x1} - 1; & \text{f212} \times 1 \times 2 = \\ & \left. \right\} \\ \text{f3} & \text{printf} \ (\text{,,%d", x2}); & \text{f3} \times 1 \times 2 = \\ \end{array}
```

3. der Funktionswert (rechts vom "= ") jeder Funktion ist der nächste erreichbare Ablaufpunkt mit entsprechend veränderten Parametern

```
C_{00}
                              H_0
f1 x2 = 1;
                           f1 \times 1 \times 2 = f2 \times 1 \ 1
f2 while (x1 > 0) f2 x1 x2 = if (x1 > 0)
                                          then f21 \times 1 \times 2
                                          else f3 x1 x2
f21
                              f21 \times 1 \times 2 = f211 \times 1 \times 2
f211
     x2 = x2 * x1; f211 x1 x2 = f212 x1 (x2*x1)
f212 x1 = x1 - 1; f212 x1 x2 = f2 (x1-1) x2
       printf (,, %d", x2); f3 \times 1 \times 2 = x2
f3
```

4. die übliche "main = do "dranschrauben

$$H_0$$

f1 x1 x2 = f2 x1 1

f2 x1 x2 = if (x1 > 0)

then f21 x1 x2
else f3 x1 x2

f21 x1 x2 = f211 x1 x2

f211 x1 x2 = f212 x1 (x2*x1)

f212 x1 x2 = f1 (x1-1) x2

f3 x1 x2 = x2

main = do x1 \leftarrow readLn

print(f1 x1 0)