Не для слабонервных: Погружение в мир без правил с пакетом unsafe

Нина Пакшина

Ограничения обычных указателей в Go



Указатель с типом Т1 не может быть преобразован в произвольный тип

```
T1 != T2
*T1 → *T2
```

Указатель типа Т1 нельзя сравнивать с указателем типа Т2

Переменную, хранящей указатель типа Т1, нельзя переписать указателем Т2

```
T1 != T2
T1 v T2 != nil
*T1 ‡ *T2
```

Не поддерживают адресную арифметику

```
p++, p-2, p--, etc
```

Как обойти эти ограничения?



Пакет unsafe



Позволяет обойти безопасность типов в Go

Основные компоненты unsafe

unsafe.Pointer

Указатель на произвольный тип (ArbitraryType)

```
x := uint32(4)
p := unsafe.Pointer(&x)
```

Может быть получен из обычного указателя и преобразован в указатель любого типа

```
x := uint32(4)
rp := &x
p := unsafe.Pointer(rp)
newPtr := (*int32)(p)
```

Может быть преобразован в uintptr и обратно*

```
x := uint32(4)
u := uintptr(unsafe.Pointer(&x))
p := unsafe.Pointer(u)
```

Может быть преобразован в любой тип*

```
x := uint32(4294967295)
z := *(*int32)(unsafe.Pointer(&x)) //тип int32
```

unsafe.Sizeof

```
s1 := [4]byte{0x00, 0x00, 0x00, 0x00}
                                                            \rightarrow 4
unsafe.Sizeof(s1) \rightarrow ?
s2 := []byte{0x00, 0x00, 0x00, 0x00}
unsafe.Sizeof(s) \rightarrow ?
                                                           \rightarrow 24
                                                           ptr \rightarrow 8
                                                           len \rightarrow 8
                                                           cap \rightarrow 8
```

unsafe.Sizeof

```
s := myStruct{}
                                              unsafe.Sizeof(s) \rightarrow 24
Field1
                        \rightarrow 8
               bool
Field2
                                                   \rightarrow 8
                           uint64
Field3
               bool
                         \rightarrow 8
Field4
               bool
```

unsafe.Sizeof

```
s := myStruct{}
Field2
                                             \rightarrow 8
                       uint64
Field1
             bool
                                      unsafe.Sizeof(s) \rightarrow 16
                                      unsafe.Sizeof(s.Field4) → 1
Field3
                        \rightarrow 8
             bool
Field4
             bool
```

unsafe.Alignof

```
s := myStruct{}
Field2
                      uint64
Field1
            bool
                                    unsafe.Alignof(s) \rightarrow 8
Field3
            bool
Field4
            bool
```

unsafe.Offsetof

```
s := myStruct{}
                                         unsafe.Offsetof(s.Field3)
                                                                                    \rightarrow 16
Field1
                        \rightarrow 0
               bool
Field2
                                                   \rightarrow 8
                           uint64
Field3
                        \rightarrow 16
               bool
Field4
                        \rightarrow 17
               bool
```

Адресная арифметика

Если знаем:

- начальный адрес
- смещение
- длину данных

Можем получить/преобразовать данные

Массив

```
s1 := [4]byte{0x01, 0x02, 0x03, 0x04}
                                Указатель на
                                                       Размер элемента
                                начало массива
p1 := unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(&s1)) + unsafe.Sizeof(s1[0]))
                  Числовое представление адреса
```

```
x1 := *(*byte)(unsafe.Pointer(&p1))
x1 \rightarrow 0x02
```

Слайс

 $s2 := []byte{0x01, 0x02, 0x03, 0x04}$


```
x2 := *(*byte)(unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(&s2)) +
+ unsafe.Sizeof(s2[0])))

x2 → Ерунда

x2 := *(*byte)(unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(&s2[0])) + 1))
```


Преобразование данных





s := *(*[4]byte)(unsafe.Pointer(&x)
s → [4]byte{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}

Преобразование указателя с *T1 на *T2 возможно, если T2 не больше T1 по размеру и они имеют эквивалентную структуру памяти.



Преобразование из unsafe.Pointer в uintptr, но не обратно

```
x := uint16(4)
u := uintptr(unsafe.Pointer(&x))

p := unsafe.Pointer(u)
Cборщик мусора
```

Преобразование из unsafe.Pointer в uintptr, но не обратно

```
x := uint16(4)
u := uintptr(unsafe.Pointer(&x))

p := unsafe.Pointer(u)
```

```
// Registers
offset := unsafe.Offsetof(header.ByteCount) + unsafe.Sizeof(header.ByteCount)
regAddr := unsafe.Pointer(unsafe.Pointer(&bytes[0])) + offset)
```

Проверка паттернов

go vet ./...



Кейсы







```
func Syscall(trap, a1, a2, a3 uintptr) (r1, r2 uintptr, err syscall.ErrorString)
func Syscall6(trap, a1, a2, a3, a4, a5, a6 uintptr) (r1, r2 uintptr, err syscall.ErrorString)
func RawSyscall(trap, a1, a2, a3 uintptr) (r1, r2, err uintptr)
func RawSyscall6(trap, a1, a2, a3, a4, a5, a6 uintptr) (r1, r2, err uintptr)
```

```
_, _, errno := syscall.Syscall(syscall.SYS_MSYNC, uintptr(p), uintptr(len(b)), uintptr(flags))
if errno != 0 {
    return errno
}
return err: nil
```

```
// If marked as "go:uintptrkeepalive", don't inline, since the
  keep alive information is lost during inlining.
  TODO(prattmic): This is handled on calls during escape analysis,
  which is after inlining. Move prior to inlining so the keep-alive is
  maintained after inlining.
if fn.Pragma&ir.UintptrKeepAlive != 0 {
   reason = "marked as having a keep-alive uintptr argument"
   return
```

go:uintptrkeepalive


The //go:uintptrkeepalive directive must be followed by a function declaration.

It specifies that the function's uintptr arguments may be pointer values that have been converted to uintptr and must be kept alive for the duration of the call, even though from the types alone it would appear that the object is no longer needed during the call.


This directive is similar to //go:uintptrescapes, but it does not force arguments to escape. Since stack growth does not understand these arguments, this directive must be used with //go:nosplit (in the marked function and all transitive calls) to prevent stack growth.

The conversion from pointer to uintptr must appear in the argument list of any call to this function. This directive is used for some low-level system call implementations.

Сырые сокеты и протоколы



Modbus TCP/IP



ADU Modbus

0001	Transaction identifier	Transaction Identifier
0000	Protocol identifier	Protocol Identifier
0009	The length (9 bytes are followed)	Message Length
11	The device address (17 = 11 hex)	Unit Identifier
03	Function code (read Analog Output Holding Registers)	Function Code
06	The number of bytes later (6 bytes are followed)	Byte Count
02	Value of the high register bit (02 hex)	Register value Hi (AOO)
2B	Early discharge value register (2B hex)	Register value Lo (AOO)
00	Value of the high register bit (00 hex)	Register value Hi (AO1)
64	Value of the low register bit (64 hex)	Register value Lo (AO1)
00	Value of the high register bit (00 hex)	Register value Hi (AO2)
7 F	Early discharge value register (7F hex)	Register value Lo (AO2)

Модбас ADU

```
[]byte{
                                                  Transaction ID
    0 \times 00, 0 \times 00,
                                                  Protocol ID
    0 \times 01, 0 \times 00,
                                                  Length
    0x09, 0x00,
                                                  Device address
    0x00,
                                                  Function code
    0x03,
                                                  Bytes count
    0x06,
                                                  Data registers
    0x2B, 0x02, 0x64, 0x00, 0x7F, 0x00,
```

Модбас PDU

```
type ModbusHeader struct {
                                  Registers := []uint16{}
    TransactionID
                   uint16
    ProtocolID
                    uint16
    Length
                    uint16
    DeviceAddress
                   uint8
    FunctionCode
                    uint8
    BytesCount
                    uint8
```

Из байт в структуру

```
[]byte{0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x2B, 0x02, 0x64, 0x00, 0x7F, 0x00}
```

```
func getModbusPDU(bytes []byte) (ModbusHeader, []uint16) {
    // Header
    header := *(*ModbusHeader)(unsafe.Pointer(&bytes[0]))
    // Registers
    offset := unsafe.Offsetof(header.ByteCount) + unsafe.Sizeof(header.ByteCount)
    regAddr := unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(&bytes[0])) + offset)
    bytesAddr := (*uint16)(regAddr)
    registers := unsafe.Slice(bytesAddr, int(header.ByteCount / 2))
    return header, registers
```


Порядок байтов



Big endian и Little endian

123 - Big endian

321 - Little endian



Как это влияет на unsafe

Перевод []byte $\{...\}$ \rightarrow коварен

Little endian (младший бит вначале)

[]byte $\{0x00, 0x01\} \rightarrow uint16 = 0x0100 = 256$

Big endian (старший бит вначале)

[]byte $\{0x00, 0x01\} \rightarrow uint16 = 0x0001 = 1$

Порядок байтов

```
| A const isBigEndian = false
```

```
package os

const isBigEndian = true
```

```
modbusFrame = ModbusHeader{
    TransactionID: 0,
    ProtocolID: 0,
    Length: 5,
    Address: 5,
    FunctionCode: 3,
    ByteCount: 3,
}
registers = []uint16{255, 255, 0}
```

Из структуры в байты

```
func getBytes(pdu ModbusHeader, registers []uint16) []byte {
    if len(registers) < 1 {
        return nil
    }
    headerSize := unsafe.Offsetof(pdu.ByteCount) + unsafe.Sizeof(pdu.ByteCount)
    addrH := (*byte)(unsafe.Pointer(&pdu))
    bytesHeader := unsafe.Slice(addrH, headerSize)

addrR := (*byte)(unsafe.Pointer(&registers[0]))
    bytesRegisters := unsafe.Slice(addrR, pdu.ByteCount*uint8(unsafe.Sizeof(registers[0])))
    return append(bytesHeader, bytesRegisters...)</pre>
```

Понадобится ли мне сейчас в работе unsafe?

Скорее всего нет, но...

1. Особые кейсы

2. Устройство памяти



4. Читать исходники до

