三、关于TCP、UDP基础概念的面试题

关于TCP基本认识的面试题:

1. 为什么需要 TCP 协议? TCP 工作在哪一层?

因为 TCP 是一个工作在**传输层**的**可靠**数据传输的服务,它能确保接收端接收的网络包是**无损坏、无间隔、非冗余和按序的**

IP 层是「不可靠」的,它不保证网络包的交付、不保证网络包的按序交付、也不保证网络包中的数据的完整性,所以需要TCP协议

如果需要保障网络数据包的可靠性,那么就需要由上层(传输层)的 TCP 协议来负责

2. 什么是 TCP?


TCP 是面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议



- **面向连接**: 一定是「一对一」才能连接,不能像 UDP 协议可以一个主机同时向多个主机发送消息,也就是一对多是无法做到的;
- **可靠的**:无论网络链路中出现了怎样的链路变化,<mark>TCP 都可以保证一个报文一定能够到达接收端</mark>
- 字节流:消息是「没有边界」的,所以无论我们消息有多大都可以进行传输。并且消息是「有 序的」,当「前一个」消息没有收到的时候,即使它先收到了后面的字节,那么也不能扔给应 用层去处理,同时对「重复」的报文会自动丢弃

3. 什么是TCP连接?

简单来说就是,用于保证可靠性和流量控制维护的某些状态信息,这些信息的组合,包括 Socket、序列号和窗口大小称为连接。



所以我们可以知道,建立一个 TCP 连接是需要客户端与服务器端达成上述三个信息的共识:

• Socket: 由 IP 地址和端口号组成

• 序列号: 用来解决乱序问题等

• 窗口大小: 用来做流量控制


4. 如何唯一确定一个 TCP 连接呢?

• TCP四元组: 【源地址,源端口,目标地址,目标端口】



源地址和目的地址的字段(各32位,各4字节)是在 IP 头部中,作用是通过 IP 协议发送报文给对方主机

源端口和目的端口的字段(各16位,各2字节)是在 TCP 头部中,作用是告诉 TCP 协议应该把报文发给 哪个进程



5. 有一个 IP 的服务器监听了一个端口, 它的 TCP 的最大连接数是多少?

服务器通常固定在某个本地端口上监听,等待客户端的连接请求 因此,客户端 IP 和 端口是可变的,其理论值计算公式如下:

最大 TCP 连接数 = 客户端的IP 数 X 客户端的端口数

数据

对于IPv4,客户端的IP数最多为 2³²,客户端的端口数最多为 2¹⁶,也就是说服务端单机最大的TCP连接数约为 2⁴⁸

当然,服务端最大并发TCP连接数远远不能达到理论上限(为什么?)

- 首先主要是**文件描述符限制**,Socket 都是文件,所以首先要通过 ulimit 配置文件描述符的数目;
- 另一个是**内存限制**,每个 TCP 连接都要占用一定内存,操作系统的内存是有限的

6 TCP和UDP有什么区别?分别的应用场景是什么?

Recap UDP:

UDP不提供复杂的控制机制,利用IP 提供面向「无连接」的通信服务 UDP 协议真的非常简单,头部只有 8 个字节(64 位,每个部分各2字节),UDP 的头部格式如下:

UDP 头部格式

源端口号 (16位)	目标端口号(16位)			
包长度 (16位)	校验和 (16位)			
数据				

源端口号和目的端口号: 主要是告诉 UDP 协议应该把报文发给哪个进程

包长度(UDP长度): 该字段保存了UDP首部+数据的长度之和,最小值是8(单位是字节) (仅有头部没有数据的时候)

校验和:校验和是为了提供可靠的 UDP 首部和数据而设计。

• TCP和UDP的区别:

1. 连接的有无

- TCP 是面向连接的传输层协议,传输数据前先要建立连接
- UDP 是不需要连接,即刻传输数据

2. 服务对象方式不同

- TCP 是一对一的两点服务,即一条连接只有两个端点
- UDP 支持一对一、一对多、多对多的交互通信

3. 可靠性不同

- TCP 是可靠交付数据的,数据可以无差错、不丢失、不重复、按顺序到达
- UDP 是尽最大努力交付,不保证可靠交付数据

4. 拥塞控制、流量控制的有无

- TCP 有拥塞控制和流量控制机制,保证数据传输的安全性
- UDP 则没有,即使网络非常拥堵了,也不会影响 UDP 的发送速率

5. 首部开销不同

- TCP 首部长度较长,会有一定的开销,首部在没有使用「选项」字段时是 用了「选项」字段则会变长(由4位首部长度可以推算,TCP首部最长是60字节,选项最长40字节)
- UDP 首部只有 8 个字节,并且是固定不变的,开销较小

6. 传输方式不同

- TCP 是流式传输,没有边界,但保证顺序和可靠
- UDP 是一个包一个包的发送,是有边界的,但可能会丢包和乱序

7. 分片不同

- TCP 的**数据**大小如果大于 **MSS** 大小,则会在**传输层**进行分片,目标主机收到后,也同样 在**传输层**组装 TCP 数据包,如果中途丢失了一个分片,只需要传输丢失的这个分片
- UDP 的**数据**大小如果大于 **MTU** 大小,则会在 **IP 层**进行分片,目标主机收到后,在 **IP 层** 组装完数据,接着再传给传输层,但是如果中途丢了一个分片,则就需要重传所有的数据 包,这样传输效率非常差,所以通常 *UDP* 的报文应该小于 *MTU*

TCP和UDP分别的应用场景是什么?

由于 TCP 是面向连接, 能保证数据的可靠性交付, 因此经常用于:

- FTP 文件传输
- HTTP / HTTPS

由于 UDP 面向无连接,它可以随时发送数据,再加上UDP本身的处理既简单又高效,因此经常用于:

- 包总量较少的通信,如 DNS、SNMP等
- 视频、音频等多媒体通信
- 广播通信
- 7. 为什么 UDP 头部没有「首部长度」字段、而 TCP 头部有「首部长度」字段呢?

原因是 TCP 有**可变长**的「选项」字段,而 UDP 头部长度则是**不会变化**的,无需多一个字段去记录UDP 的首部长度

8. 为什么 UDP 头部有「包长度」字段,而 TCP 头部则没有「包长度」字段呢?

UDP的数据长度 = 包长度 - 首部长度(固定8字节), 所以需要包长度

而TCP计算负载数据长度:

TCP 数据的长度 = IP 总长度 - IP 首部长度 - TCP 首部长度

其中 IP 总长度 和 IP 首部长度,在 IP 首部格式是已知的。TCP 首部长度,则是在 TCP 首部格式(对应的4位字段:首部长度/数据偏移)已知的,所以就可以求得 TCP 数据的长度

大家这时就奇怪了问: "UDP 也是基于 IP 层的呀, 那 UDP 的数据长度也可以通过这个公式计算呀? 为何还要有「包长度」呢?"

这么一问,确实感觉 UDP 「包长度」是冗余的。

因为为了网络设备硬件设计和处理方便,首部长度需要是 4 字节的整数倍。

如果去掉 UDP 「包长度」字段,那 UDP 首部长度就不是 4 字节的整数倍了,所以小林觉得这可能是为了补全 UDP 首部长度是 4 字节的整数倍,才补充了「包长度」字段。