班级: 少年班 2308

姓名: 王博想

日期: 4月13日



质粒 **DNA** 的提取及其定量分析与酶 切



一、实验目的

- · 从大肠杆菌中分离质粒 DNA, 并对其浓度进行测定
- 熟悉碱裂解法提取质粒 DNA 的原理与操作流程
- 掌握紫外分光光度法测定核酸浓度及纯度的方法
- 对实验五中获得的质粒 DNA 进行单一限制性酶切并通过电泳鉴定
- · 熟练掌握 DNA 酶切的原理及实验技术



二、实验原理

载体 (Vector) 及其类型

- 定义: 能将目标基因导入宿主细胞中进行复制和表达的工具
- 常见载体类型:
 - 大肠杆菌质粒

- 噬菌体
- 酵母人工染色体
- 动植物病毒
- 载体应具备的基本特性:
 - 1. 在宿主细胞内稳定存在且具有一定拷贝数,对宿主无害
 - 2. 含有多克隆位点, 便于不同限制性内切酶识别位点的插入
 - 3. 具有复制起始点,保证独立复制,避免重组 DNA 丢失
 - 4. 携带筛选标记基因(如氨苄青霉素抗性、四环素抗性或 LacZ)
 - 5. (表达载体) 需含有启动子、核糖体结合位点和终止子等表达元件

质粒 DNA 提取方法

- 传统碱裂解法
- 碱裂解法结合硅胶/柱式离心纯化
- 酚-氯仿抽提法
- 硅胶柱法或磁珠法

紫外分光光度法测定核酸浓度与纯度

• 朗伯-比尔定律:

$$A = -\lg\left(rac{I}{I_0}
ight) = \lg\left(rac{1}{T}
ight) = K\cdot C\cdot L$$

- A: 吸光度
- T: 透光率
- K: 摩尔吸收系数
- C: 吸光物质的浓度
- L: 溶液厚度

通过测定不同波长下的吸光度值,来测定核酸的纯度。

• 纯度判断:

• 230 nm: 检测胍盐、苯氧基离子等杂质

• $260/280\,\mathrm{nm}$: 蛋白质污染指标(理想范围 $1.7\sim2.0$)

• 260/230nm: 核酸纯度指标(应 > 2.0)

• 320 nm: 检测溶液浑浊度

在各种 Universal Buffer 中的相对活性: Bam H I						
	versal uffer	L	М	Н	K	T (+BSA)
相对	舌性(%)	(40)	(60)	80	100	60

在各种 Universal Buffer 中的相对活性: Hind III

Universal Buffer	L	М	Н	K	T (+BSA)
相对活性(%)	(60)	100	<10	40	(100)



三、实验步骤

3.1 质粒提取(柱式离心法)

- 1. 柱平衡步骤: 向吸附柱 CP3 中(吸附柱放入收集管中)加入 500μL 的平衡液BL, 12,000rpm (~13,400xg) 离心 1 分钟,倒掉收集管中的废液,将吸附重新放回收集管中。(请使用当天处理过的柱子)
- **2.** 取 $1 \sim 5$ mL 过夜培养的菌液加入离心管中,使用常规台式离心机, 12,000rpm ($\sim 13,400$ xg) 离心 1 分钟,尽量吸除上清(菌液较多时可以通过多次离心 将菌体沉淀收集到一个离心管中)。
- **3.** 向留有菌体沉淀的离心管中加入 250μ L 溶液 P1(请先检查是否已加入 RNaseA),使用移液器或涡旋振荡器彻底悬浮细菌沉淀。

注意: 如果有未彻底混匀的菌块,会影响裂解,导致提取量和纯度偏低。

4. 向离心管中加入 250μL 溶液 P2, 温和地上下翻转 6-8 次使菌体充分裂解

注意:温和地混合,不要剧烈震荡,以免打断基因组 DNA,造成提取的质粒中混有基因组 DNA 片断。此时菌液应变得清亮粘稠,所用时间不应超过 5 分钟,以免质粒受到破坏。如果未变得清亮,可能由于菌体过多,裂解不彻底,应减少菌体量。

- 5. 向离心管中加入 350μL 溶液 P3, 立即温和地上下翻转 6-8 次, 充分混匀, 此时将出现白色絮状沉淀。 12,000rpm (~13,400xg) 离心 10 分钟, 此时在离心管底部形成沉淀。注意: P3 加入后应立即混合,避免产生局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀,可再次离心后取上清。
- 6. 将上一步收集的上清液用移液器转移到吸附柱 CP3 中(吸附柱放入收集管中),注意尽量不要吸出沉淀。 12,000rpm (~13,400xg) 离心 30-60 秒,倒掉收集管中的废液,将吸附柱 CP3 放入收集管中。
- 7. 可选步骤:向吸附柱 CP3 中加入 500pL 去蛋白液 PD, 12,000rpm (~13,400xg) 离心 30-60 秒,倒掉收集管中的废液,将吸附柱 CP3 重新放回收集管中。如果宿主菌是 endA 宿主菌(TG1,BL21,HB101,JM 系列,ET12567等),这些宿主菌含有大量的核酸酶,易降解质粒 DNA,推荐采用此步如果宿主菌是 endA 宿主菌 (DH5a, TOP10等),这步可省略。
- 8. 向吸附柱 CP3 中加入 600μ L 漂洗液 PW(请先检查是否已加入无水乙醇), 12,000rpm ($\sim 13,400$ xg) 离心 30-60 秒,倒掉收集管中的废液,将吸附柱 CP3 放入 收集管中。
- 9. 重复操作步骤 8。
- **10.** 将吸附柱 CP3 放入收集管中,12,000 rpm (\sim 13,400 xg) 离心 2 分钟,目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除。

注意:漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应(酶切、PCR等)实验。为确保下游实验不受残留乙醇的影响,建议将吸附柱 CP3 开盖,置于室温放置数分钟,以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

11. 将吸附柱 CP3 置于一个干净的离心管中,向吸附膜的中间部位滴加 $50 \sim 100 \mu L$ 洗脱缓冲液 EB,室温放置 2 分钟, $12,000 \mathrm{rpm}$ 离心两分钟将质粒溶液收集到离心管中

注意: 洗脱缓冲液体积不应少于 50μ L, 体积过小影响回收效率。洗脱液的 pH 值对于洗脱效率有很大影响。若后续做测序,需使用去离子水做洗


脱液,并保证其 pH 值在 7.0-8.5 范围内 (可以用 NaOH 将水的 pH 值调到此范围), pH 值低于 7.0 会降低洗脱效率。且 DNA 产物应保存在 -20°C,以防 DNA 降解。为了增加质粒的回收率,可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中,室温放置 2 分钟,12,000rpm (~13,400xg)离心 2 分钟,将质粒溶液收集到离心管中。

> 每组取1个200ul PCR管,管盖和管壁做好标记,按下表配制酶切体系:

单酶切体系(20μl)				
Hind III 或 BamH I	1 μl			
10×K Buffer (BamHI) 或 10×M Buffer (Hind III)	2 μl			
质粒DNA (≤1μg)	6 µl (也可根据自己的质粒浓度计算体积)			
灭菌水	11 µl (up to 20 µl)			
PCR仪, 37°C, 1h				



四、结果分析



- 浓度: 67.6 μg/μL
- $A_{260}/A_{280} = 1.89$ (蛋白质污染较少)
- $A_{260}/A_{230}=0.74$ (核酸纯度偏低)

原因分析:

- 移液枪未及时更换枪头,可能导致试剂交叉污染
- 菌体未完全裂解,影响提取效率与纯度
- 酶切情况: 单酶切基本完全, 条带与预期一致



聚合酶链式反应及琼脂糖凝胶电泳



一、实验目的

- 应用 PCR 技术扩增目标基因
- 掌握 PCR 原理与操作流程
- 熟悉琼脂糖凝胶电泳分离 DNA 的方法



二、实验原理

PCR 反应组成

- 模板 DNA: 基因组或质粒 DNA
- 引物: 互补于模板序列的寡核苷酸,能与模板互补的单链寡核苷酸序列,包含上下游 2条
- dNTPs: 四种脱氧核苷三磷酸,合成目的 DNA 片段的原料
- DNA 聚合酶:催化目的 DNA 片段合成
- 反应缓冲液: 提供适宜反应条件,如 Mg^{2+} 保证酶的活性和反应特异性, $\mathrm{Tris} ext{-}\mathrm{HCl}$ 提供合适的 pH

PCR 三步循环

- 1. 变性: 94°C, 双链 DNA 解链
- 2. 退火: $T_m 5^{\circ}\text{C} \sim T_m$ 温度,根据引物 T_m 以 2°C 梯度优化

$$T_m = 4(G+C) + 2(A+T)$$

3. 延伸: 72°C, DNA 聚合酶合成新链

电泳技术

- 1. 电泳(electrophoresis): 带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动
- 2. 电泳技术: 利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术
- 3. 电泳泳动率: 电泳泳动率与样品分子电荷密度、电泳电压成正比,与样品分子量成反比
- 4. 核酸电泳:核酸为两性分子,中性环境下磷酸基团解离,核酸带负电; DNA 分子电荷密度相似,泳动率只与分子量成反比,可近似估算分子量大小

琼脂糖凝胶电泳

- 1. 琼脂糖是线性的多聚物,基本结构: β D-半乳糖和3,6-内醚-L-半乳糖交替连接成长链
- 2. 溶解之后再形成的琼脂糖凝胶,形成多孔的网状结构,凝胶孔径的大小决定于琼脂糖的浓度
- 3. DNA 分子带负电,由负极向正极移动

4. DNA 分子的泳动速度与其分子量的对数成反比

琼脂糖凝胶浓度:

- 1. 不同浓度的琼脂糖凝胶适合分离不同大小的 DNA 片段
- 2. 琼脂糖凝胶浓度越高,适合分离的 DNA 片段越小



三、实验步骤

1. 取PCR管1个,做好标记,按顺序加入表中PCR反应体系各组分,混匀。将管壁液滴甩至管底,放入PCR仪。

名 称	反应体系	加样顺序
模板(λDNA 1μg/ml)	1 μΙ	3
P1 (20µM)	1 μΙ	4
P3 (20µM)	1 μΙ	(5)
dNTP Mixture (2.5mM)	8 μΙ	6
Taq 酶(5U/μI)	0.5 μΙ	7
5×PCR Buffer (Mg ²⁺ plus)	10µl	2
灭菌水	28.5µl	1
Total	50µl	

2. 按下表设置PCR反应程序,进行DNA的扩增。


预变性	94°C	3分钟	
变性	94°C	30秒	
退火	55°C	30秒	25个循环
延伸	72°C	30秒	
延伸	72°C	2分钟	
保温	4°C	∞	

琼脂糖凝胶制备:

- 1. 相邻 4 个小组的 8 位同学共同配制 1 块凝胶, 使用一套电泳设备。
- 2. 胶槽安装: 胶板放入胶槽中, 插入 18 孔的梳子。
- **3.** 凝胶液的制备(1%): 称取 0.8g 琼脂糖,置于 200mL 三角烧瓶中,加入 80mL 1× TAE。
- **4.** 铝箔封口扎小洞防止蒸发,放入微波炉加热至琼脂糖全部熔化。冷却至 $50 \sim 600^{\circ}$ C 时加入 8μ L Gel Red 混匀(全程戴好手套)。
- 5. 制胶:将胶液倒入胶槽中(80mL/胶槽),待完全凝固后拔出梳子。
- 6. 上样准备: 电泳观察与拍照取几个 EP 管,做好标记质粒 DNA、酶切产物: 各取 15μ L,加 3μ L $6\times$ loading buffer 混匀,各 18μ L PCR 产物取 10μ L,加 2μ L $10\times$ loading buffer 混匀,共 12μ L。
- 7. 上样: Marker: 5μ L; 每组3个样品: 1 个质粒 DNA, 1 个酶切产物, 1 个 PCR 产物。
- 8. 电泳: 160V, 30 ~ 40min。
- 9. 观察: 在凝胶成像仪中观察 DNA 电泳条带并拍照,将照片拷走分析。



四、结果分析



• 扩增片段: 850 bp

• 25 次循环之后理论值为 225 个

• 电泳结果:

- 1. Marker 对照清晰可见。左侧和右侧的通道中可见典型的 DL5000 Marker 条带。可用于估算其他条带的大小。
- 2. 样品条带表现(中间多个通道): 大多数通道都显示出多个清晰条带,尤其是靠左的几条,呈现出典型的"酶切图谱"。每个通道中多条带说明模板 DNA 可能被一个或多个限制酶切割成多个片段。这些条带在 500bp 到 5000bp 之间分布,符合 λDNA 被限制性酶(如 EcoRI, HindIII, BamHI等)切割后的电泳图谱。