班级: 少年班 2308

姓名: 王博想

日期: 4月13日



# 质粒 DNA 的提取及其定量分析与酶切

## 一、实验目的

- · 从大肠杆菌中分离质粒 DNA, 并对其浓度进行测定
- 熟悉碱裂解法提取质粒 DNA 的原理与操作流程
- 掌握紫外分光光度法测定核酸浓度及纯度的方法
- 对实验五中获得的质粒 DNA 进行单一限制性酶切并通过电泳鉴定
- · 熟练掌握 DNA 酶切的原理及实验技术

## 二、实验原理

## 载体 (Vector) 及其类型

- 定义: 能将目标基因导入宿主细胞中进行复制和表达的工具
- 常见载体类型:
  - 大肠杆菌质粒
  - 噬菌体
  - 酵母人工染色体
  - 动植物病毒
- 载体应具备的基本特性:
  - 1. 在宿主细胞内稳定存在且具有一定拷贝数,对宿主无害
  - 2. 含有多克隆位点, 便于不同限制性内切酶识别位点的插入
  - 3. 具有复制起始点, 保证独立复制, 避免重组 DNA 丢失
  - 4. 携带筛选标记基因(如氨苄青霉素抗性、四环素抗性或 LacZ)

5. (表达载体)需含有启动子、核糖体结合位点和终止子等表达元件

## 质粒 DNA 提取方法

- 传统碱裂解法
- 碱裂解法结合硅胶/柱式离心纯化
- 酚-氯仿抽提法
- 硅胶柱法或磁珠法

紫外分光光度法测定核酸浓度与纯度

• 朗伯-比尔定律:

$$A = -\lg\left(rac{I}{I_0}
ight) = \lg\left(rac{1}{T}
ight) = K\cdot C\cdot L$$

• A: 吸光度

• T: 透光率

• K: 摩尔吸收系数

• C: 吸光物质的浓度

• L: 溶液厚度

通过测定不同波长下的吸光度值,来测定核酸的纯度。

• 纯度判断:

• 230 nm: 检测胍盐、苯氧基离子等杂质

•  $260/280\,\mathrm{nm}$ : 蛋白质污染指标(理想范围  $1.7\sim2.0$ )

• 260/230nm: 核酸纯度指标(应 > 2.0)

• 320nm: 检测溶液浑浊度

在各种 Universal	Buffer	中的相	对活性:	BamH	I
Universal		М	Н	V	T (+BSA)
Buffer		IVI	П		I (+BSA)
相对活性(%)	(40)	(60)	80	100	60

# 在各种 Universal Buffer 中的相对活性: Hind III

Universal Buffer	L	М	Н	K	T (+BSA)
相对活性(%)	(60)	100	<10	40	(100)

## 三、实验步骤

### 3.1 质粒提取(柱式离心法)

- 1. 柱平衡步骤: 向吸附柱 CP3 中(吸附柱放入收集管中)加入  $500\mu$ L 的平衡液BL, 12,000rpm ( $\sim 13,400$ xg) 离心 1 分钟,倒掉收集管中的废液,将吸附重新放回收集管中。(请使用当天处理过的柱子)
- 2. 取  $1 \sim 5$ mL 过夜培养的菌液加入离心管中,使用常规台式离心机, 12,000rpm ( $\sim 13,400$ xg) 离心 1 分钟,尽量吸除上清(菌液较多时可以通过多次离心 将菌体沉淀收集到一个离心管中)。
- 3. 向留有菌体沉淀的离心管中加入 250μL 溶液 P1(请先检查是否已加入 RNaseA), 使用移液器或涡旋振荡器彻底悬浮细菌沉淀。

注意: 如果有未彻底混匀的菌块,会影响裂解,导致提取量和纯度偏低。

4. 向离心管中加入 250μL 溶液 P2, 温和地上下翻转 6-8 次使菌体充分裂解。

注意:温和地混合,不要剧烈震荡,以免打断基因组 DNA,造成提取的质粒中混有基因组 DNA 片断。此时菌液应变得清亮粘稠,所用时间不应超过 5 分钟,以免质粒受到破坏。如果未变得清亮,可能由于菌体过多,裂解不彻底,应减少菌体量。

5. 向离心管中加入  $350\mu$ L 溶液 P3,立即温和地上下翻转 6-8 次,充分混匀,此时将出现白色絮状沉淀。 12,000rpm ( $\sim 13,400$ xg) 离心 10 分钟,此时在离心管底部形成沉淀。

注意: P3 加入后应立即混合,避免产生局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀,可再次离心后取上清。

- 6. 将上一步收集的上清液用移液器转移到吸附柱 CP3 中(吸附柱放入收集管中),注意尽量不要吸出沉淀。 12,000rpm (~13,400xg) 离心 30-60 秒,倒掉收集管中的废液,将吸附柱 CP3 放入收集管中。
- 7. 可选步骤: 向吸附柱 CP3 中加入 500pL 去蛋白液 PD, 12,000rpm (~13,400xg) 离心 30-60 秒, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱 CP3 重新放回收集管中。如果宿主菌是 endA 宿主菌(TG1, BL21, HB101, JM 系列, ET12567等), 这些宿主菌含有大量的核酸酶, 易降解质粒 DNA, 推荐采用此步如果宿主菌是 endA 宿主菌(DH5a, TOP10等), 这步可省略。
- 8. 向吸附柱 CP3 中加入  $600\mu$ L 漂洗液 PW(请先检查是否已加入无水乙醇), 12,000rpm ( $\sim 13,400$ xg) 离心 30-60 秒,倒掉收集管中的废液,将吸附柱 CP3 放入 收集管中。
- 9. 重复操作步骤 8。
- 10. 将吸附柱 CP3 放入收集管中,12,000rpm ( $\sim 13,400$ xg) 离心 2 分钟,目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除。

注意:漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应(酶切、PCR等)实验。为确保下游实验不受残留乙醇的影响,建议将吸附柱 CP3 开盖,置于室温放置数分钟,以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

11. 将吸附柱 CP3 置于一个干净的离心管中,向吸附膜的中间部位滴加  $50 \sim 100 \mu L$  洗 脱缓冲液 EB,室温放置 2 分钟, $12,000 \mathrm{rpm}$  离心两分钟将质粒溶液收集到离心管中。

注意: 洗脱缓冲液体积不应少于  $50\mu$ L,体积过小影响回收效率。洗脱液的 pH 值对于洗脱效率有很大影响。若后续做测序,需使用去离子水做洗脱液,并保证其 pH 值在 7.0-8.5 范围内(可以用 NaOH 将水的 pH 值调到此范围),pH 值低于 7.0 会降低洗脱效率。且 DNA 产物应保存在  $-20^{\circ}$ C,以防 DNA 降解。为

了增加质粒的回收率,可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中,室温放置 2 分钟,12,000rpm ( $\sim$ 13,400xg) 离心 2 分钟,将质粒溶液收集到离心管中。

# > 每组取1个200ul PCR管,管盖和管壁做好标记,按下表配制酶切体系:

单酶切体系(20μl)		
Hind III 或 BamH I	1 μl	
10×K Buffer (BamHI) 或 10×M Buffer (Hind III)	2 μl	
质粒DNA(≤1μg)	6 μl (也可根据自己的质粒浓度计算体积)	
灭菌水	11 µl ( up to 20 µl )	
PCR仪 , 37°C , 1h		

# 四、结果分析



- 浓度: 67.6 μg/μL
- $A_{260}/A_{280} = 1.89$ (蛋白质污染较少)
- $A_{260}/A_{230}=0.74$ (核酸纯度偏低)

#### 原因分析:

- 移液枪未及时更换枪头,可能导致试剂交叉污染
- 菌体未完全裂解,影响提取效率与纯度
- 酶切情况: 单酶切基本完全, 条带与预期一致



# 聚合酶链式反应及琼脂糖凝胶电泳

## 一、实验目的

- 应用 PCR 技术扩增目标基因
- 掌握 PCR 原理与操作流程
- 熟悉琼脂糖凝胶电泳分离 DNA 的方法

## 二、实验原理

#### PCR 反应组成

- 模板 DNA: 基因组或质粒 DNA
- 引物: 互补于模板序列的寡核苷酸,能与模板互补的单链寡核苷酸序列,包含上下游 2条
- dNTPs: 四种脱氧核苷三磷酸,合成目的 DNA 片段的原料
- DNA 聚合酶:催化目的 DNA 片段合成
- 反应缓冲液: 提供适宜反应条件,如  $\mathrm{Mg}^{2+}$  保证酶的活性和反应特异性, $\mathrm{Tris} ext{-}\mathrm{HCl}$  提供合适的  $\mathrm{pH}$

### PCR 三步循环

- 1. 变性: 94°C, 双链 DNA 解链
- 2. 退火:  $T_m 5^{\circ}$ C  $\sim T_m$  温度,根据引物  $T_m$  以  $2^{\circ}$ C 梯度优化

$$T_m = 4(G+C) + 2(A+T)$$

3. 延伸: 72°C, DNA 聚合酶合成新链

#### 电泳技术

- 1. 电泳(electrophoresis): 带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动
- 2. 电泳技术: 利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术
- 3. 电泳泳动率: 电泳泳动率与样品分子电荷密度、电泳电压成正比,与样品分子量成反比
- 4. 核酸电泳:核酸为两性分子,中性环境下磷酸基团解离,核酸带负电; DNA 分子电荷密度相似,泳动率只与分子量成反比,可近似估算分子量大小

### 琼脂糖凝胶电泳

- 1 琼脂糖是线性的多聚物,基本结构:  $\beta$  D-半乳糖和3,6-内醚-L-半乳糖交替连接成长链
- 2. 溶解之后再形成的琼脂糖凝胶,形成多孔的网状结构,凝胶孔径的大小决定于琼脂糖的浓度
- 3. DNA 分子带负电,由负极向正极移动
- 4. DNA 分子的泳动速度与其分子量的对数成反比

#### 琼脂糖凝胶浓度:

- 1. 不同浓度的琼脂糖凝胶适合分离不同大小的 DNA 片段
- 2. 琼脂糖凝胶浓度越高, 适合分离的 DNA 片段越小

## 三、实验步骤

# 1. 取PCR管1个,做好标记,按顺序加入表中PCR反应体系各组分,混匀。将管壁液滴甩至管底,放入PCR仪。

名 称	反应体系	加样顺序
模板(λDNA 1μg/ml)	1 µl	3
P1 ( 20µM )	1 μΙ	4
P3 ( 20µM )	1 µl	(5)
dNTP Mixture ( 2.5mM )	8 µl	6
Taq 酶(5U/µI)	0.5 μΙ	7
5×PCR Buffer ( Mg <sup>2+</sup> plus )	10μΙ	2
灭菌水	28.5µl	1
Total	50µl	


#### 2. 按下表设置PCR反应程序,进行DNA的扩增。

预变性	94°C	3分钟	
变性	94°C	30秒	
退火	55°C	30秒	25个循环
延伸	72°C	30秒	
延伸	72°C	2分钟	
保温	4°C	∞	

#### 琼脂糖凝胶制备:

- 1. 相邻 4 个小组的 8 位同学共同配制 1 块凝胶, 使用一套电泳设备。
- 2. 胶槽安装: 胶板放入胶槽中, 插入 18 孔的梳子。
- 3. 凝胶液的制备(1%): 称取 0.8g 琼脂糖,置于 200mL 三角烧瓶中,加入 80mL 1× TAE。
- 4. 铝箔封口扎小洞防止蒸发,放入微波炉加热至琼脂糖全部熔化。冷却至  $50 \sim 600^{\circ} \mathrm{C}$ 时加入  $8\mu\mathrm{L}$  Gel Red 混匀(全程戴好手套)。
- 5. 制胶:将胶液倒入胶槽中(80mL/胶槽),待完全凝固后拔出梳子。
- 6. 上样准备: 电泳观察与拍照取几个 EP 管,做好标记质粒 DNA、酶切产物: 各取  $15\mu$ L,加  $3\mu$ L  $6\times$  loading buffer 混匀,各  $18\mu$ L PCR 产物取  $10\mu$ L,加  $2\mu$ L  $10\times$  loading buffer 混匀,共  $12\mu$ L。
- 7. 上样: Marker:  $5\mu$ L; 每组3个样品: 1 个质粒 DNA, 1 个酶切产物, 1 个 PCR 产物。
- 8. 电泳: 160V, 30 ~ 40min。
- 9. 观察: 在凝胶成像仪中观察 DNA 电泳条带并拍照,将照片拷走分析。

## 四、结果分析



• 扩增片段: 850 bp

• 25 次循环之后理论值为 2<sup>25</sup> 个

#### • 电泳结果:

- 1. Marker 对照清晰可见。左侧和右侧的通道中可见典型的 DL5000 Marker 条带。可用于估算其他条带的大小。
- 2. 样品条带表现(中间多个通道): 大多数通道都显示出多个清晰条带,尤其是靠左的几条,呈现出典型的"酶切图谱"。每个通道中多条带说明模板 DNA 可能被一个或多个限制酶切割成多个片段。这些条带在 500bp 到 5000bp 之间分布,符合 \DNA 被限制性酶(如 EcoRI, HindIII, BamHI等)切割后的电泳图谱。