数据接入

简介

数据接入层是新一代结算系统中获取上游数据的系统。包括了获取文件,获取实时数据,获取web service的推送数据等多种数据接入方

不同的接入方式通过微服务拆分为多个子系统,为整个结算系统服务。

- 1 文件接入管理子系统

 - 1.1 逻辑架构图1.2 文件管理子系统功能1.3 文件存储服务器
 - - 1.3.1 通用规则 1.3.2 文件存储路径规则
 - 1.3.3 HDFS API使用方式


 - 1.4 文件导入作业
 1.5 文件下载
 1.6 图片的存储与缩略图
- 2 实时数据子系统

文件接入管理子系统


结算系统文件特点

文件管理子系统的功能为自动获取外部数据,包括sftp,http等渠道的文件;文件统计预警;自动触发文件导入;定时发送文件等。

逻辑架构图



文件管理子系统功能



文件存储服务器

通用规则

通用规则

结算系统中的文件都放在HDFS文件服务器上。

按不同的航空公司, 文件类型区分目录。

应用系统中处理文件流,所有文件操作不落本地盘,生成文件直接写入HDFS。

文件存储路径规则

/OPRA/{航空公司代码}/{文件类型}/{日期时间戳}/{文件名}

/OPRA/{ACCA或者IATA}/{文件类型}/{日期时间戳}/{文件名}

HDFS API使用方式

1. application. yml配置如下:

```
hdfs
hdfs:
   mode: cluster
    defaultFS: hdfs://paxcluster
    username: mas
    nameservices: paxcluster
    namenodes: nn1,nn2
    rpc-addresses: PAXC-P-HDFS-4:8030,PAXC-P-HDFS-5:8030
#hdfsha
hdfs:
   mode: single
   defaultFS: hdfs://10.1.21.14:8030
   username: mas
#,
hdfs:
   mode: local
    defaultFS: hdfs://127.0.0.1:0
    username: default
```

2. 启动类需继承ApplicationServer

```
@SpringBootApplication
public class AppServer extends ApplicationServer
```

3. 自动注入

```
@Autowired
private HdfsService hdfsService;
```

4. 获取文件流,与读取本地File文件流的api对比,代码样例:

hdfsService 中提供了获取输入流,输出流等方法。

文件导入作业

文件导入的作业在各个业务子系统中开发部署。由作业调度子系统统一调度。

- ▼ 维护结算系统能够处理的文件类型列表
- ▼ 维护文件类型与导入作业之间的关系
- ☑ 自动下载的作业,需要维护下载的文件类型,通过文件类型找到对应的作业类型,自动触发导入作业。
- ☑ 用户上传的文件,需要让用户选择上传的文件类型,从而自动触发导入作业。

文件下载

文件管理子系统中提供文件下载的服务,所有需要提供用户下载的页面,都调用统一的文件下载服务。

注意: 是否需要根据带宽的限制,限定用户能够上传下载的文件大小?

图片的存储与缩略图

图片也保存到HDFS中。

文件管理的微服务会提供rest服务,用于实时获取图片的缩略图。类似下面的http url: http://ip:port/filesys/image/thumb/xs?filePath={图片文件的hdfs路径}

实时数据子系统