Struttura di un Monitor

Tipico esempio di un programma che usa i monitor.

PROGRAMMA PRINCIPALE **HEADER.H**

```
//sostituisce alla parola NUM_COND il valore 2, rappresenta il numero di condizioni che userà il
//monitor generando un semaforo per ognuna di esse.
#define NUM_COND 2
//sostituisce alle parole con numeri interi partendo da 0 (0,1 in questo caso), questi saranno
//appunto i semafori generati dal monitor e che useremo per sincronizzare i processi.
enum{ OK_CONSUMA, OK_PRODUCI };
//struttura dati che utilizza il monitor e la nostra shared memory.
typedef struct{
                             //dato che viene prodotto e consumato .
       int dato;
                             //serve per effettuare dei controlli all'accesso della shm.
       int ok_consuma;
       int ok produci;
                             //gestione dell'accesso e utilizzo della shm.
       Monitor monitor;
}shm;
//procedure per la gestione e la sincronizzazione delle procedure Produttore() Consumatore().
void inizioProduzione(shm *);
void fineProduzione(shm *);
void inizioConsumo(shm *);
void fineConsumo(shm *);
//operazione che esequiranno i processi produttori e consumatori.
void Produttore(shm * );
void Consumatore(shm *);
```

LIBRERIA MONITOR.H

```
//sostituisce alla parola MUTEX il valore 0.
#define MUTEX 0
#define URGENT SEM 0
//struttura Monitor utilizzata.
typedef struct {
       int id mutex;
                             //serve a creare un MUTEX (vedere in init_monitor(); ).
                             //semaforo per la coda urget dove verranno sospesi i processi.
       int urgent sem;
                             //id del gruppo semaforico associato alle variabili condition.
       int id cond;
                             //numero di variabili condition.
       int num_var_cond;
       int *cond_count;
                             //array delle variabili conditions.
                            //contatore numero processi sospesi sulla coda urgent(semplice
       int *urgent count;
                             //contatore).
                             //id memoria condivisa per i contatori delle variabili condition e
       int id_shm;
della
                             //coda urget.
}Monitor;
//Procedure per gestire il monitor.
//inizializza il monitor.
void init monitor(Monitor*, int);
//entrata dei processi nel monitor.
void enter_monitor(Monitor*);
//uscita processi dal monitor.
void leave_monitor(Monitor*);
//rimozione del monitor.
void remove_monitor(Monitor*);
//gestione del monitor.
void signal condition(Monitor*);
void wait_condition(Monitor*);
//procedure gestione semafori interni al monitor.
void signal_sem(int,int);
void wait sem(int,int);
//restituisce il numero di processi presenti sospesi sulle varaibili condition passata in input
int queue_condition(Monitor*,int);
```

MONITOR. *C* (implementazione delle procedure della libreria del MONITOR.H).

```
void init monitor( Monitor *monitor, int num cond){
       int i;
       //assegno un id di una struttura semaforica per gestire l'accesso al monitor (MUTEX).
       monitor→id mutex = semget( IPC PRIVATE, 1, IPC CREAT | 0664);
       semctl( monitor→id_mutex, MUTEX, SETVAL, 1);
       //alloca e inizializza il semaforo per la coda urgent dove verranno sospesi i processi
       //inizialmente è 0 perché non vi sono processi sospesi.
       monitor→urget sem = semget(IPC PRIVATE, 1, IPC CREAT | 0664 );
       semctl( monitor→urgent sem, URGENT SEM, SETVAL, 0);
       //gruppo di semafori con cui realizzare le variabili condition.
       monitor→id cond = semget( IPC_PRIVATE, num_cond, IPC_CREAT | 0664);
       for(i=0; i < num cond; i++){
              semctl(monitor→id_cond, i, SETVAL, 0);
       //creo una memoria, alloco un contatore per ogni variabile condition, più un contatore per
       //la coda urgent.
       monitor→id_shm = shmget(IPC_PRIVATE,(num_cond+1)*sizeof(int),IPC_CREAT_0664);
       //effettuo attach dell'array di contatori appena allocato.
       monitor\rightarrowcond count = (int*)shmat(monitor\rightarrowid shm. 0. 0);
       monitor→num_var_cond = num_cond;
       //stiamo dando una dimensione in baytes a urgent_count.
       monitor→urgent count = (monitor→cond count )+( monitor->num var cond);
       //inizializzo i contatori per le variabili condition e per la coda urgent.
       for(i=0; i<num cond; i++){</pre>
              monitor→cond_count[i] = 0;
       //assegno il valore 0, al contatore di nuomero di rocessi sulla coda urgent.
       *(monitor->urgent count) = 0;
}
//restituisce il numero di processi presenti sospesi sulle varaibili condition passata in input
int queue_condition(Monitor *monitor,int num_sem){
       //restituisce il numero di processi sospesi sul semaforo num_sem del vettore
       return( monitor->cond count[num sem]);
}
```

```
//viene invocata all'ingresso del monitor, procedura che serve a entrare in mutua esclusione
//all'interno del monitor.
void enter_monitor(Monitor *monitor){
       //il processo entra nel monitor non appena è disponibile, mediante la wait sul MUTEX di
       wait_sem(monitor→id_mutex, MUTEX);
}
//viene invocata all'uscita del monitor, procedura che serve a uscire dall'interno del monitor.
void leave_monitor(Monitor *monitor){
       //se il contatntore a urgent è maggiore di 0 allora vi sono processi sospesi in attesa di una
       //sianal sulla coda uraent.
       if( *(monitor→urgent_count) > 0 ){
              signal_sem(monitor→urgent_sem, URGENT_SEM);
       else{
              //nel momenti in cui la condizione è falsa allora posso uscire dal monitor facendo
       //una signal sul MUTEX.
              signal sem(monitor→id mutex, MUTEX);
       }
}
//viene invocata alla rimozione del monitor, rimuove tutte le strutture creata.
void remove_monitor(Monitor *monitor){
       //rimuovo le tre strutture semaforiche, e la memoria condivisa.
       semctl(monitor→id_mutex, MUTEX, IPC_RMID);
       semctl(monitor→urgent_sem, URGENT_SEM, IPC_RMID);
       //semafori sulle variabili condition.
       semctl(monitor→id_cond, 0, IPC_RMID);
       shmctl(monitor→id shm, IPC RMID, 0);
}
//PER LA GESTIONE DEI SEMAFORI INTERNI AL MONITOR (1) (2)
void wait_sem(int id_sem, int numero_sem){
                                                  //(1)
       struct sembuf sem;
       sem.sem_num = numero_sem;
       sem.sem_flg = 0;
       sem.sem_op = -1;
       semop(id sem, &sem, 1);
                                    //semaforo rosso
}
void signal sem(int id sem, int numero sem){ //(2)
       struct sembuf sem;
       sem.sem num = numero sem;
       sem.sem\_flg = 0;
       sem.sem op = -1;
       semop(id sem, &sem, 1); //semaforo verde
}
```

```
//serve a riprendere un processo in esecuzione dentro il monitor, che attende una signal su una
//condition (num sem sarebbe la condition OK CONSUMA, OK PRODUCI).
void wait_condition(Monitor *monitor, int num_sem){
       //è un controllo per vedere se il semaforo passato come parametro esiste.
       if(num sem < 0 || num sem >= monitor->num var cond){
              perror("errore invocazione della wait \n ");
       //incremento di 1 il valore presente nel semaforo nella posizione del nostro array coditions.
       monitor→cond_count[num_sem] = monitor->cond_count[num_sem]+1;
       //vado a controllare se sulla coda urgent è presente qualche processo, se si gli mando una
       //signal per riattivarlo.
       if( *(monitor→urgent_conut) > 0 ){
              signal sem( monitor→urgent sem, URGENT SEM );
       else{
              // altrimenti faccio entrare un nuovo processo con signal MUTEX.
              signal_sem(monitor→id_mutex, MUTEX );
       }
       //attendo una signal sul semaforo num_sem passato come parametro, da parte di un
       //processo che si trova in coda oppure che deve entrare ancora nel monitor e invocherà una
       //signal che riattiverà il mio processo.
       wait_sem(monitor→id_cond, num_sem);
       //decremento il valore sull'array cond_count nell'indice num_sem passato come parametro,
       //che porta il conteggio dei processi sospesi su quel semaforo (num sem).
       monitor→cond count[num sem] = monitor→cond count[num sem] -1;
}
//serve a sospendere un processo e metterlo in coda.
void signal_condition(Monitor *monitor, int num_sem){
       //è un controllo per vedere se il semaforo passato come parametro esiste.
       if(num_sem < 0 || num_sem >= monitor->num_var_cond){
              perror("errore invocazione della signal \n ");
       }
       //quando invoco la signal sospendo il processo, e va nella coda urgent, allora incremento il
       //contatore di processi sulla coda urgent.
       *(monitor→urgent conut)++;
       //se vi sono processi in attesa al semaforo num_sem (OK_CONSUMA...), mi sospendo e
       //mando una signal su num_sem per attivarli.
       if( monitor→cond_count[num_sem] > 0 ){
              signal_sem(monitor→id_cond, num_sem);
              //attendo sul semaforo urgent una wait per continuare
              wait sem(monitor→urgent sem, URGENT SEM);
       //il processo passa dalla coda al monitor, decremento il conteggio sulla cosa urgent
       *(monitor→urgent conut)--;
```

}

HEADER.C

```
//inclusione delle librerie
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include "monitor.h"
#include "header.h"
//processo poduttore e consumatore eseguiranno queste procedure.
void produttore(shm *memoria){
       inizioProduzione(memoria);
       //genera un numero casuale da 0 a 33 e lo inserisce nella mia shm.
       memoria→dato = rand()%33;
       printf("Dato prodotto <%d> \n", memoria->dato);
       fineProduzione(memoria):
}
void consumatore(shm *memoria){
       inizioConsumo(memoria);
       printf("Dato letto <%d> \n", memoria->dato);
       fineConsumo(memoria);
}
//procedure di gestione del produttore inizio produzione
void inizioProduzione(shm *memoria){
       //effettuo acceso nel monitor
       enter monitor( &(memoria->monitor) );
       //se la varaibile della shm ok_produci = 1 allora significa che devo produrre un dato,
       //se uguale a 0 significa che devo attendere che il dato venga consumato quindi faccio la
       //wait sul semaforo OK PRODUCI che aspetto una signal da parte del consumatore.
       if( memoria->ok_produci == 0 ){
              wait_condition( &(memoria->monitor), OK_PRODUCI);
       //da questo punto in poi sono nel monitor lo lascero quando invocherò fineProduzione()
       printf("Entro nel monitor, Produttore <%d>\n", getpid());
}
```

```
//procedura di fine produzione
void fineProduzione(shm *memoria){
      printf("Esco dal monitor, Produttore <%d>\n", getpid());
      //cambio i valore delle variabili della shm
      memoria->ok_produci = 0;
      memoria->ok_consuma = 1;
      //avvetrto i consumatori con signal su OK_CONSUMA e abbandono il monitor
       signal_condition( &(memoria->monitor), OK_CONSUMA);
       leave_monitor( &(memoria->monitor) );
}
//procedure di gestione del consumatore inizio della consumazione
void inizioConsumazione(shm *memoria){
      //effettuo l'accesso al monitor
      enter_monitor( &(memoria->monitor) );
      //controllo se la variabile ok_consuma = 1 significa che posso consumare altrimenti attendo
      //il segnale su OK CONSUMA fatto dal produttore
      if(memoria->ok consuma == 0){
             wait condition( &(memoria->monitor), OK CONSUMA );
      //da questo punto in poi sono nel monitor dove uscirò a fineConsumazione()
      printf("Entro nel monitor, Consumatore <%d>\n", getpid());
}
void fineConsumazione(shm *memoria){
      printf("Esco dal monitor, Consumatore <%d>\n", getpid());
      //cambio i valore delle variabili della shm
      memoria->ok consuma = 0;
      memoria->ok_produci = 1;
       //segnalo che ho consumato su OK_PRODUZIONE e abbandono il monitor
       signal_condition( &(memoria->monitor), OK_PRODUCI);
       leave_monitor( &(memoria->monitor) );
}
```

```
//inclusione delle librerie
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include "monitor.h"
#include "header.h"
int main(){
       //dichiarazione delle variabili
       pid_t pid;
       shm *memoria;
       int id_shm;
       int status;
       int i,k;
       printf("\n\n __INIZIO__ \n\n");
       //creo segmento memoria condivisa
       id_shm = shmget(IPC_PRIVATE, sizeof(shm), IPC_CREAT | 0664);
       memoria = (shm*)shmat(id_shm, 0, 0);
       memoria->ok_consuma = 0;
       memoria->ok_produci = 1;
       memoria -> dato = 0;
       //inizializzo il monitor
       init_monitor( &(memoria->monitor), NUM_CONDITIONS);
       //genero i processi
       for(i=0; i<NUM_PROC; i++){</pre>
              pid = fork();
              srand(time(NULL)^getpid());
              if(pid == 0){
                     if( i\%2 == 0){
                            //Produttore
                            printf("Sono PRODUTTORE <%d>\n",getpid());
                            produttore(memoria);
                            //Consumatore
                            printf("Sono CONSUMATORE <%d>\n",getpid());
                            consumatore(memoria);
                     exit(0);
              }
       //attendo che terminano tutti i processi
       for(i=0; i<NUM PROC; i++){</pre>
              pid = wait( &status);
              printf("TERMINATO <%d> status <%d>\n", pid, status);
       }
       //rimuovo monitor e memoria condivisa
       shmctl(id shm, IPC RMID, 0);
       remove monitor( &(memoria->monitor) );
       printf("\n\n __FINE__ \n\n");
       return 0;
}
```