## R : Création de fonctions pour calcul des intervalles de confiance Auteur : Papa B NDIAYE

2024-08-22

## Introduction

Ce document présente une série de fonctions en R pour calculer des intervalles de confiance (IC) pour divers paramètres statistiques. Un IC est une plage de valeurs qui permet d'estimer la position probable d'un paramètre de population à partir des données échantillonnées. Par exemple, un IC pour la moyenne nous indique où la véritable moyenne de la population est susceptible de se situer avec un certain niveau de confiance. Les fonctions proposées ici permettent de calculer ces intervalles pour la moyenne, la proportion, la variance et l'écart-type, offrant ainsi des outils essentiels pour interpréter la variabilité et la précision des estimations statistiques.

## Définition de la liste de fonctions pour calculer divers IC

Dans cette liste, vous trouverez les fonctions suivantes :

- IC\_moyenne : Calcule l'intervalle de confiance pour la moyenne.
- IC\_proportion : Calcule l'intervalle de confiance pour une proportion.
- IC\_variance : Calcule l'intervalle de confiance pour la variance.
- IC\_ecart\_type : Calcule l'intervalle de confiance pour l'écart-type.

Ces fonctions sont conçues pour fournir des intervalles de confiance précis pour divers paramètres statistiques, facilitant ainsi vos analyses en R

```
IntervallesConfiance <- list(</pre>
  IC movenne = function(donnees, niveau confiance = 0.95) {
    # Paramètres :
    #' donnees : Vecteur numérique (numeric vector)
    #' contenant les données de l'échantillon.
    #' niveau_confiance : Valeur numérique (numeric)
    #' spécifiant le niveau de confiance désiré pour l'IC.
    if(length(donnees) < 2)
      stop("L'échantillon doit contenir au moins deux données.")
    movenne <- mean(donnees)</pre>
    erreur_type <- sd(donnees) / sqrt(length(donnees))</pre>
   marge_erreur <- qt((1 + niveau_confiance) / 2, df = length(donnees) - 1) *</pre>
      erreur type
   return(c(moyenne - marge_erreur, moyenne + marge_erreur))
  },
  # Fonction pour calculer l'intervalle de confiance pour une proportion
  IC_proportion = function(succes, n, niveau_confiance = 0.95) {
    # Paramètres :
    #' succes : Entier (integer) représentant
    #' le nombre de succès observés dans l'échantillon.
    # n : Entier (integer) représentant la taille totale de l'échantillon.
    #' niveau_confiance : Valeur numérique (numeric)
    #'spécifiant le niveau de confiance désiré pour l'intervalle de confiance.
    if(n \le 0 \mid \mid succes > n)
      stop("La taille de l'échantillon doit être positive et
           le nombre de succès ne peut pas dépasser la taille de l'échantillon.")
    p <- succes / n
    erreur_type \leftarrow sqrt(p * (1 - p) / n)
   marge_erreur <- qnorm((1 + niveau_confiance) / 2) * erreur_type</pre>
   return(c(p - marge_erreur, p + marge_erreur))
  },
```

```
IC_variance = function(donnees, niveau_confiance = 0.95) {
    # Paramètres :
    #' donnees : Vecteur numérique (numeric vector)
    #' contenant les données de l'échantillon.
    #' niveau confiance : Valeur numérique (numeric)
    #'spécifiant le niveau de confiance désiré pour l'IC.
    if(length(donnees) < 2)
      stop("L'échantillon doit contenir au moins deux données.")
   n <- length(donnees)</pre>
   variance <- var(donnees)</pre>
    chi2_inf \leftarrow qchisq((1 - niveau_confiance) / 2, df = n - 1)
   chi2_sup <- qchisq((1 + niveau_confiance) / 2, df = n - 1)</pre>
   return(c((n - 1) * variance / chi2_sup, (n - 1) * variance / chi2_inf))
 },
 IC_ecart_type = function(donnees, niveau_confiance = 0.95) {
    # Paramètres :
   #' donnees : Vecteur numérique (numeric vector)
   #' contenant les données de l'échantillon.
    #' niveau_confiance : Valeur numérique (numeric)
    #' spécifiant le niveau de confiance désiré pour l'IC.
   IC_var <- IntervallesConfiance$IC_variance(donnees, niveau_confiance)</pre>
   return(sqrt(IC_var))
 }
)
```

## Exemple d'utilisation des fonctions définies

```
# Données d'exemple
donnees <- c(10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30)

# Affichage des résultats pour chaque type d'intervalle de confiance
print("IC pour la moyenne:")</pre>
```

[1] "IC pour la moyenne:"

```
print(IntervallesConfiance$IC_moyenne(donnees))
[1] 14.66066 25.33934
print("IC pour la proportion:")
[1] "IC pour la proportion:"
print(IntervallesConfiance$IC_proportion(60, 100))
[1] 0.5039818 0.6960182
print("IC pour la Variance:")
[1] "IC pour la Variance:"
print(IntervallesConfiance$IC_variance(donnees))
[1] 22.01369 177.08609
print("IC pour l'ecart-type:")
[1] "IC pour l'ecart-type:"
print(IntervallesConfiance$IC_ecart_type(donnees))
[1] 4.691875 13.307370
```