
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel



SUPPORT DE COURS

Chapitre 4

# Travail et énergie

Cours • Démonstrations détaillées • Exemples • Exercices corrigés

Enseignant-Chercheur

**Dr Papa Touty TRAORÉ**

Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

CHAPITRE 4

# Travail et énergie

4

## Objectifs du chapitre

- ✓ Écrire le déplacement élémentaire et calculer le travail d'une force dans chaque système de coordonnées
- ✓ Calculer une puissance ; appliquer le théorème de l'énergie cinétique
- ✓ Reconnaître une force conservative et lui associer une énergie potentielle
- ✓ Utiliser la conservation de l'énergie mécanique ; lire un graphe Ep(x)

## Prérequis

- ▸ Chapitre 1 : produit scalaire
- ▸ Chapitres 2 et 3 : vitesse, Frenet, polaires, lois de Newton
- ▸ Primitives et intégrales simples
- ▸ Dérivées partielles

# Plan du chapitre


4.1 Introduction et outils

4.2 Travail d'une force

4.3 Expression du travail dans les différents systèmes de coordonnées

4.4 Travail de quelques forces usuelles

4.5 Puissance d'une force

4.6 Énergie cinétique

4.7 Forces conservatives et énergie potentielle

4.8 Énergie mécanique

4.9 Équilibre et stabilité : lecture d'un graphe d'énergie potentielle

4.10 L'essentiel du chapitre

4.11 Exercices d'entraînement

4.12 Corrigés des exercices

# 4.1 Introduction et outils

Au chapitre 3, nous avons relié le mouvement aux forces par le principe fondamental de la dynamique $\sum \vec{F} = m\vec{\gamma}$. Cette méthode demande de connaître l'accélération à chaque instant, ce qui est parfois difficile. Ce chapitre présente une autre méthode, souvent plus simple : l'**approche énergétique**. On y relie directement la **vitesse** du corps à sa **position**, sans passer par le temps, grâce aux notions de **travail** et d'**énergie**.

➢ **Exemple 4.1** — pourquoi l'énergie simplifie les calculs

Une bille glisse sans frottement le long d'une piste courbe quelconque (toboggan) et descend d'une hauteur $h$. Avec le PFD, il faudrait connaître la forme exacte de la piste. Avec l'énergie, on trouvera directement (section 4.8) que sa vitesse en bas vaut $V = \sqrt{2gh}$, *quelle que soit la forme de la piste*.

### 4.1.1 Rappel simplifié : référentiel, repère, système de coordonnées

☞ **Définition 4.2** — les trois outils de l'observateur

- **Référentiel** : c'est *l'observateur* (le sol, un train, la Terre…), muni d'une horloge. « *Qui regarde ?* »
- **Repère** : c'est *l'outil de mesure* fixé au référentiel : une origine $O$ et des axes portant des vecteurs unitaires. « *À partir d'où mesure-t-on ?* »
- **Système de coordonnées** : c'est *la façon de donner la position par des nombres* : $(x, y, z)$, $(r, \theta)$, $(\rho, \theta, z)$ ou $(r, \theta, \varphi)$. « *Avec quels nombres repère-t-on $M$ ?* »

■ **Remarque**

L'énergie cinétique dépend de la vitesse, donc du **référentiel** choisi : un passager assis dans un car a une énergie cinétique nulle dans le référentiel du car, mais pas dans celui de la route. Les théorèmes de ce chapitre s'appliquent dans un **référentiel galiléen**.


### 4.1.2 Le vecteur déplacement élémentaire

Pour calculer un travail, on découpe le trajet en très petits morceaux. Pendant une durée très courte $\mathrm{d}t$, le point $M$ passe de $M$ à un point $M'$ très proche.

☞ **Définition 4.3** — déplacement élémentaire

Le **vecteur déplacement élémentaire** est $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \overrightarrow{MM'} = \mathrm{d}\overrightarrow{OM}$. Il est **tangent à la trajectoire**, dirigé dans le sens du mouvement, et sa longueur est la petite distance parcourue $\mathrm{d}S$. On a aussi $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{V}\,\mathrm{d}t$.

# 4.1 Introduction et outils (suite)




$$\overrightarrow{d\ell} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = d\overrightarrow{OM}$$

tangent à la trajectoire

$$\left\|\overrightarrow{d\ell}\right\| = dS$$

**Figure 4.1** – Le déplacement élémentaire $\overrightarrow{d\ell}$ entre deux positions très proches $M$ et $M'$ ; il est tangent à la trajectoire.

★ **Propriété 4.4** — le déplacement élémentaire dans chaque système de coordonnées

| | |
|---|---|
| **Cartésien** | $\overrightarrow{d\ell} = dx\,\vec{\imath} + dy\,\vec{\jmath} + dz\,\vec{k}$ |
| **Intrinsèque (Frenet)** | $\overrightarrow{d\ell} = dS\,\vec{u}_T$ |
| **Polaire** | $\overrightarrow{d\ell} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta$ |
| **Cylindrique** | $\overrightarrow{d\ell} = d\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,d\theta\,\vec{u}_\theta + dz\,\vec{k}$ |
| **Sphérique** | $\overrightarrow{d\ell} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi$ |

# 4.1 Introduction et outils (suite)

✎ *Démonstration*

**Principe.** Dans tous les cas, $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{V}\,\mathrm{d}t$ : il suffit de multiplier par $\mathrm{d}t$ l'expression de la vitesse établie au chapitre 2.

**Cartésien.** $\vec{V} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}$ et $\dot{x}\,\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$ (de même pour $y$ et $z$), donc $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k}$.

**Intrinsèque.** $\vec{V} = V\,\vec{u}_T = \dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T$, donc $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_T$.

**Polaire.** $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, donc $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \dot{r}\,\mathrm{d}t\,\vec{u}_r + r\,\dot{\theta}\,\mathrm{d}t\,\vec{u}_\theta = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$.

**Cylindrique.** On ajoute à la formule polaire (avec $\rho$ à la place de $r$) le déplacement vertical $\mathrm{d}z\,\vec{k}$.

**Sphérique.** $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u}_\varphi$ ; en multipliant par $\mathrm{d}t$ : $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi$.

□

# 4.1 Introduction et outils (suite)





**Figure 4.2** – Composantes du déplacement élémentaire : $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$ en cartésien ; en polaire, $\mathrm{d}r$ selon $\vec{u}_r$ et l'arc $r\,\mathrm{d}\theta$ selon $\vec{u}_\theta$.

# 4.2 Travail d'une force

## 4.2.1 Travail élémentaire

**☞ Définition 4.5 — travail élémentaire**

Lorsque le point d'application d'une force $\vec{F}$ subit le déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$, la force effectue le **travail élémentaire**

$$\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = F\,\mathrm{d}\ell\,\cos\alpha,$$

où $\alpha$ est l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$. Le travail est un **scalaire** ; il s'exprime en **joules** (J) : $1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

On note $\delta W$ (et non $\mathrm{d}W$) car le travail n'est en général pas la différentielle d'une fonction : il dépend du chemin suivi (section 4.7).

**★ Propriété 4.6 — seule la composante tangentielle travaille**

En décomposant $\vec{F}$ dans la base de Frenet, $\vec{F} = F_T\,\vec{u}_T + F_N\,\vec{u}_N$, on obtient $\delta W = F_T\,\mathrm{d}S$. Une force **perpendiculaire** au déplacement ne travaille pas.

**✎ *Démonstration***

**Étape 1.** $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_T$, donc $\delta W = (F_T\,\vec{u}_T + F_N\,\vec{u}_N)\cdot \mathrm{d}S\,\vec{u}_T$.

**Étape 2.** On développe : $\delta W = F_T\,\mathrm{d}S\,(\vec{u}_T\cdot\vec{u}_T) + F_N\,\mathrm{d}S\,(\vec{u}_N\cdot\vec{u}_T)$.

# 4.2 Travail d'une force (suite)

**Étape 3.** La base de Frenet est orthonormée : $\vec{u}_T \cdot \vec{u}_T = 1$ et $\vec{u}_N \cdot \vec{u}_T = 0$, donc $\delta W = F_T \, \mathrm{d}S$.

**Conséquence.** Si $\vec{F} \perp \mathrm{d}\vec{\ell}$ ($F_T = 0$, $\alpha = 90°$), alors $\delta W = 0$. C'est le cas de la réaction d'un support sans frottement, de la tension du fil d'un pendule, ou de la force centripète d'un mouvement circulaire.

□





**Figure 4.3** – Signe du travail : moteur si $\alpha < 90°$ (la force aide le mouvement), nul si $\alpha = 90°$, résistant si $\alpha > 90°$ (la force s'oppose au mouvement).

# 4.2 Travail d'une force (suite)

## 4.2.2 Travail le long d'un trajet

☞ **Définition 4.7** — travail d'une force entre $A$ et $B$

Le travail de la force $\vec{F}$ quand son point d'application va de $A$ à $B$ le long de la trajectoire $(\mathcal{C})$ est la somme des travaux élémentaires :

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \qquad \text{(intégrale le long de } (\mathcal{C})\text{)}.$$

★ **Propriété 4.8** — travail de plusieurs forces

Le travail de la résultante $\vec{F}_1+\vec{F}_2+\dots$ est la somme des travaux de chaque force : $W(\sum \vec{F}_i) = \sum W(\vec{F}_i)$.

✎ ***Démonstration***

Le produit scalaire est distributif : $(\vec{F}_1+\vec{F}_2)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{F}_1\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} + \vec{F}_2\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ ; on intègre ensuite de $A$ à $B$ (l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales).

□

# 4.3 Expression du travail dans les différents systèmes de coordonnées

On écrit $\vec{F}$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ dans la même base orthonormée ; le produit scalaire se calcule alors composante par composante.

**★ Propriété 4.9** — formules du travail

| | |
|---|---|
| **Cartésien** | $W_{AB} = \displaystyle\int_A^B \left(F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z\right)$ |
| **Intrinsèque** | $W_{AB} = \displaystyle\int_A^B F_T\,\mathrm{d}S = \int_{t_A}^{t_B} F_T\,V\,\mathrm{d}t$ |
| **Polaire** | $W_{AB} = \displaystyle\int_A^B \left(F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\,r\,\mathrm{d}\theta\right)$ |
| **Cylindrique** | $W_{AB} = \displaystyle\int_A^B \left(F_\rho\,\mathrm{d}\rho + F_\theta\,\rho\,\mathrm{d}\theta + F_z\,\mathrm{d}z\right)$ |
| **Sphérique** | $W_{AB} = \displaystyle\int_A^B \left(F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\,r\,\mathrm{d}\theta + F_\varphi\,r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\right)$ |

✎ *Démonstration*

**Exemple du cartésien.** $\vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = (F_x\vec{\imath} + F_y\vec{\jmath} + F_z\vec{k})\cdot(\mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k})$. Dans une base orthonormée, $\vec{\imath}\cdot\vec{\imath} = \vec{\jmath}\cdot\vec{\jmath} = \vec{k}\cdot\vec{k} = 1$ et les autres produits sont nuls, donc $\vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z$.

**Autres systèmes.** Même calcul avec les composantes de $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ du tableau précédent, les bases locales étant orthonormées. En intrinsèque,

$\mathrm{d}S = V\,\mathrm{d}t$ donne la deuxième forme. □

➢ **Exemple 4.10** — le travail peut dépendre du chemin


On calcule, de $O(0,0)$ à $B(1,1)$ (en m), le travail de deux forces (en N) le long de deux chemins (figure 4.4) : le chemin ① est le segment $OB$ (sur lequel $y = x$) ; le chemin ② passe par $C(1,0)$.

**Force** $\vec{F}_1 = 2xy\,\vec{\imath} + x^2\,\vec{\jmath}$. Chemin ① : $y = x$ et $\mathrm{d}y = \mathrm{d}x$, donc $\delta W = 2x \cdot x\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}x = 3x^2\,\mathrm{d}x$ et $W_1 = \int_0^1 3x^2\,\mathrm{d}x = \left[x^3\right]_0^1 = 1$ J.

Chemin ②, de $O$ à $C$ : $y = 0$, $\mathrm{d}y = 0$, donc $\delta W = 0$. De $C$ à $B$ : $x = 1$, $\mathrm{d}x = 0$, donc $\delta W = 1^2\,\mathrm{d}y$ et $\int_0^1 \mathrm{d}y = 1$ J. Total : $W_2 = 0 + 1 = 1$ J. **Même travail sur les deux chemins.**

**Force** $\vec{F}_2 = y\,\vec{\imath} - x\,\vec{\jmath}$. Chemin ① : $\delta W = x\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}x = 0$, donc $W_1 = 0$.
Chemin ②, de $O$ à $C$ : $y = 0$ donc $\delta W = 0 \times \mathrm{d}x - x \times 0 = 0$. De $C$ à $B$ : $x = 1$, $\mathrm{d}x = 0$, $\delta W = -1\,\mathrm{d}y$, d'où $-1$ J. Total : $W_2 = -1$ J. **Les deux chemins donnent des travaux différents.**
Nous verrons que $\vec{F}_1$ est une force *conservative* et $\vec{F}_2$ non (section 4.7).

# 4.3 Expression du travail dans les différents systèmes de coordonnées (suite)




$\vec{F}_1 = 2xy\,\vec{\imath} + x^2\vec{\jmath}$ : $W_1 = W_2 = 1\ \text{J}$

$\vec{F}_2 = y\,\vec{\imath} - x\,\vec{\jmath}$ : $W_1 = 0 \neq W_2 = -1\ \text{J}$

**Figure 4.4** – Deux chemins de $O$ à $B$ : le travail de $\vec{F}_1$ ne dépend pas du chemin, celui de $\vec{F}_2$ en dépend.

# 4.4 Travail de quelques forces usuelles

## 4.4.1 Travail d'une force constante

**★ Propriété 4.11** — force constante

Si $\vec{F}$ est un vecteur constant (même valeur, même direction, même sens) pendant tout le trajet, son travail de $A$ à $B$ vaut

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha.$$

Il ne dépend que des positions de départ et d'arrivée, **pas du chemin suivi**.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Définition.** $W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F}\cdot\mathrm{d}\overrightarrow{\ell} = \int_A^B \vec{F}\cdot\mathrm{d}\overrightarrow{OM}.$

**Étape 2 — On sort la constante.** $\vec{F}$ ne varie pas, on peut le sortir de l'intégrale : $W_{A\to B} = \vec{F}\cdot\int_A^B \mathrm{d}\overrightarrow{OM}.$

**Étape 3 — Somme des petits déplacements.** La somme de tous les déplacements élémentaires est le déplacement total : $\int_A^B \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$ (relation de Chasles).

**Étape 4 — Conclusion.** $W_{A\to B} = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}$, qui ne dépend que de $A$ et $B$.

□

# 4.4 Travail de quelques forces usuelles (suite)

## 4.4.2 Travail du poids

**★ Propriété 4.12** — travail du poids

Avec un axe $Oz$ vertical **vers le haut**, le travail du poids $\vec{P} = -mg\,\vec{k}$ entre $A$ (altitude $z_A$) et $B$ (altitude $z_B$) vaut

$$W_{A\to B}(\vec{P}) = mg\,(z_A - z_B) = \pm\, mgh,$$

où $h = |z_A - z_B|$ est la dénivellation. Il est **moteur** quand le corps descend et **résistant** quand il monte.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Le poids est constant.** Près du sol, $\vec{g}$ est constant, donc $W_{A\to B}(\vec{P}) = \vec{P}\cdot\overrightarrow{AB}$.

**Étape 2 — Composantes.** $\vec{P} = (0\,;\,0\,;\,-mg)$ et $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\,;\,y_B - y_A\,;\,z_B - z_A)$.

**Étape 3 — Produit scalaire.** $\vec{P}\cdot\overrightarrow{AB} = 0\times(x_B - x_A) + 0\times(y_B - y_A) + (-mg)(z_B - z_A) = mg\,(z_A - z_B)$.

**Étape 4 — Signe.** Si le corps descend, $z_A > z_B$ et $W > 0$ (le poids aide le mouvement) ; s'il monte, $W < 0$.

□

# 4.4 Travail de quelques forces usuelles (suite)





**Figure 4.5** – Le travail du poids de $A$ à $B$ vaut $mgh$ sur les trois chemins : il ne dépend que de la dénivellation $h$.

➢ **Exemple 4.13** — sac porté dans un escalier

Un étudiant monte un sac de 10 kg du rez-de-chaussée au 2e étage ($h = 6$ m) : $W(\vec{P}) = -mgh = -10 \times 9{,}8 \times 6 = -588$ J (travail résistant), qu'il prenne l'escalier ou l'ascenseur. Le poids d'une personne qui marche à plat ne travaille pas ($h = 0$).

# 4.4 Travail de quelques forces usuelles (suite)

## 4.4.3 Travail d'une force de frottement

**★ Propriété 4.14** — frottement de valeur constante

Une force de frottement de valeur constante $f$, toujours opposée au déplacement, effectue sur un trajet de longueur $L$ le travail

$$W(\vec{f}) = -f\,L < 0.$$

Ce travail est toujours résistant et **dépend du chemin** (de sa longueur).

✎ *Démonstration*

**Étape 1.** $\vec{f}$ est opposée à $\mathrm{d}\vec{\ell}$ : l'angle vaut $\alpha = 180°$ et $\cos\alpha = -1$, donc $\delta W = f\,\mathrm{d}\ell \times (-1) = -f\,\mathrm{d}S$.

**Étape 2.** On additionne le long du trajet : $W = \displaystyle\int_A^B -f\,\mathrm{d}S = -f\int_A^B \mathrm{d}S = -f\,L$, où $L$ est la longueur parcourue.

**Étape 3.** Deux chemins de longueurs différentes entre $A$ et $B$ donnent des travaux différents : la force de frottement *n'est pas* un vecteur constant (sa direction suit le mouvement).

□

# 4.4 Travail de quelques forces usuelles (suite)

## 4.4.4 Travail de la force de rappel d'un ressort

**★ Propriété 4.15** — travail de la tension d'un ressort

Pour un ressort de raideur $k$, d'allongement $x$ (force $\vec{F} = -kx\,\vec{\imath}$), le travail quand l'allongement passe de $x_A$ à $x_B$ vaut

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \tfrac{1}{2}k\,x_A^2 - \tfrac{1}{2}k\,x_B^2.$$

✎ *Démonstration*


**Étape 1 — Travail élémentaire.** $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath}$ (déplacement le long de l'axe), donc $\delta W = (-kx\,\vec{\imath})\cdot(\mathrm{d}x\,\vec{\imath}) = -kx\,\mathrm{d}x$.

**Étape 2 — Intégration.** $W_{A\to B} = \displaystyle\int_{x_A}^{x_B} -kx\,\mathrm{d}x = -k\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_A}^{x_B} = -\frac{k}{2}\left(x_B^2 - x_A^2\right) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2.$

**Étape 3 — Interprétation.** Si on allonge le ressort depuis sa longueur à vide ($x_A = 0$, $x_B = x$), $W = -\frac{1}{2}kx^2 < 0$ : la force s'oppose à la déformation. Le résultat ne dépend que des allongements de départ et d'arrivée.

□

# 4.4 Travail de quelques forces usuelles (suite)




travail à fournir pour allonger le ressort de 0 à $x$ : $\frac{1}{2}kx^2$
(le ressort fournit $-\frac{1}{2}kx^2$)

**Figure 4.6** – Le travail nécessaire pour allonger un ressort est l'aire du triangle sous la droite $F = kx$ : $\frac{1}{2}\, x \times kx = \frac{1}{2}kx^2$.

### 4.4.5 Travail de la force de gravitation

**★ Propriété 4.16** — travail de l'attraction gravitationnelle

Un corps de masse $m$, attiré par un astre de masse $M$ placé en $O$ (force $\vec{F} = -\dfrac{GMm}{r^2}\vec{u}_r$), passe de la distance $r_A$ à la distance $r_B$. Le travail vaut

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right).$$

# 4.4 Travail de quelques forces usuelles (suite)

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Travail élémentaire en sphériques.** $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi$ et $\vec{F}$ n'a qu'une composante selon $\vec{u}_r$ :

$$\delta W = -\frac{GMm}{r^2}\,\mathrm{d}r.$$

**Étape 2 — Intégration.** Une primitive de $-\frac{1}{r^2}$ est $\frac{1}{r}$ :

$$W_{A\to B} = GMm\int_{r_A}^{r_B} -\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = GMm\left[\frac{1}{r}\right]_{r_A}^{r_B} = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right).$$

**Étape 3 — Interprétation.** Si le corps se rapproche de l'astre ($r_B < r_A$), $W > 0$ : la gravitation est motrice. Le travail ne dépend que de $r_A$ et $r_B$.

□

# 4.5 Puissance d'une force

☞ **Définition 4.17** — puissance

La **puissance** d'une force est le travail qu'elle fournit par unité de temps :

$$\mathcal{P} = \frac{\delta W}{\mathrm{d}t}.$$

Unité : le **watt** (W), $1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$. La puissance moyenne sur une durée $\Delta t$ est $\mathcal{P}_{\mathrm{moy}} = \dfrac{W}{\Delta t}$.

★ **Propriété 4.18** — puissance instantanée

La puissance d'une force $\vec{F}$ appliquée à un point de vitesse $\vec{V}$ est

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{V} = F\,V\cos\alpha.$$

✎ ***Démonstration***

**Étape 1.** $\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{V}\,\mathrm{d}t$, donc $\delta W = \vec{F} \cdot \vec{V}\,\mathrm{d}t$.

**Étape 2.** On divise par $\mathrm{d}t$ : $\mathcal{P} = \dfrac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{V}$.

# 4.5 Puissance d'une force (suite)

**Conséquence.** Inversement, $W = \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{P}\,\mathrm{d}t$ ; si la puissance est constante, $W = \mathcal{P}\,\Delta t$.

□

➢ **Exemple 4.19** — voiture dans une côte

Une voiture de 1000 kg monte à vitesse constante $V = 20$ m/s (72 km/h) une côte de pente 5 % ($\sin\alpha = 0{,}05$). On néglige les frottements.

**Étape 1 — Force motrice.** Vitesse constante : la somme des forces est nulle. Le long de la route, la force motrice $F$ compense la composante du poids $mg\sin\alpha$ : $F = 1000 \times 9{,}8 \times 0{,}05 = 490$ N.

**Étape 2 — Puissance.** $\vec{F}$ est dans le sens de $\vec{V}$ : $\mathcal{P} = FV = 490 \times 20 = 9800$ W $\approx 9{,}8$ kW.

■ **Remarque**

Le kilowattheure (kWh) est une unité d'*énergie*, et non de puissance : 1 kWh est l'énergie fournie par une puissance de 1 kW pendant une heure, soit $1000 \times 3600 = 3{,}6 \times 10^6$ J.

# 4.6 Énergie cinétique

☞ **Définition 4.20** — énergie cinétique

L'**énergie cinétique** d'un point matériel de masse $m$ et de vitesse $V$ (dans un référentiel donné) est

$$E_c = \frac{1}{2}\, m\, V^2.$$

C'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Elle est toujours positive ou nulle ; unité : le joule.

➢ **Exemple 4.21** — ordres de grandeur

Un cycliste et son vélo (80 kg) à 5 m/s : $E_c = \frac{1}{2} \times 80 \times 25 = 1000$ J. Une voiture de 1000 kg à 20 m/s : $E_c = \frac{1}{2} \times 1000 \times 400 = 2 \times 10^5$ J. Doubler la vitesse **quadruple** l'énergie cinétique.

## 4.6.1 Théorème de l'énergie cinétique

★ **Propriété 4.22** — théorème de l'énergie cinétique (TEC)

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un point matériel entre $A$ et $B$ est égale à la somme des travaux de **toutes** les forces qui s'exercent sur lui (forces conservatives et non conservatives) :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \tfrac{1}{2} m V_B^2 - \tfrac{1}{2} m V_A^2 = \sum W_{A\to B}(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

# 4.6 Énergie cinétique (suite)

✎ ***Démonstration*** *— par la base de Frenet*

**Étape 1 — Travail élémentaire de la résultante.** Soit $\vec{F} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$. On a vu que $\delta W = F_T \, \mathrm{d}S$.

**Étape 2 — PFD tangentiel.** Le PFD projeté sur $\vec{u}_T$ donne $F_T = m\,\gamma_T = m\,\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$.

**Étape 3 — On remplace.** $\delta W = m\,\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}S = m\,\mathrm{d}V\,\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = m\,V\,\mathrm{d}V$, car $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = V$.

**Étape 4 — On reconnaît une différentielle.** $\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mV^2\right) = \frac{1}{2}m \times 2V\,\mathrm{d}V = mV\,\mathrm{d}V$. Donc $\delta W = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mV^2\right) = \mathrm{d}E_c$.

**Étape 5 — Intégration de $A$ à $B$.**

$$W_{A\to B} = \int_A^B \mathrm{d}E_c = E_c(B) - E_c(A) = \tfrac{1}{2}mV_B^2 - \tfrac{1}{2}mV_A^2.$$

□

✎ ***Démonstration*** *— par le calcul vectoriel*

**Étape 1.** $\delta W = \vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = m\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{V}\,\mathrm{d}t = m\,\vec{V}\cdot\mathrm{d}\vec{V}$.

**Étape 2.** $\mathrm{d}\left(\vec{V}\cdot\vec{V}\right) = \mathrm{d}\vec{V}\cdot\vec{V} + \vec{V}\cdot\mathrm{d}\vec{V} = 2\,\vec{V}\cdot\mathrm{d}\vec{V}$, donc $\vec{V}\cdot\mathrm{d}\vec{V} = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}(V^2)$.

**Étape 3.** $\delta W = \frac{1}{2}m\,\mathrm{d}(V^2) = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mV^2\right) = \mathrm{d}E_c$, et l'on intègre comme précédemment.

□

# 4.6 Énergie cinétique (suite)

**➤ Méthode** — utiliser le théorème de l'énergie cinétique

1. Préciser le système, le référentiel (galiléen), l'état initial $A$ et l'état final $B$.
2. Faire le bilan des forces et calculer le travail de chacune entre $A$ et $B$.
3. Écrire $\frac{1}{2}mV_B^2 - \frac{1}{2}mV_A^2 = \sum W$ et résoudre.

Le théorème donne directement une vitesse ou une distance, **sans calculer l'accélération ni la durée**.

**➤ Exemple 4.23** — chute libre

Une pierre est lâchée sans vitesse d'une hauteur $h = 20$ m. Seule force : le poids, dont le travail est $mgh$. TEC : $\frac{1}{2}mV^2 - 0 = mgh$, d'où $V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 20} \approx 19{,}8$ m/s. La masse se simplifie.

**➤ Exemple 4.24** — distance de freinage

Une voiture roule à $V_0 = 20$ m/s sur une route horizontale et freine roues bloquées ($\mu_d = 0{,}7$). Calculer la distance de freinage $d$.

**Forces.** Poids et réaction normale (perpendiculaires au déplacement : travail nul) et frottement $f = \mu_d N = \mu_d mg$ (travail $-\mu_d mg\,d$).

**TEC.** $0 - \frac{1}{2}mV_0^2 = -\mu_d mg\,d$, d'où $d = \dfrac{V_0^2}{2\mu_d g} = \dfrac{400}{2 \times 0{,}7 \times 9{,}8} \approx 29$ m. La distance est proportionnelle au **carré** de la vitesse : à 40 m/s, elle serait de 117 m.

# 4.6 Énergie cinétique (suite)





**Figure 4.7** – Freinage : le travail résistant de la force de frottement $-f\,d$ fait disparaître l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mV_0^2$.

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle

## 4.7.1 Forces conservatives

☞ **Définition 4.25** — force conservative

Une force est **conservative** si son travail entre deux points $A$ et $B$ **ne dépend pas du chemin suivi**, mais seulement des positions de $A$ et de $B$. Sinon, elle est **non conservative**.

Exemples de forces conservatives : le poids, la force de gravitation, la force de rappel d'un ressort, la force électrique. Exemples de forces non conservatives : les forces de frottement, la force $\vec{F}_2$ de l'exemple 4.10.

★ **Propriété 4.26** — travail sur un chemin fermé

Une force est conservative si et seulement si son travail sur tout chemin fermé est nul : $\oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0$.

✎ ***Démonstration***


**Étape 1 — Un chemin fermé = un aller et un retour.** On choisit deux points $A$ et $B$ sur le chemin fermé. Il est formé d'un chemin $\mathcal{C}_1$ de $A$ à $B$, puis d'un chemin $\mathcal{C}_2$ de $B$ à $A$ (figure 4.8).

**Étape 2 — Parcourir un chemin à l'envers change le signe du travail.** $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ change de sens, donc $W_{B\to A}(\mathcal{C}_2) = -W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$.

**Étape 3 — Travail total.** $\oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) + W_{B\to A}(\mathcal{C}_2) = W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) - W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$.

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle (suite)

**Étape 4 — Équivalence.** Ce travail est nul si et seulement si $W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) = W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$, c'est-à-dire si le travail ne dépend pas du chemin. □




$$\oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) - W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$$

**Figure 4.8** – Un chemin fermé est un aller par $\mathcal{C}_1$ suivi d'un retour par $\mathcal{C}_2$.

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle (suite)

## 4.7.2 Énergie potentielle

**☞ Définition 4.27 — énergie potentielle**

À une force conservative $\vec{F}$ on associe une fonction de la position, l'**énergie potentielle** $E_p$, définie (à une constante près) par

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p, \qquad \text{soit} \qquad \mathrm{d}E_p = -\vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}.$$

Le travail d'une force conservative est égal à la **diminution** de l'énergie potentielle. On choisit librement la position où $E_p = 0$ (état de référence).

L'énergie potentielle est une énergie « en réserve », liée à la position : un objet en hauteur, un ressort comprimé, peuvent restituer cette énergie sous forme de mouvement.

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle (suite)

**★ Propriété 4.28** — énergies potentielles usuelles

| Force | Énergie potentielle | Référence ($E_p = 0$) |
|---|---|---|
| **Poids ($z$ vers le haut)** | $E_p = mgz$ | $z = 0$ |
| **Ressort (allongement $x$)** | $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ | ressort au repos ($x = 0$) |
| **Gravitation (astre de masse $M$)** | $E_p = -\dfrac{GMm}{r}$ | $r \to \infty$ |

✎ ***Démonstration***

**Poids.** $W_{A\to B} = mg(z_A - z_B) = mgz_A - mgz_B$. On identifie avec $E_p(A) - E_p(B)$ : $E_p = mgz +$ cte ; avec $E_p(0) = 0$, la constante est nulle.

**Ressort.** $W_{A\to B} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$, d'où $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (nulle au repos).

**Gravitation.** $W_{A\to B} = GMm\left(\dfrac{1}{r_B} - \dfrac{1}{r_A}\right) = \left(-\dfrac{GMm}{r_A}\right) - \left(-\dfrac{GMm}{r_B}\right)$, d'où $E_p = -\dfrac{GMm}{r}$, qui tend vers 0 quand $r \to \infty$.

□

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle (suite)





**Figure 4.9** – Allure des trois énergies potentielles usuelles : droite pour le poids, parabole pour le ressort, hyperbole négative pour la gravitation.

### 4.7.3 Force et gradient de l'énergie potentielle

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle (suite)

**★ Propriété 4.29** — une force conservative dérive d'une énergie potentielle

Une force conservative s'obtient à partir de son énergie potentielle par

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}\,\vec{\imath} + \frac{\partial E_p}{\partial y}\,\vec{\jmath} + \frac{\partial E_p}{\partial z}\,\vec{k}\right).$$

Pour un mouvement à une dimension : $F_x = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Définition de $E_p$.** $\mathrm{d}E_p = -\vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\left(F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z\right)$.

**Étape 2 — Différentielle d'une fonction de trois variables.** $E_p(x,y,z)$ varie de $\mathrm{d}E_p = \dfrac{\partial E_p}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \dfrac{\partial E_p}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \dfrac{\partial E_p}{\partial z}\,\mathrm{d}z$.

**Étape 3 — Identification.** Les deux expressions sont égales pour tous les petits déplacements $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$ ; on identifie les coefficients :

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}.$$

**Vérification.** Poids : $E_p = mgz$ donne $F_z = -mg$ et $F_x = F_y = 0$, soit $\vec{F} = -mg\,\vec{k}$. Ressort : $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ donne $F_x = -kx$.

□

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle (suite)

★ **Propriété 4.30** — le gradient dans les autres systèmes de coordonnées

**Polaire**
$$\overrightarrow{\text{grad}}\, E_p = \frac{\partial E_p}{\partial r}\,\vec{u}_r + \frac{1}{r}\,\frac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\vec{u}_\theta$$

**Cylindrique**
$$\overrightarrow{\text{grad}}\, E_p = \frac{\partial E_p}{\partial \rho}\,\vec{u}_\rho + \frac{1}{\rho}\,\frac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\vec{u}_\theta + \frac{\partial E_p}{\partial z}\,\vec{k}$$

**Sphérique**
$$\overrightarrow{\text{grad}}\, E_p = \frac{\partial E_p}{\partial r}\,\vec{u}_r + \frac{1}{r}\,\frac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\vec{u}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\,\frac{\partial E_p}{\partial \varphi}\,\vec{u}_\varphi$$

✎ ***Démonstration*** — *cas polaire*

**Étape 1.** $\mathrm{d}E_p = -\vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\left(F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\, r\,\mathrm{d}\theta\right)$.

**Étape 2.** Pour $E_p(r,\theta)$ : $\mathrm{d}E_p = \dfrac{\partial E_p}{\partial r}\,\mathrm{d}r + \dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\mathrm{d}\theta$.

**Étape 3.** On identifie les coefficients de $\mathrm{d}r$ et de $\mathrm{d}\theta$ : $F_r = -\dfrac{\partial E_p}{\partial r}$ et $F_\theta\, r = -\dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}$, soit $F_\theta = -\dfrac{1}{r}\,\dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}$. Les cas cylindrique et sphérique se traitent de la même façon avec leur $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$.

□

# 4.7 Forces conservatives et énergie potentielle (suite)

**Remarque** — reconnaître une force conservative

Dans le plan, une force $\vec{F} = F_x\,\vec{\imath} + F_y\,\vec{\jmath}$ est conservative si $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = \dfrac{\partial F_x}{\partial y}$ (c'est la condition $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{F} = \vec{0}$ écrite dans le plan). Pour l'exemple 4.10 :

- $\vec{F}_1 = 2xy\,\vec{\imath} + x^2\,\vec{\jmath}$ : $\dfrac{\partial(x^2)}{\partial x} = 2x$ et $\dfrac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x$ : égalité, $\vec{F}_1$ est conservative et dérive de $E_p = -x^2y$.
- $\vec{F}_2 = y\,\vec{\imath} - x\,\vec{\jmath}$ : $\dfrac{\partial(-x)}{\partial x} = -1$ et $\dfrac{\partial y}{\partial y} = 1$ : différents, $\vec{F}_2$ n'est pas conservative.

Vérification pour $\vec{F}_1$ : $W_{O\to B} = E_p(O) - E_p(B) = 0 - (-1^2 \times 1) = 1$ J, comme trouvé sur les deux chemins.

# 4.8 Énergie mécanique

☞ **Définition 4.31** — énergie mécanique

L'**énergie mécanique** d'un point matériel est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$E_m = E_c + E_p.$$

## 4.8.1 Conservation de l'énergie mécanique

★ **Propriété 4.32** — conservation

Si toutes les forces qui travaillent sont conservatives, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(A) = E_m(B) \qquad \text{soit} \qquad \tfrac{1}{2}mV_A^2 + E_p(A) = \tfrac{1}{2}mV_B^2 + E_p(B).$$

L'énergie cinétique et l'énergie potentielle s'échangent, mais leur somme reste constante.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Théorème de l'énergie cinétique.** $E_c(B) - E_c(A) = W_{A\to B}$, travail de toutes les forces.

**Étape 2 — Forces conservatives.** Pour chacune, $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$ ; en additionnant, $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$ où $E_p$ est l'énergie potentielle totale. (Les forces qui ne travaillent pas, comme une réaction sans frottement, n'interviennent pas.)

# 4.8 Énergie mécanique (suite)

**Étape 3 — On égalise.** $E_c(B) - E_c(A) = E_p(A) - E_p(B)$.

**Étape 4 — On regroupe.** $E_c(B) + E_p(B) = E_c(A) + E_p(A)$, c'est-à-dire $E_m(B) = E_m(A) : \Delta E_m = 0$.

□





**Figure 4.10** – Bille sur une piste sans frottement, lâchée en $A$ : l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique, mais la somme $E_m = E_c + E_p$ reste la même en $A$, $B$ et $C$.

# 4.8 Énergie mécanique (suite)

➢ **Exemple 4.33** — toboggan de forme quelconque

Une bille part sans vitesse en $A$, à la hauteur $h$ au-dessus de $B$, et glisse sans frottement (figure 4.10). La réaction de la piste est perpendiculaire au mouvement : elle ne travaille pas. Seul le poids travaille : $E_m$ se conserve. En prenant $E_p = 0$ en $B$ : $0 + mgh = \frac{1}{2}mV_B^2 + 0$, d'où $V_B = \sqrt{2gh}$, **quelle que soit la forme de la piste**.

➢ **Exemple 4.34** — pendule simple

Un pendule de longueur $\ell = 1$ m est lâché sans vitesse à $\theta_0 = 60°$ de la verticale. Calculer sa vitesse au point le plus bas.

**Étape 1 — Hauteur de départ.** Le point le plus bas est pris comme référence. Au départ, la masse est plus haute de $h = \ell - \ell\cos\theta_0 = \ell(1-\cos\theta_0) = 1 \times (1 - 0{,}5) = 0{,}5$ m.

**Étape 2 — Conservation.** La tension du fil est perpendiculaire au mouvement (travail nul) : $mgh = \frac{1}{2}mV^2$, d'où $V = \sqrt{2g\ell(1-\cos\theta_0)} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 0{,}5} \approx 3{,}13$ m/s.

➢ **Exemple 4.35** — lanceur à ressort

Un ressort de raideur $k = 200$ N/m, comprimé de $x = 10$ cm, propulse une bille de $m = 0{,}5$ kg sur un plan horizontal sans frottement.

Conservation de l'énergie mécanique (élastique $\to$ cinétique) : $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mV^2$, d'où $V = x\sqrt{\frac{k}{m}} = 0{,}1 \times \sqrt{400} = 2$ m/s.

# 4.8 Énergie mécanique (suite)

➢ **Exemple 4.36** — vitesse de libération

Quelle vitesse minimale faut-il donner à un objet, au sol, pour qu'il échappe définitivement à l'attraction terrestre ?

**Étape 1.** On néglige l'air ; seule la gravitation travaille : $E_m = \frac{1}{2}mV^2 - \dfrac{GM_Tm}{r}$ est conservée.

**Étape 2.** L'objet s'échappe s'il peut atteindre $r \to \infty$ (où $E_p \to 0$) avec une vitesse positive ou nulle : il faut $E_m \geq 0$.

**Étape 3.** Au sol ($r = R_T$) : $\frac{1}{2}mV^2 - \dfrac{GM_Tm}{R_T} \geq 0$, d'où $V \geq V_\ell = \sqrt{\dfrac{2GM_T}{R_T}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 3{,}98 \times 10^{14}}{6{,}37 \times 10^6}} \approx 11{,}2\ \text{km/s}$.

## 4.8.2 Cas des forces non conservatives

★ **Propriété 4.37** — théorème de l'énergie mécanique

La variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces **non conservatives** :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = W_{A\to B}(\vec{F}_{\text{nc}}).$$

Avec des frottements, $W(\vec{F}_{\text{nc}}) < 0$ : l'énergie mécanique diminue (elle est transformée en chaleur).

# 4.8 Énergie mécanique (suite)

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — TEC.** $\Delta E_c = W(\vec{F}_c) + W(\vec{F}_{nc})$, en séparant forces conservatives et non conservatives.

**Étape 2 — Forces conservatives.** $W(\vec{F}_c) = -\Delta E_p$.

**Étape 3 — On remplace.** $\Delta E_c = -\Delta E_p + W(\vec{F}_{nc})$, soit $\Delta E_c + \Delta E_p = \Delta E_m = W(\vec{F}_{nc})$.

□

➢ **Exemple 4.38** — skieur avec frottement

Un skieur part sans vitesse en haut d'une piste rectiligne inclinée de $\alpha = 30°$ et descend d'une hauteur $h = 20$ m. Le coefficient de frottement vaut $\mu_d = 0{,}1$.

**Étape 1 — Longueur de la piste.** $L = \dfrac{h}{\sin\alpha} = \dfrac{20}{0{,}5} = 40$ m.

**Étape 2 — Frottement.** $N = mg\cos\alpha$ (pas de mouvement perpendiculaire) et $f = \mu_d N = \mu_d mg\cos\alpha$ ; travail $W(\vec{f}) = -\mu_d mg\cos\alpha\, L$.

**Étape 3 — Énergie mécanique.** Référence $E_p = 0$ en bas : $E_m(A) = mgh$ et $E_m(B) = \frac{1}{2}mV^2$. Donc $\frac{1}{2}mV^2 - mgh = -\mu_d mg\cos\alpha\, L$.

**Étape 4 — Résolution.** On divise par $m$ : $V^2 = 2\,(gh - \mu_d g\cos\alpha\, L) = 2\times(196 - 0{,}1\times 9{,}8\times 0{,}866\times 40) = 2\times(196-33{,}9)\approx 324$, d'où $V \approx 18{,}0$ m/s, contre $\sqrt{2gh} \approx 19{,}8$ m/s sans frottement.

# 4.9 Équilibre et stabilité : lecture d'un graphe d'énergie potentielle

Pour un mouvement à une dimension (le long de l'axe $Ox$), la courbe $E_p(x)$ permet de prévoir le mouvement sans calcul.

**★ Propriété 4.39** — positions d'équilibre

- Une position $x_e$ est une **position d'équilibre** si la force y est nulle : $\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}(x_e) = 0$ (tangente horizontale).
- L'équilibre est **stable** si $E_p$ y présente un **minimum** : écarté un peu, le corps y revient.
- Il est **instable** si $E_p$ y présente un **maximum** : écarté un peu, le corps s'en éloigne.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Force et pente.** $F_x = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$ : la force est nulle là où la tangente à la courbe est horizontale.

**Étape 2 — Minimum.** Juste à droite d'un minimum, $E_p$ croît ($\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x > 0$), donc $F_x < 0$ : la force ramène vers la gauche, vers $x_e$. Juste à gauche, $E_p$ décroît, $F_x > 0$ : la force ramène vers la droite. L'équilibre est stable.

**Étape 3 — Maximum.** Les signes sont inversés : de chaque côté, la force éloigne le corps de $x_e$. L'équilibre est instable.

□

# 4.9 Équilibre et stabilité : lecture d'un graphe d'énergie potentielle (suite)

**★ Propriété 4.40** — zones de mouvement possibles

Si l'énergie mécanique $E_m$ se conserve, le corps ne peut se trouver que là où $E_p(x) \leq E_m$, car $E_c = E_m - E_p \geq 0$. Les points où $E_p(x) = E_m$ sont des **points de rebroussement** : la vitesse y est nulle et le corps fait demi-tour.





**Figure 4.11** – Lecture d'une courbe d'énergie potentielle : équilibres stables (minimums) et instable (maximum). Avec l'énergie $E_m$ indiquée, le corps reste piégé dans l'une des deux « cuvettes », là où $E_p \leq E_m$.

# 4.9 Équilibre et stabilité : lecture d'un graphe d'énergie potentielle (suite)

➢ **Exemple 4.41** — le ressort

Pour un ressort, $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ a un minimum en $x = 0$ : la position de repos est un équilibre stable. Avec l'énergie $E_m$, le corps oscille entre les points de rebroussement $x = \pm X_m$ tels que $\frac{1}{2}kX_m^2 = E_m$, soit $X_m = \sqrt{2E_m/k}$.

# 4.10 L'essentiel du chapitre

**Travail.** $\delta W = \vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = F\,\mathrm{d}\ell\cos\alpha = F_T\,\mathrm{d}S$ ; $W_{A\to B} = \displaystyle\int_A^B \vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ ; moteur si $\alpha < 90°$, résistant si $\alpha > 90°$.

**Force constante.** $W = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}$ ; poids : $W = mg(z_A - z_B)$ ; frottement : $W = -fL$.

**Puissance.** $\mathcal{P} = \dfrac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \vec{F}\cdot\vec{V}$ (W).

**Énergie cinétique.** $E_c = \frac{1}{2}mV^2$ ; TEC : $\Delta E_c = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}})$.

**Force conservative.** Travail indépendant du chemin $\iff \oint \vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0$ ; $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$ ; $\vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,E_p$.

**Énergie mécanique.** $E_m = E_c + E_p$ ; $\Delta E_m = W(\vec{F}_{\text{nc}})$ ; conservée si seules des forces conservatives travaillent.

| Système | Déplacement élémentaire et travail élémentaire |
|---|---|
| Cartésien | $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k}$ ; $\delta W = F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z$ |
| Intrinsèque | $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_T$ ; $\delta W = F_T\,\mathrm{d}S = F_T V\,\mathrm{d}t$ |
| Polaire | $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$ ; $\delta W = F_r\mathrm{d}r + F_\theta r\,\mathrm{d}\theta$ |
| Cylindrique | $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + \mathrm{d}z\,\vec{k}$ ; $\delta W = F_\rho\mathrm{d}\rho + F_\theta\rho\,\mathrm{d}\theta + F_z\mathrm{d}z$ |
| Sphérique | $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi$ |

# 4.10 L'essentiel du chapitre (suite)

| Force | Travail de $A$ à $B$ | Énergie potentielle |
|---|---|---|
| Poids | $mg(z_A - z_B)$ | $mgz$ |
| Ressort | $\frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$ | $\frac{1}{2}kx^2$ |
| Gravitation | $GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$ | $-\frac{GMm}{r}$ |

# 4.11 Exercices d'entraînement

**Exercice 1** — Travail de plusieurs forces ★

Une caisse de masse $m = 20$ kg, initialement immobile, est tirée sur $d = 10$ m sur un sol horizontal par une force $\vec{F}$ d'intensité 100 N faisant un angle de $30°$ avec l'horizontale. La force de frottement a une valeur constante $f = 40$ N. Calculer le travail de chaque force (poids, réaction normale, $\vec{F}$, frottement), puis la vitesse finale à l'aide du théorème de l'énergie cinétique.

**Exercice 2** — Force conservative ? ★★

Dans le plan, on considère la force $\vec{F} = (2x + y)\,\vec{\imath} + x\,\vec{\jmath}$ (en N, $x$ et $y$ en m).

1. Montrer que $\vec{F}$ est conservative et trouver une énergie potentielle $E_p(x, y)$ telle que $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,E_p$.
2. En déduire le travail de $\vec{F}$ de $O(0,0)$ à $A(1,2)$. Vérifier par un calcul direct le long du segment $OA$.

**Exercice 3** — Puissance d'un ascenseur ★

Un ascenseur de masse totale 500 kg monte de 20 m à vitesse constante en 25 s. Calculer le travail du moteur, sa puissance mécanique, puis la puissance électrique consommée si le rendement vaut 80 %.

# 4.11 Exercices d'entraînement (suite)

**Exercice 4** — Le looping ★★

Une bille, assimilée à un point, est lâchée sans vitesse d'une hauteur $h$ sur une piste sans frottement qui se termine par une boucle circulaire verticale de rayon $R = 0{,}5$ m. Au sommet de la boucle, la bille ne reste en contact avec la piste que si $V^2 \geq gR$. Établir l'expression de la vitesse au sommet de la boucle, puis la hauteur minimale $h$ de lâcher.

**Exercice 5** — Bloc et ressort ★★

Un bloc de masse $m = 2$ kg glisse à 4 m/s sur un plan horizontal et vient comprimer un ressort de raideur $k = 800$ N/m.

1. Sans frottement, calculer la compression maximale du ressort.
2. Avec une force de frottement constante $f = 5$ N pendant la compression, calculer la nouvelle compression maximale.

**Exercice 6** — Énergie d'un satellite ★★

Un satellite de masse $m = 1000$ kg décrit une orbite circulaire de rayon $r = 6{,}77 \times 10^6$ m autour de la Terre ($GM_T = 3{,}98 \times 10^{14}$ m$^3$/s$^2$).

1. En utilisant le PFD, montrer que $E_c = \dfrac{GM_T m}{2r}$. En déduire que $E_m = -E_c = \dfrac{E_p}{2}$.
2. Calculer $E_c$, $E_p$ et $E_m$. Quelle énergie minimale faut-il fournir au satellite pour qu'il échappe à l'attraction terrestre ?

# 4.12 Corrigés des exercices

## Corrigé de l'exercice 1

**Poids et réaction normale.** Ils sont verticaux, perpendiculaires au déplacement horizontal : $W(\vec{P}) = W(\vec{N}) = 0$.

**Force $\vec{F}$.** Elle est constante : $W(\vec{F}) = F\,d\cos 30^\circ = 100 \times 10 \times 0{,}866 \approx 866$ J (moteur).

**Frottement.** Opposé au déplacement : $W(\vec{f}) = -f\,d = -40 \times 10 = -400$ J (résistant).

**Théorème de l'énergie cinétique.** $\frac{1}{2}mV^2 - 0 = 0 + 0 + 866 - 400 = 466$ J, d'où $V = \sqrt{\dfrac{2 \times 466}{20}} = \sqrt{46{,}6} \approx 6{,}8$ m/s.

## Corrigé de l'exercice 2

**1. Test.** $F_x = 2x + y$ et $F_y = x$ : $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = 1$ et $\dfrac{\partial F_x}{\partial y} = 1$ : égalité, la force est conservative.

**Recherche de $E_p$.** $-\dfrac{\partial E_p}{\partial x} = 2x + y$ donne $E_p = -x^2 - xy + g(y)$. Puis $-\dfrac{\partial E_p}{\partial y} = x - g'(y)$ doit valoir $F_y = x$, donc $g'(y) = 0$ et $g$ est constante. On prend $E_p(x, y) = -x^2 - xy$.

**2. Travail.** $W_{O\to A} = E_p(O) - E_p(A) = 0 - (-1 - 1 \times 2) = 3$ J.

**Vérification sur $OA$.** Sur le segment, $y = 2x$ et $\mathrm{d}y = 2\,\mathrm{d}x$ : $\delta W = (2x + 2x)\,\mathrm{d}x + x \times 2\,\mathrm{d}x = 6x\,\mathrm{d}x$, et $W = \displaystyle\int_0^1 6x\,\mathrm{d}x = \left[3x^2\right]_0^1 = 3$ J. Les deux méthodes concordent.

# 4.12 Corrigés des exercices (suite)

## Corrigé de l'exercice 3

**Travail du moteur.** Vitesse constante : $\Delta E_c = 0$, donc $W_{\text{moteur}} + W(\vec{P}) = 0$ et $W_{\text{moteur}} = mgh = 500 \times 9{,}8 \times 20 = 98\,000$ J.

**Puissance mécanique.** $\mathcal{P} = \dfrac{W}{\Delta t} = \dfrac{98\,000}{25} = 3920$ W $\approx 3{,}9$ kW.

**Puissance électrique.** $\mathcal{P}_{\text{élec}} = \dfrac{\mathcal{P}}{0{,}80} = \dfrac{3920}{0{,}8} = 4900$ W $= 4{,}9$ kW (la différence est perdue en chaleur).

## Corrigé de l'exercice 4

**Conservation de l'énergie mécanique.** Pas de frottement ; la réaction ne travaille pas. Référence $E_p = 0$ au bas de la boucle ; le sommet est à $2R$. Départ : $E_m = mgh$. Sommet : $E_m = \frac{1}{2}mV^2 + mg\,2R$.

**Vitesse au sommet.** $mgh = \frac{1}{2}mV^2 + 2mgR$, d'où $V^2 = 2g(h - 2R)$.

**Condition de contact.** $V^2 \geq gR \iff 2g(h-2R) \geq gR \iff h - 2R \geq \dfrac{R}{2} \iff h \geq \dfrac{5R}{2}$.

**Application.** $h_{\min} = 2{,}5 \times 0{,}5 = 1{,}25$ m. Il ne suffit pas de lâcher la bille à la hauteur du sommet ($2R = 1$ m) : elle doit y arriver avec une vitesse suffisante.

# 4.12 Corrigés des exercices (suite)

## Corrigé de l'exercice 5

**1. Sans frottement.** L'énergie cinétique se transforme entièrement en énergie élastique : $\frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}kx^2$, d'où $x = V\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 4\sqrt{\dfrac{2}{800}} = 4 \times 0{,}05 = 0{,}20$ m.

**2. Avec frottement.** $\Delta E_m = W(\vec{f})$ : $\frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}mV^2 = -f\,x$, soit $400x^2 + 5x - 16 = 0$. $\Delta = 25 + 4 \times 400 \times 16 = 25\,625$, $\sqrt{\Delta} \approx 160{,}1$ ; la racine positive est $x = \dfrac{-5 + 160{,}1}{800} \approx 0{,}194$ m, un peu moins que sans frottement.

## Corrigé de l'exercice 6

**1. PFD.** Mouvement circulaire uniforme : $m\dfrac{V^2}{r} = \dfrac{GM_Tm}{r^2}$, donc $mV^2 = \dfrac{GM_Tm}{r}$ et $E_c = \frac{1}{2}mV^2 = \dfrac{GM_Tm}{2r}$.

**Énergie mécanique.** $E_p = -\dfrac{GM_Tm}{r} = -2E_c$, donc $E_m = E_c + E_p = E_c - 2E_c = -E_c = \dfrac{E_p}{2}$.

**2. Valeurs.** $E_c = \dfrac{3{,}98 \times 10^{14} \times 1000}{2 \times 6{,}77 \times 10^6} \approx 2{,}94 \times 10^{10}$ J ; $E_p \approx -5{,}88 \times 10^{10}$ J ; $E_m \approx -2{,}94 \times 10^{10}$ J.

**Libération.** Pour s'échapper, il faut $E_m \geq 0$ : il faut fournir au moins $2{,}94 \times 10^{10}$ J. Un satellite en orbite a une énergie mécanique négative : il est « lié » à la Terre.

# Fin du chapitre 4

## Travail et énergie



Dr Papa Touty TRAORÉ — Université Souleymane Niang de Matam