## Etapy ćwiczenia:

- 1. Wygenerować transmitancję obiektu uruchamiając skrypt na UPEL (*Synteza parametryczna układów regulacji*) zapisać ją w tabeli 6.4
- 2. Następnie przekształcić (w mianowniku przed nawiasy wyciągnąć takie wartości, żeby wszystkie czynniki miały postać (T<sub>k</sub> s+1)) wygenerowaną transmitancję do postaci, która pozwoli na łatwe wyznaczenie dominującej stałej czasowej:
  - Przykład:
  - Wygenerowana transmitancja obiektu:

$$G(s) = \frac{6}{(3s+2)(s+1)(5s+7)}$$

Po przekształceniu:

$$G(s) = \frac{6}{2(\frac{3}{2}s+1)(s+1)7(\frac{5}{7}s+1)}$$

Czyli

$$G(s) = \frac{\frac{6}{14}}{\left(\frac{3}{2}s + 1\right)(s + 1)\left(\frac{5}{7}s + 1\right)}$$

Na czerwono zaznaczono największą stałą czasową:  $\frac{3}{2}$ 

- 3. Wyznaczyć własności eksploatacyjne dla układu przed korekcją w MATLAB/Simulink poza UPEL (instrukcja punkt 6.1) i zapisać je w tabeli 6.4
- 4. Wylosować cele syntezy parametrycznej na UPEL (Quiz *Cele syntezy dla punktu 6.4.1*) i zapisać je w tabeli 6.4. Odpowiedzi w *Quiz'ie* nie mają znaczenia. Jego celem jest wyłącznie wygenerowanie celów syntezy dla danego układu
- 5. Wybrać najtańszy, jeden typ regulatora (tzn. realizujący najprostszy algorytm sterowania) realizującego wszystkie wylosowane cele
- 6. Wyznaczyć nastawy regulatora metodą z punku 6.4.1
  - a) wyznaczanie wzmocnienia regulatora z kryterium amplitudy rezonansowej:
  - wejść na UPEL do zakładki *Ćwiczenie nr 6* i skopiować do pliku w swoim MATLAB'ie zawartość pliku *synteza.m*, łącznie z komentarzami (plik powinien nazywać się również synteza.m)
  - uruchomić (w oknie komend MATLAB'a napisać *synteza* i nacisnąć Enter) funkcję synteza
  - po uruchomieniu w oknie, które się otworzy należy kolejno:
    - zakodować wygenerowaną, przekształconą w punkcie 3 transmitancję obiektu (bez regulatora): jej licznik i mianownik (dwa pierwsze pola w prawej części okna);

Przykład:

Transmitancja obiektu:

$$G(s) = \frac{\frac{6}{14}}{\left(\frac{3}{2}s + 1\right)(s + 1)\left(\frac{5}{7}s + 1\right)}$$

Pole dla licznika:

6/14 0

## Pole dla mianownika:

0 3/2 1 5/7

- wybrać typ regulatora (zgodnie z punktem 5)
- suwakiem zaznaczyć wartość amplitudy rezonansowej M<sub>r</sub> (wartość odpowiadająca zadanemu przeregulowaniu w tabeli 6.2 z instrukcji
- Metodą prób i błędów tak zmieniać wzmocnienie K, żeby charakterystyka amplitudowo-fazowa obiektu była styczna do wykreślonego nomogramu Halla (wykreślony okrąg). Aby odczyt punktu styczności był dokładny należy stosować zoom.
- b) wyznaczyć stałą lub stałe czasowe regulatora zgodnie z wzorami podanymi w punkcie 6.4.1 instrukcji
- 7. Wyznaczyć własności eksploatacyjne dla układu po korekcji w MATLAB/Simulink poza UPEL i zapisać je w tabeli 6.4 (wstawić regulator przed obiektem i zamknąć sprzężenie zwrotne).
- 8. Dla tego samego typu regulatora i obiektu, jak w punkcie 6.4.1 wyznaczyć nastawy regulatora metodą opisaną w punkcie 6.4.2 instrukcji (w tej metodzie wylosowane cele syntezy nie obowiązują). Należy wybrać dowolną metodę obliczania nastaw z tabeli 6.3b dla analizowanego typu regulatora (modyfikacja funkcji model1 polega na wprowadzeniu zmodyfikowanej, wygenerowanej transmitancji tj. w punkcie 2 w pierwszych czterech wierszach funkcji).
- 9. Wyznaczyć własności eksploatacyjne dla układu po korekcji w MATLAB/Simulink poza UPEL i zapisać je w tabeli 6.4
- 10. Wypełnioną tabelę 6.4, wykreślone przebiegi z każdego etapu ćwiczenia, schematy, zmodyfikowaną (dla analizowanej transmitancji obiektu) funkcję *model1* oraz zwróconą przez nią wartość (minimalną), jaką udało się uzyskać, należy przesłać przez *Zadanie* na UPEL w trakcie trwania ćwiczeń.