### Speedup e Eficiência



Imagem tomada de http://www.deviantart.com/tag/bikedrawing?offset=34

### Speedup e Eficiência

- T<sub>Serial</sub> = T<sub>1</sub> = tempo para executar em um processador
- T<sub>P</sub> = tempo para executar em P processadores
- Speedup =  $S = T_S/T_P$ 
  - A redução relativa no tempo para completar determinada tarefa
  - No caso ideal S = P (SPEEDUP LINEAR)
    - Ex. 4 processos => speedup no melhor caso=4.
  - Usualmente S < P</p>
  - Mas é possível encontrar S > P!!
- Eficiência =  $E = S/P = T_S/(PT_P)$ 
  - E perfeita = 1
  - Difícil de conseguir!!

### Efficiency of a parallel program


## Speedups and efficiencies of a parallel program

| p       | 1   | 2    | 4    | 8    | 16   |
|---------|-----|------|------|------|------|
| S       | 1.0 | 1.9  | 3.6  | 6.5  | 10.8 |
| E = S/p | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.81 | 0.68 |


# Speedups and efficiencies of parallel program on different problem sizes

|          | p                | 1   | 2    | 4    | 8    | 16   |
|----------|------------------|-----|------|------|------|------|
| Half     | S                | 1.0 | 1.9  | 3.1  | 4.8  | 6.2  |
|          | E                | 1.0 | 0.95 | 0.78 | 0.60 | 0.39 |
| Original | S                | 1.0 | 1.9  | 3.6  | 6.5  | 10.8 |
|          | $\boldsymbol{E}$ | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.81 | 0.68 |
| Double   | S                | 1.0 | 1.9  | 3.9  | 7.5  | 14.2 |
|          | $\boldsymbol{E}$ | 1.0 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.89 |





### Efficiency



#### Effect of overhead

$$T_{parallel} = T_{serial} / p + T_{overhead}$$

#### Lei de Amdahl

 A menos que virtualmente todo um programa serial esteja paralelizado, a aceleração possível será muito limitada independentemente do número de núcleos disponíveis.

### Exemplo

- Assuma que:
  - conseguimos paralelizar 90% de um programa serial.
  - A paralelização é "perfeita" independente do número de cores p usados.
  - $-T_{serial} = 20 segundos$
- Então:
  - O tempo de execução da fração paralelizável é:

$$0.9 \times T_{\text{serial}} / p = 18 / p$$

### Exemplo (cont.)

 Tempo de execução da fração não paralelizável é

$$0.1 \times T_{\text{serial}} = 2$$

Tempo de execução paralelo total é:

$$T_{parallel} = 0.9 \text{ x } T_{serial} / p + 0.1 \text{ x } T_{serial} = 18 / p + 2$$

### Exemplo (cont.)

Speed up

$$S = \frac{T_{\text{serial}}}{0.9 \text{ x T}_{\text{serial}} / \text{ p + 0.1 x T}_{\text{serial}}} = \frac{20}{18 / \text{ p + 2}}$$




$$P -> \infty => S -> ??$$

### Conseqüências

- Devemos nos esforçar para expor tanto paralelismo quanto possível dentro do aplicativo
  - pode envolver reescrever / refatorar
- Se frações significativas do código permanecerem em série, a eficácia da aceleração (devida ao paralelismo) será limitada (lei de Amdahl)

### DAG: Modelo de Computação

- Program is a directed acyclic graph (DAG) of tasks
- The hardware consists of workers
- Scheduling is greedy
  - No worker idles while there is a task available.



### Departures from Greedy Scheduling

- Contended mutexes.
  - Blocked worker could be doing another task

Avoid mutexes, use wait-free atomics instead.


- One linear stack per worker
  - Caller blocked until callee completes

Intel® Cilk Plus has cactus stack.

Intel® TBB uses continuation-passing style inside algorithm templates.


### Modelo Work-Span

- Assuma uma unidade de trabalho por nó.
- T<sub>P</sub> = tempo para executar com P trabalhadores
- $T_1 = work (trabalho)$ 
  - =tempo para execução serial
  - Soma de todo o trabalho
- $T_{\infty} = span$ 
  - Tempo para caminho crítico (maior caminho)




### Exemplo Work-Span

$$T_1 = work = 7$$
  
 $T_{\infty} = span = 5$ 



### **Burdened Span**


- Includes extra cost for synchronization
- Often dominated by cache line transfers.



### Lower Bound on Greedy Scheduling

Work-Span Limit


$$\max(T_1/P, T_{\infty}) \leq T_P$$



### Upper Bound on Greedy Scheduling

Brent's Lemma

$$\mathsf{T}_\mathsf{P} \leq (\mathsf{T}_1\text{-}\mathsf{T}_\infty)/\mathsf{P} + \mathsf{T}_\infty$$




### Applying Brent's Lemma to 2 Processors

$$T_1 = 7$$

$$T_{\infty} = 5$$

$$T_2 \le (T_1 - T_{\infty})/P + T_{\infty}$$
  
  $\le (7-5)/2 + 5$   
  $\le 6$ 



### Exemplos de dependências que forçam a execução serial

### Dependência Verdadeira ou Dependência de Fluxo (RAW - Read- After-Write):

No código do exemplo as instruções presentes na linha 1 e 2 não podem ser executadas ao mesmo tempo uma vez que a instrução 2 precisa do valor de A computado na instrução 1.

$$1 A = B + C$$

### Anti-dependência (WAR - Write After Read):

 No código apresentado a instrução presente na linha 1 usa o valor de B antes da instrução da linha 2 atribuir um novo valor a B. Devido a isso essa ordem deve ser mantida para que o valor de B utilizado seja o valor antigo, não o computado na linha 2.

### Dependência de Saída (WAW - Write After Write)

 No exemplo a instrução 1 e a instrução 3 estão atribuindo valor a variável A.
 Dependendo da ordem de execução das instruções, o valor resultante de A pode ser errado.

### Dependência de Controle ou Dependência Procedural

- Quando ocorrem desvios condicionais em um código, como pode ser visto no exemplo o valor de A utilizado pela instrução presente na linha 3 tanto pode ser o que foi gerado pela instrução da linha 1 ou pela instrução 2, dependendo do valor de X.
  - 1 A = B + C if (X >= 0) then 2 A= A+ 2 end if 3 D = A \* 2.1 (a)

Considerando as dependências de dados dentro de laços, como pode ser visto no exemplo na figura (b) existe uma dependência de dados entre a instrução da linha 2 e a instrução da linha 1. Porém essa dependência ocorre na mesma iteração do laço, visto que o valor do elemento A produzido na instrução 1 será utilizado na instrução 2.

do 
$$i = 2,N$$
  
1  $A(i) = B(i) + C(i)$   
2  $D(i) = A(i)$   
end do  
(b)


O contrário pode ser visto no exemplo da figura (c) a dependência entre a instrução 2 e 1 permanece, porém, para qualquer iteração i a instrução 2 utilizará o valor do elemento de A produzido na iteração anterior. O que impedirá a paralelização desse laço.


do 
$$i = 2,N$$
  
1  $A(i) = B(i) + C(i)$   
2  $D(i) = A(i-1)$   
end do  
(c)

Amdahl foi um Otimista!

Amdahl's Law

$$T_{\text{serial}} + T_{\text{parallel}}/P \le T_{P}$$





### Escalabilidade

- Em geral, um problema é **escalável** se ele pode lidar com tamanhos cada vez maiores de problemas.
- Se ao aumentarmos o número de processos / threads se mantém a eficiência fixa sem aumentar o tamanho do problema, o problema é fortemente escalável.
- Se mantivermos a eficiência fixada aumentando o tamanho do problema na mesma taxa que aumentamos o número de processos / threads, o problema é **fracamente escalável**.

### Estimando o tempo de execução


• Escalabilidade requer que  $T_{\infty}$  seja dominado por  $T_{1}$ .

$$T_P \approx T_1/P + T_\infty \text{ if } T_\infty \ll T_1$$

- Aumentar o trabalho danifica a execução paralela proporcionalmente.
- O span impacta a escalabilidade, ainda para P finito.

### Slack (folga) Paralelo

- Paralelismo potencial supera o paralelismo do hardware-> slack paralelo (folga)
- Aumentar o paralelismo faz com que cada tarefa faça menos trabalho
- Em um ponto reduzir o trabalho por tarefa->aumentar o slack paralelo-> reduz o desempenho
- Suficiente paralelismo implica em speedup linear



### Definitions for Asymptotic Notation


- $T(N) = O(f(N)) \equiv T(N) \le c \cdot f(N)$  for some constant c.
- $T(N) = \Omega(f(N)) \equiv T(N) \ge c \cdot f(N)$  for some constant c.
- $T(N) = \Theta(f(N)) = c_1 \cdot f(N) \le T(N) \le c_2 \cdot f(N)$  for some constants c1 and c2.

Quiz: If  $T_1(N) = O(N^2)$  and  $T_{\infty}(N) = O(N)$ , then  $T_1/T_{\infty} = ?$ 

- a. O(N)
- b. O(1)
- c. O(1/N)
- d. all of the above
- e. need more information

### Amdahl vs. Gustafson-Barsis

#### Amdahl



#### Amdahl vs. Gustafson-Barsis

#### •Gustafson-Barsis

