
# 数据交换方式

### 电路交换

## 电路交换(Circuit Exchanging)



**电路交换的原理**:在数据传输期间,源结点与目的结点之间有一条由中间结点构成的专用物理连接线路,在数据传输结束之前,这条线路一直保持。

#### 电路交换的阶段:

建立连接(呼叫/电路建立) → 通信(数据传输) → 释放连接(拆除电路)


**特点**:独占资源,用户始终占用端到端的固定传输带宽。适用于远!程批处理信息传输或系统间实时性要求高的大量数据传输的情况。

电路交换优点	电路交换缺点
传输时延小	建立连接时间长
数据顺序传送,无失序问题	线路独占,即使通信线路空闲, 也不能供其他用户使用,信道使用效率低。
实时性强,双方一旦建立物理通路, 便可以实时通信, 适用于交互式会话类通信	灵活性差,双方连接通路中的任何一点出了故障, 必须重新拨号建立新连接,不适应突发性通信
全双工通信,没有冲突, 通信双方有不同的信道,不会争用物理信道	无数据存储能力,难以平滑通信量

电路交换优点	电路交换缺点
适用于模拟信号和数字信号	电路交换时,数据直达,不同类型、不同规格、 不同速率的终端很难相互进行通信
控制简单,电路的交换设备及控制较简单	无法发现与纠正传输差错, 难以在通信过程中进行差错控制。

# 报文交换(Message Exchanging)

**报文(message)**: 报文是网络中交换与传输的数据单元,即站点一次性要发送的数据块。报文包含了将要发送的 完整的数据信息,其长短很不一致,长度不限且可变。



**报文交换的原理**:无需在两个站点之间建立一条专用通路,其数据传输的单位是报文,传送过程采用存储转发方式。


报文交换优点	报文交换缺点
无需建立连接,无建立连接时延, 用户可随时发送报文	实时性差,不适合传送实时或交互式业务的数据。 数据进入交换结点后要经历存储转发过程, 从而引起转发时延
动态分配线路, 动态选择报文通过的最佳路径, 可以平滑通信量	只适用于数字信号。
提高线路可靠性,某条传输路径发生故障, 可重新选择另一条路径传输。	由于报文长度没有限制, 而每个中间结点都要完整地接收传来的整个报文,
提高线路利用率, 通信双方在不同的时间一段一段地 部分占有这条物理通道, 多个报文可共享信道。	当输出线路不空闲时, 还可能要存储几个完整报文等待转发, 要求网络中每个结点有较大的缓冲区。为了降低成本, 减少结点的缓冲存储器的容量, 有时要把等待转发的报文存在磁盘上,
提供多目标服务: 一个报文可同时发往多个目的地址。	进一步增加了传送时延。

在存储转发中容易实现代码转换和速率匹配, 甚至收发双方可以不同时处于可用状态。 这样就便于类型、

规格和速度不同的计算机之间进行通信。

# 分组交换(Packet Exchanging)

**分组(packet)**: 大多数计算机网络都不能连续地传送任意长的数据,所以实际上网络系统把数据分割成小块,然后逐块地发送,这种小块就称作分组。



**分组交换的原理**: 分组交换与报文交换的工作方式基本相同,都采用存储转发方式,形式上的主要差别在于,分组交换网中要限制所传输的数据单位的长度,一般选 128B。发送节点首先对从终端设备送来的数据报文进行接收、存储,而后将报文划分成一定长度的分组,并以分组为单位进行传输和交换。接收结点将收到的分组组装成信息或报文。


分组交换优点	分组交换缺点
无建立时延, 无需为通信双方预先建立一条专用通信 线路,用户可随时发送分组。	尽管分组交换比报文交换的传输时延少, 但仍存在存储转发时延, 而且其结点交换机必须具有更强的处理能力。
线路利用率高, 通信双方在不同的时间一段一段地部分 占有这条物理通道, 多个分组可共享信道。	每个分组都要加控制信息,一定程度上降低了通信效率,增加了处理的时间。
简化了存储管理。 因为分组的长度固定, 相应的缓冲区的大小也固定, 在交换结点中存储器的管理通常被简化 为对缓冲区的管理,相对比较容易。	当分组交换采用数据报服务时,可能出现失序、 丢失或重复分组,分组到达目的结点时, 要对分组按编号进行排序等工作,增加了麻烦。 若采用虚电路服务,虽无失序问题,但有呼叫建立、 数据传输和虚电路释放三个过程。
加速传输, 后一个分组的存储可以和前一个分组的 转发并行操作; 传输一个分组比一份报文所需缓冲区小 ,减少等待发送时间。	

减少出错几率和重发数据量,提高可靠性,减少传输时延。

分组短小,

适用于计算机之间突发式数据通信。

### 数据报方式



- 1. 源主机(A) 将报文分成多个分组,依次发送到直接相连的结点(A)。
- 2. 结点 A 收到分组后,对每个分组 差错检测 和 路由选择,不同分组的下一跳结点可能不同。
- 3. 结点 C 收到分组 P1 后,对分组 P1 进行 **差错检测**,若正确则向 A 发送确认信息,A 收到 C 确认后则丢弃分组 P1 副本。
- 4. 所有分组到家(主机 B)!


#### 数据报方式的特点

- 1. 数据报方式为网络层提供无连接服务。发送方可随时发送分组,网络中的结点可随时接收分组。
- 2. 同一报文的不同分组达到目的结点时可能发生乱序、重复与丢失。
- 3. 每个分组在传输过程中都必须携带源地址和目的地址,以及分组号。
- 4. 分组在交换结点存储转发时,需要排队等候处理,这会带来一定的时延。当通过交换结点的通信量较大或 网络发生拥塞时,这种时延会大大增加,交换结点还可根据情况丢弃部分分组。
- 5. 网络具有冗余路径,当某一交换结点或一段链路出现故障时,可相应地更新转发表,寻找另一条路径转发 分组,对故障的适应能力强,适用于突发性通信,不适于长报文、会话式通信。

**无连接服务**:不事先为分组的传输确定传输路径,每个分组独立确定传输路径,不同分组传输路径可能不同。

### 虚电路方式

虚电路将数据报方式和电路交换方式结合,以发挥两者优点。



**虚电路**:一条源主机到目的主机类似于电路的路径(逻辑连接),路径上所有结点都要维持这条虚电路的建立,都维持一张虚电路表,每一项记录了一个打开的虚电路的信息。

• 建立连接(虚电路建立):源主机发送「呼叫请求」分组并收到「呼叫应答」分组后才算建立连接。

• 数据传输:每个分组携带虚电路号,分组号、检验和等控制信息。

• 释放连接(虚电路释放): 源主机发送「释放请求」分组以拆除虚电路。

#### 虚电路方式的特点


- 1. 虚电路方式为网络层提供连接服务。源节点与目的结点之间建立一条逻辑连接,而非实际物理连接。
- 2. 一次通信的所有分组都通过虚电路顺序传送,分组不需携带源地址、目的 地址等信息,包含虚电路号,相对数据报方式开销小,同一报文的不同分组到达目的结点时不会乱序、重复或丢失。
- 3. 分组通过虚电路上的每个节点时, 节点只进行差错检测, 不需进行路由选择。
- 4. 每个节点可能与多个节点之间建立多条虚电路,每条虚电路支持特定的两个端系统之间的数据传输,可以对两个数据端点的流量进行控制,两个端系统之间也可以有多条虚电路为不同的进程服务。
- 5. 致命弱点: 当网络中的某个结点或某条链路出故障而彻底失效时,则所有经过该结点或该链路的虚电路将 遭到破坏

**连接服务**: 首先为分组的传输确定传输路径(建立连接),然后沿该路径(连接)传输系列分组,系列分组传输路径相同,传输结束后拆除连接。

	数据报服务	虚电路服务
连接的建立	不要	必须有
目的地址	每个分组都有完整的目的地址	仅在建立连接阶段使用, 之后每个分组使用长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行路由选择和转发	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
分组顺序	不保证分组的有序到达	保证分组的有序到达
可靠性	不保证可靠通信, 可靠性由用户主机来保证	可靠性由网络保证

	数据报服务	虚电路服务
对网络故障的适应性	出故障的结点丢失分组, 其他分组路径选择发生变化, 可正常传输	所有经过故障结点的虚电路均不能正常工作
差错处理和流量控制	由用户主机进行流量控制, 不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责,也可由用户主机负责

# 数据交换方式的选择



- 1. 传送数据量大,且传送时间远大于呼叫时,选择 电路交换。电路交换传输时延最小。
- 2. 当端到端的通路有很多段的链路组成时,采用 分组交换 传送数据较为合适。
- 3. 从信道利用率上看,**报文交换** 和 **分组交换** 优于电路交换,其中 **分组交换** 比报文交换的时延小,尤其适合于计算机之间的突发式的数据通信。