Schnittstelle zum LiveTiming von rennmeldung.de - rmlt.dll

Public Function LoginLiveTiming(

ByVal BewerbsNr As String,

ByVal BenutzerName As String,

ByVal Passwort As String,

ByVal PfadLizenzdatei As String)

As rmltStruct

Public Function StartLiveTiming(

ByRef Is As rmltStruct)

As String

Public Function SendKlassen(

ByRef Is As rmltStruct,

ByVal Daten As String)

As String

Public Function SendTeilnehmer (

ByRef Is As rmItStruct,

ByVal Daten As String)

As String

Public Function SendStartliste (

ByRef Is As rmltStruct,

ByVal Dg As String,

ByVal Daten As String)

As String

Public Function SendZeiten (

ByRef Is As rmItStruct,

ByVal Dg As String,

ByVal Daten As String)

As String

Public Function SendInfo(

ByRef Is As rmltStruct)

As String

Login

5-stellige Bewerbsnummer von rennmeldung.de

Benutzername Veranstaltung

Passwort Veranstaltung

Pfad zur LizenzDatei DSValpinX.liz

Struktur für rmlt

LiveTIming starten

Struktur für rmlt

Rückmeldung Funktionsaufruf

Klasseeinteilungen übertragen

Struktur für rmlt

alle Klassen / Gruppen / Kategorien (siehe nä. Seite)

Rückmeldung Funktionsaufruf

Teilnehmerdaten übertragen

Struktur für rmlt

alle Teilnehmer (siehe nächste Seite)

Rückmeldung Funktionsaufruf

Startliste übertragen

Struktur für rmlt

Nr. des Durchgangs

alle Id-Teilnehmer des Durchgangs in Startreihenfolge

Rückmeldung Funktionsaufruf

Laufzeiten übertragen

Struktur für rmlt

Nr. des Durchgangs

immer alle Zeiten eines Durchgangs (siehe nä. Seite)

Rückmeldung Funktionsaufruf

Infotext aktualisieren

Struktur für rmlt

Rückmeldung Funktionsaufruf

Public Structure rmltStruct

Dim Fehlermeldung As String

Dim AnzVeranst As Integer

Dim Veranstaltungen As List(Of String)

Dim Bewerb As String

Dim Username As String Dim Password As String

Dim VeranstNr As String
Dim Durchgaenge As String

Dim TypZeiten As String

Dim Gruppierung As String

Dim Lizenz As String
Dim InfoText As String

End Structure

Struktur für rmlt

Rückmeldung LoginLiveTiming

Anzahl Veranstaltungen bei rennmeldung.de

Veranstaltungen bei rennmeldung.de

5-stellige Bewerbsnummer von rennmeldung.de

Benutzername Veranstaltung

Passwort Veranstaltung Nummer der Veranstaltung

Anzahl Durchgänge des Bewerbs

add / best (Zeiten addieren / bester Durchgang)

Gruppierung, mit der die Anzeige im LiveTiming startet:

Klasse / Gruppe / Kategorie

Lizenznehmer DSValpinX

Infotext für Anzeige

Die folgenden Beschreibungen gelten jeweils für einen Datensatz, die Datensätze sind durch Zeilenvorschub zu trennen.

Klasseneinteilungen

Typ|Id|Bezeichung|sortpos

Typ Klasse / Gruppe / Kategorie

Id Id der Klasse / Gruppe / Kategorie

Bezeichnung der Klasse / Gruppe / Kategorie

sortpos Reihenfolge innerhalb der Klasse / Gruppe / Kategorie

Teilnehmerdaten

Id-Kategorie | Id-Gruppe | Id-Klasse | Id-Teilnehmer | Start-Nr | Code | Name | Jahrgang | Verband | Verein | Punkte

Id-KategorieId der Kategorie (muss in Datei mit Klasseneinteilungen vorhanden sein)Id- GruppeId der Gruppe (muss in Datei mit Klasseneinteilungen vorhanden sein)Id- KlasseId der Klasse (muss in Datei mit Klasseneinteilungen vorhanden sein)

Id- Teilnehmer Id des Teilnehmers (wird in Datei mit Zeiten verwendet)

Start-Nr des Teilnehmers

Code leer/Code/DSV-Id des Teilnehmers

Jahrgang des Teilnehmers (4-stellig)
Verband leer/Verband/Nation des Teilnehmers

Verein des Teilnehmers

Punkte leer/Punkte des Teilnehmers (mit Komma und 2 Nachkommastellen)

Startliste

iii

iii Id des Teilnehmers (muss in Datei mit Teilnehmerdaten vorhanden sein)

Laufzeiten

iiiehhmmss,zhdistext

iii Id des Teilnehmers (muss in Datei mit Teilnehmerdaten vorhanden sein)

e ErgCode: 0=Läufer im Ziel Laufzeit=hhmmss,zh

1=Nicht am StartLaufzeit=999999,992=Nicht im ZielLaufzeit=999999,99

3=Disqualifiziert Laufzeit=999999,99distext

4=Nicht qualifiziert Laufzeit=999999,99 9=Läufer auf der Strecke Laufzeit=000000,01

hhmmss,zh Laufzeit

distext Text für die Disqualifikation