

FRED RÉSUMÉ DE RÉFÉRENCE

Voici un résumé des commandes pour FRED et leurs adresses de ligne par défaut. "(.)» Signifie qu'une commande fonctionnera sur la ligne actuelle si aucune adresse est spécifiée. "(.,.)» Signifie qu'une commande fonctionnera sur la ligne actuelle si aucune adresse sont spécifiées, et sur la ligne adressée unique si une adresse est spécifiée.

Les commandes qui ne nécessitent pas un <nl> dans le cadre de leur format peut être placé un après l'autre sur la même ligne. De telles commandes peuvent être séparés par un ou plusieurs espaces; parfois sans espaces sont nécessaires.

Placement d'un élément entre crochets (par exemple "[article]") dans les formats ci-dessous signifie que l'élément est facultatif. Séparer les articles avec ou barres comme dans "item1 | item2 | item3" signifie que l'utilisateur a le choix de l'un des éléments donnés.

Commandes:

A) (.) Un <texte> Ajouter du texte après la ligne

- doit être l'espace ou <nl> après le "A"
- le texte doit se terminer par \ F moins sur la même ligne que A et OI \ F en vigueur
- "." mettre à la dernière ligne du texte tapé dans

B) B <bufname> Buffer

- crée un tampon si elle n'existe pas déjà
- "." est réglé sur la même position que la dernière fois que vous étiez dans ce tampon

C) (.,.) C <texte> Modifier les lignes

- doit être l'espace ou <nl> après "C"
- le texte doit se terminer par \ F moins sur la même ligne que C et OI \ F en vigueur
- pas d'adresse enveloppante
- "." est fixé à la dernière ligne de texte d'entrée

D) (.,.) D Supprimer les lignes

- pas d'adresse enveloppante
- "." ensemble à la ligne après le dernier supprimé

E) E <patname> / <motif> / Nom motif

- motifs récurifs autorisés
- "E <patname>" commande désactive le nom

F) F Imprimer Faits

- estampes nom, ".", "\$", le nom de fichier associé, le statut douteux, du tampon courant

F <filename> tampon Set filename

- associés <filename> avec un tampon courant
- marques tampon comme douteuse

FB faits tampons d'impression

- affiche le nom, ".", "\$", le nom de fichier associé, le statut douteux de chaque tampon

FE faits Imprimer motif

- imprime tous les motifs définis dans le format de l'option actuelle

FF faits de fichiers tampons d'impression

- imprime le nom et le nom de fichier associé pour chaque tampon

FN Numéro d'impression registres

- estampes nom et la valeur de chaque registre de numéro
- lorsque le registre a une base, imprime une commande N pour la base et un autre pour la valeur

FO option d'impression faits

- imprime toutes les options actuellement activées

FV Version imprimable

- gravures datent de cette version de l'éditeur a été compilé et dater la version expire
- une version de l'éditeur ne peut pas être utilisé après sa date d'expiration

F? Afficher les tampons douteux

- montre tampon courant et le nom du fichier, ainsi que les noms et les noms de fichiers de tous les tampons douteux

G) (1, \$) G [~]/ <motif> / <commandes> <nl> Global

- copies des commandes dans le tampon caché et les exécute pour chaque ligne avec une correspondance de chaîne <motif>
- si "~" précède <motif>, exécute tampon caché pour les lignes qui ne correspondent pas <motif>
- pas d'adresse enveloppante
- ensembles // à <motif> au début de chaque itération
- compter ensemble de registres à nombre de lignes correspondant à <motif>
- "." ensemble pour le positionner avant après la dernière commande exécutée

I) (.) I <texte> Insérer du texte avant la ligne

- doit être un espace ou <nl> après "I"
- le texte doit se terminer par \ F moins sur la même ligne que moi et OI \ F en vigueur
- "." mettre à la dernière ligne insérée

J) JM <Remarques> <nl> Aller message

JM / <remarks> /

- doit être l'espace entre «JM» et remarques en première forme

JP <Remarques> <nl> Aller Prompt

JP / <remarks> /

- doit être l'espace entre «JP» et remarques en première forme

JE <remarks> <nl> Jump Quitter

JE / <remarks> /

- doit être l'espace entre «JE» et remarques en première forme
- si «O + Q», JE mettra fin à l'éditeur
- doit être exécutée à partir du tampon

JO [T | F] Jump Out

- sauts de tampon d'exécution
- va sauter d'une itération de G et U liste des commandes
- JOT saute si l'état de registre TRUE, JOF si registre de condition FALSE

- doit être exécutée à partir du tampon

JB [T | F] Aller Pause

- éclate de toute commande U en cours d'exécution
- JBT éclate si l'état de registre TRUE, JBF si registre de condition FALSE

J <label> [T | F |] <Commandes> <n1> Aller à l'étiquette

- saute à "@ <label>" dans le tampon courant
- G et commande U, les recherches pour <label> dans des tampons cachés seulement
- directives de flux acceptés dans <label>
- directives de flux non développés dans <label> Recherche
- J <label> T saute si l'état de registre TRUE, J <label> F si la condition registre FALSE
- erreur si <label> not found

J [T | F] ligne Jump

- JT saute reste de la ligne si la condition registre TRUE, JF saute reste de la ligne si la condition registre FALSE

K) (.,.) K <bufname> lignes KOPY pour la mémoire tampon

- se déplace adressées lignes à <bufname>, les copie retour sur le tampon courant
- supprime le contenu précédent de <bufname>
- pas d'adresse enveloppante
- concatène lignes sans caractères <NL>
- fixe "." dans <bufname> à la dernière ligne, fixe "." dans un tampon courant à la dernière ligne Kopied

L) L [<filename>] fichier de liste sur le terminal

- ne change pas non plus. "" ou le nom de fichier associé avec le tampon

M) (.,.) M <bufname> Déplacer des lignes pour la mémoire tampon

- supprime le contenu précédent de <bufname>
- pas d'adresse enveloppante
- fixe "." dans <bufname> à la dernière ligne, fixe "." dans un tampon courant "." ligne après la dernière ligne déplacé

N) () N <regname>:. <Numéro> Numéro (attribuer)

N <regname> | (valeur absolue)
 N <nomreg> - (panneaux de commutation)
 N <regname> + <number> (ajouter)
 N <regname> - <numéro> (soustraire)
 N <regname> * <numéro> (multiplier)
 N <regname> / <nombre> (fracture)
 N <regname>% <nombre> (le reste)
 N <regname> ~ (bit complément)
 N <regname> & <nombre> (bits AND)
 N <regname> | <nombre> (bit OU inclusif)
 N <regname> ^ <nombre> (bit OU exclusif)
 N <regname>} <nombre> (décalage à droite de bit)
 N <regname> {<nombre> (gauche décalage de bits)
 N <regname> = <numéro> (égalité de test)
 N <regname> << number> (test inférieur)
 N <regname> >> <nombre> (test supérieur)
 N <regname> B <numéro> (set de base)
 N <regname> D <nombre> (set chiffres)
 N <regname> F <char> (set remplissage char)
 N <regname> P (print)
 N <regname> A (adresse de ligne assign)
 N <regname> L (caractères de comptage)

- toutes les commandes N définies comptent inscrire pour valeur <regname>

- les chiffres peuvent être des nombres entiers positifs ou négatifs
- peut également utiliser des caractères spéciaux comme des nombres: "#" registre de compte de la valeur, "\$" numéro de ligne de la dernière ligne dans le tampon courant, "." numéro de ligne de la ligne courante
- opérations arithmétiques peuvent être combinées

O) O [+ | -] <opt-char> [<paramètres>] Options

- sont activés ou désactivés

Options d'entrée

O [+ | -] I ((entre parenthèses sur les noms)

- par défaut est O + I (, les parenthèses toujours nécessaire

O [+ | -] IL <char> (inférieure entrée de cas)

- majuscules doivent être précédées par <char>

O [+ | -] UI <char> (entrée majuscule)

- caractères minuscules doivent être précédés par <char>

O [+ | -] IE <char> (set escape char)

- par défaut est "O + IE \"

O [+ | -] IF (print linefeed sur le retour)

- O-IF n'imprime pas linefeed lorsque l'utilisateur entre un retour chariot
- par défaut est O + IF (linefeed est imprimé)

O [+ | -] IA / <string> / (invite de saisie de texte de jeu)

- par défaut est O + IA /> /

O [+ | -] IC / <string> / (set invite de commande)

- par défaut est O-IC

O [+ | -] IR / <string> / (chaîne après le retour)

- chaîne est sortie après chaque retour chariot ou pause
- par défaut est O-IR

O [+ | -] I \ F (est \ F nécessaire?)

- par défaut est OI \ F

Options de sortie

O [+ | -] OO (bizarreries d'impression en octal)

- par défaut est "+ OO O"

O [+ | -] OL (sortie minuscules)

- caractères majuscules sont précédés par le caractère d'échappement de cas

O [+ | -] OU (sortie majuscule)

- les caractères minuscules sont précédés par le caractère d'échappement de cas

O [+ | -] O <caractères> (format de sortie alt.)

- pour les terminaux manquant de certains caractères reconnus

Options cordes

O [+ | -] SD (ignorer la casse dans les matchs)

- par défaut est "O + SD"

O [+ | -] S & (& et {} x dans la commande S)

- par défaut est "O + S &"
- significations particulières activés peuvent être désactivés avec \ C, des significations particulières handicapées peuvent être activés avec \ O

O [+ | -] (caractères de motif) S <caractères>

- par défaut est "O + S \$ * ^ [\ E.", "OS {(| + # @"
- registre de condition est TRUE si un <caractères> déjà eu une signification particulière sur, sinon FALSE

O [+ | -] S / (est finale "/" nécessaire?)

- applique à la ligne des recherches, E, G, JE, JM, JP, S, T, ZL, ZT, ZU
- par défaut est O + S /

Autres options

O [+ | -] P <nombre> (set pagesize)

- par défaut est "OP"

O [+ | -] Q (quitter l'option)

- par défaut est "OQ"

O [+ | -] B <nombre> (en-core pages)

- taille de la mémoire par défaut est de trois pages de 640 mots chacun
- "O + B <numéro>" demande supplémentaires <nombre> pages
- "OB <nombre>" libère <nombre> pages à condition qu'ils ne sont pas utilisés

O [+ | -] C / <str1> / <str2> / (traduire une chaîne)

- traduire <str1> dans <str2> partout où il apparaît dans l'entrée
- destinés à traduire les touches de fonction en chaînes utiles
- OC annule la dernière traduction
- OC / <str1> / annule la traduction de <str1> (mais besoin d'écrire <str1> en quelque sorte intraduisible)

O [+ | -] R (lecture par défaut perms)

- O + R indique que FRED devrait mettre des autorisations de lecture générales sur tous les fichiers qu'il crée; OU dicte pas les autorisations générales
- par défaut est O + R

O [+ | -] T <tab-list> (set onglets)

- onglets par défaut sont "O + T5,9"
- OT supprime l'affichage de l'onglet

O [+ | -] M (moniteur)

- O + M fournit de type trace sortie de tampons d'exécution
- par défaut est "OM"

O [+ | -] W (set de largeur de ligne)

- O + W <numéro> indique FRED que les lignes sont enroulées autour de l'écran dans la colonne <numéro>; OW dit FRED que chaque ligne de texte compte comme une ligne sur l'écran

P) (.,.) P Imprimer
 (.,.) <Nl> Imprimer adressé lignes
 <Nl> Imprimer ". + 1"

- "." est réglé sur la dernière ligne imprimée

Q) Q <n1> Quitter

- les démissionnaires pourvu qu'il n'y ait pas de tampons douteux et tampon courant ne contient pas de texte non écrite

QQ <n1> Quitter en dépit quête. tampon

- quitte indépendamment des tampons douteux

Q! <Command TSS> <n1> Quitter avec appel système

- quitte indépendamment des tampons douteux
- utilise "gotoss DRL" pour appeler le système TSS

R) (Ø) R [X] [<filelist>] <n1> Lire fichier

- <Filelist> se compose de la liste des noms de fichiers, séparés par des virgules; virgule fuite autorisée
- FRED essaie de lire premier fichier dans la liste; passe à la suivante si le fichier ne peut pas être trouvé ou nom de fichier a erreur de syntaxe; continue à aller à travers toute la liste jusqu'à ce qu'il trouve le fichier ou la fin de la liste
- registre de condition réglé sur TRUE si une opération de lecture fonctionne; sinon FALSE
- si FRED passe à travers la liste et trouve fuite virgule, registre de condition définie sur TRUE, registre de comptage défini à -1
- va utiliser le nom de fichier associé au tampon courant si <filelist> non spécifiée
- «RX» affiche des statistiques de lecture (nombre de blocs, des lignes et des caractères lus, plus le tampon et le nom de fichier), même lorsque le programme est exécuté à partir d'un tampon
- "." est réglé sur la dernière ligne lue
- compter registre mis à nombre de blocs lire

(Ø) R [X] <start> [<filelist>] <n1>

- <Start> est entier positif
- même que la commande précédente de R, sauf que l'opération de lecture va commencer à la ligne <start> dans le premier fichier trouvé

(Ø) R [X] <start> - <finition> [<filelist>] <n1>

- <Start>, <finition> sont tous deux des nombres entiers positifs
- même que la commande précédente de R, sauf que l'opération de lecture prend des lignes de <start> à <arrivée> dans le premier fichier trouvé

(Ø) R [X] <start>, <count> [<filelist>] <n1>

- <Start>, <count> sont tous deux des nombres entiers positifs
- même que la commande précédente de R, sauf que l'opération de lecture commence à la ligne <start> et lit dans un total de <count> lignes du premier fichier trouvé

S) (.,.) S / <motif> / <string> / Substitute

- pas d'adresse enveloppante
- tout delimiter non alphanumérique est acceptée à la place de "/"
- "." est réglé sur la dernière ligne où des substitutions sont faites
- registre de comptage est réglé sur le nombre de substitutions faites

- si aucune substitution fait registre de condition est définie sur FALSE, sinon TRUE
- Erreur délivrée si aucune substitution faites et commande n'a pas été exécutée à partir du tampon

T) (.,.) T [~] / <motif> / Test pour le modèle

- registre de condition réglé sur TRUE si modèle trouvé, sinon FALSE
- si "~" précède <motif>, registre de condition à FALSE si modèle trouvé, sinon TRUE
- si la première adresse inférieure à la deuxième, la recherche va de l'avant grâce à un tampon du premier au dernier; si la première adresse supérieure à la deuxième, la recherche va vers l'arrière à travers le tampon du premier au dernier

U) () U [<nombre>]. [T | F | E] <commande> <nl> Repeat Until

- "U <nombre>" répète les commandes <nombre> fois
- "UT" répète commandes jusqu'à registre de condition est TRUE à la fin d'une itération
- «UF» répète les commandes jusqu'à registre de condition est FALSE à la fin d'une itération
- "UE" répète des commandes jusqu'à erreur se produit
- si <nombre> est spécifié avec "UT", "UF", ou "UE", les commandes sont répétées <nombre> fois moins que la condition est satisfaite en premier
- commandes énumérées sont copiés dans une mémoire tampon cachée qui est ensuite exécuté de manière répétée jusqu'à ce que la condition donnée est satisfaite
- commandes U peuvent être imbriquées à tous les niveaux

V) V Void dernière ligne active

- annule les effets de la dernière ligne contenant une commande active; commandes actives sont a, b, c, d, e, i, k, m, n, o, r, s, za, zb, zd, zi, zk, zl, zm, zs, zt, zu, zv, et f et w quand ils spécifient un nouveau nom de fichier.
- jusqu'à 10 niveaux de miction
- d'annuler V, utilisez ZV

W) (1, \$) W [X] [A | B] [<filename>] <nl> Ecrire fichier

- si aucune <filename> spécifié, le nom du fichier associé au tampon courant est utilisé
- gravures WX statistiques pour une écriture (nombre de blocs, des lignes et des caractères écrits, ainsi que le tampon et le nom), même lorsque la commande a été exécutée à partir d'un tampon
- forces WA écriture en ASCII; WB forces d'écriture en BCD; si ni A ni B spécifié, le fichier sera écrit dans le format de fichier associé au tampon courant; si aucun fichier, par défaut est ASCII
- "." pas changé par W
- compter registre mis à nombre de blocs écrits

erreur Y) Y Pourquoi?

- imprime description complète de la plus récente erreur

Z) (.) Adresse Z Set

- initialise le pointeur de la ligne courante "." à l'adresse indiquée

(.) ZA <bufname> Append tampon

- ajoute un tampon après "." dans un tampon courant
- "." est réglé sur la dernière ligne ajoutée

(.,.) ZB Trier en ordre décroissant

- registre de condition est réglé sur TRUE si les lignes triées étaient tous les mêmes, sinon FALSE

ZC Effacer drapeau douteuse

- registre de condition est défini sur FALSE si le drapeau était pas; registre de condition est réglé sur TRUE si le drapeau était sur (c.-à-tampon était douteuse)

ZD <bufname> Supprimer tampon

- efface le contenu, le nom de fichier associé, drapeau douteux

ZG <bufname> <commandes> <nl> Rassemblez sortie

- exécute les ordres donnés
- sortie normalement envoyé à la borne est ajouté après "." dans un tampon <bufname>
- aucun traitement effectué sur la borne de sortie recueillie
- résultats anormaux si <commandes> modifier <bufname>

(.,.) ZI Zap dans les onglets

- remplace les espaces avec des onglets si possible
- pas d'adresse enveloppante

(.,.) ZK <bufname> Zap Kopy

- lignes Kopies en tampon courant dans <bufname>, en les ajoutant après "." dans <bufname>
- contenu précédent de <bufname> rester intact
- <Bufname> peut être tampon courant, mais adressé des lignes ne peut pas inclure "."
- "." est réglé sur la dernière ligne copiée à la fois <bufname> et tampon courant

(.,.) ZL [/ <motif> /] cas Zap Lower

- ZL met toutes les lettres en minuscules; compter registre est mis à nombre de lignes converties
- ZL / <motif> / met toutes les chaînes correspondant à <motif> en minuscules; registre de comptage est réglé sur nombre de chaînes converties
- pas d'adresse enveloppante
- "." est fixé à la dernière ligne où les caractères ont été convertis

(.,.) ZM <bufname> Zap Déplacer

- déplace les lignes de tampon courant et dans <bufname>, annexant les lignes après "." dans <bufname>
- contenu précédent de <bufname> rester intact
- <Bufname> peut être tampon courant, mais adressé des lignes ne peut pas inclure "."
- "." dans <bufname> est réglé sur la dernière ligne déplacé dans, "." dans un tampon de courant réglé à la ligne après la dernière ligne a déménagé

(.,.) onglets ZO Zap sur

- remplace onglets avec des espaces
- pas d'adresse enveloppante

ZP <bufname> tampon d'impression

- affiche le contenu de <bufname> sur la borne

ZR <filename> Aller au tampon avec un fichier

- s'il y a un tampon avec associé <nom de fichier>, aller à ce tampon
- si <filename> est pas associé à un tampon, créer un nouveau tampon et lire dans le fichier
- nouveaux noms de tampons sont b (a), b (b), etc., alors b (~ 0), b (~ 1), b (2 ~), ...
- si lecture qui se passe réellement, ZR imprime les statistiques sous forme utilisée par commande R; si tout tampon commutateur, ZR imprime les statistiques sous forme utilisées par commande F

(.,.) ZS Trier en ordre croissant

- registre de condition est réglé sur TRUE si les lignes triées étaient tous les mêmes, sinon FALSE

(.,.) ZT / <chaîne1> / <chaîne2> / Traduire

- les caractères <chaîne1> sont convertis en caractères correspondants dans <chaîne2>

- <Chaîne1> doit être la même longueur que <chaîne2>
- pas de caractères peuvent apparaître plusieurs fois dans <chaîne1>
- registre de comptage est réglé sur nombre de caractères traduits
- "." est fixé à la dernière ligne où les traductions faites
- pas d'adresse enveloppante

(.,.) ZU [/ <motif> /] cas Zap Upper

- ZU met toutes les lettres en majuscules; compter registre est mis à nombre de lignes converties
- ZU / <motif> / met toutes les chaînes correspondant à <motif> en majuscules; registre de comptage est réglé sur nombre de chaînes converties
- pas d'adresse enveloppante
- "." est fixé à la dernière ligne où les caractères ont été convertis

ZV vide le plus récent V

- dégrafe commande la plus récente de V, à condition qu'il n'y a pas eu de lignes intermédiaires contenant des commandes actives

(1, \$) ZW <options d'écriture> écrire append

- ajouter ses lignes adressées à la fin d'un fichier
- prend autrement mêmes options que la commande W, fonctionne de la même façon

!)! <Commande TSS> Exécuter commande TSS

- questions "DRL callss" à TSS
- registre de condition définie sur TRUE si l'appel se termine normalement; registre de condition définie sur FALSE si l'appel se termine par "pause"

») (.)" <Comment> <nl> Commentaire

- FRED ignore reste de la ligne

#) # Registre Imprimer comptage

=) (.) = Ligne d'impression #

- affiche le numéro de ligne de ligne adressée; "." n'a pas changé

:) (.): [<Numéro>] fenêtre d'impression

- estampes fenêtre <nombre> lignes avant et après l'adresse spécifiée; si aucun <numéro>, cinq est utilisé (donc ":" est équivalent à "+ 5p-5..")
- "." est réglé sur la dernière ligne imprimée

\) \ [<Nombre>] Attendez

- si <nombre> fourni, va dormir pour <nombre> secondes
- si aucun <numéro>, va dormir pendant une heure
- sommeil maximale, 24 heures

Directives Stream

\ B <bufname>

Insère contenu du tampon <bufname> dans le flux d'entrée. Peut être utilisé de manière récursive.

\ C <char>

Causes <char> à prendre littéralement.

\ E <patname>

Représente motif précédemment associé à <patname> par une commande E. Seulement spécial à l'intérieur d'un motif.

\ L <bufname>

Semblable à \ B <bufname> sauf que tous les caractères <bufname> sont considérés comme étant précédé d'un \ C.

\ N <regname>

Place le contenu du registre de numéro <regname> dans le flux d'entrée, selon les commandes de format de registre applicables.

\ O <char>

Causes <char> pour prendre une signification spéciale, il peut avoir dans ce contexte, quels que soient les paramètres des options actuelles.

\ R

Prend une ligne d'entrée du terminal. Pas de directives de flux sur cette ligne sont efficaces. Le <nl> caractère à la fin de la ligne est ignoré.

\ S <bufname>

Semblable à \ L <bufname> sauf que tous les caractères <NL> dans <bufname> sont supprimés comme le tampon est placé dans le flux d'entrée. caractères spéciaux dans <bufname> sont pris à la lettre, sans leurs significations particulières.

\ W

Remplacé par le nom du fichier associé au tampon courant.

Fichier I / O

La commande W va créer des fichiers, il ne peut pas trouver. Si le nom de fichier spécifié est inférieur à neuf caractères et ne contient pas de "/" ou "\$", un fichier temporaire est créé; sinon un fichier permanent est créé.

Des fichiers permanents sont retirés de l'AFT après chaque lecture réussie ou d'écrire; les fichiers temporaires ne sont pas supprimés de l'AFT.

Quand un fichier permanent est lu ou écrit sans une adresse de ligne spécifiée, le nom complet du fichier est associé avec le tampon courant. Le nom du fichier associé au tampon courant ne change pas si les adresses de ligne sont spécifiées. Si un fichier avec un mot de passe est lu ou écrit sans adresses de lignes spécifiées, FRED va associer le nom du fichier avec le tampon courant, mais dépouiller le mot de passe du fichier. Ainsi, l'utilisateur doit indiquer le mot de passe chaque fois que le fichier est lu ou écrit, puisque FRED ne se souviendra pas du mot de passe.

Si une erreur I / O se produit dans l'accès à un fichier, la commande Y peut être utilisée pour obtenir une explication des raisons pour lesquelles l'accès a échoué.

Patterns et Matcher Pattern

Caractères spéciaux:

^

Ce caractère correspond au caractère null commencent une ligne.

\$

Ce caractère correspond au caractère nul avant la balise <nl> dans les lignes qui ont un <nl>. Dans les lignes sans <nl>, "\$" correspond à la fin de la ligne physique.

.

Ce caractère correspond à tout caractère sauf <nl>.

+

La construction "<motif> +" correspond à toute séquence d'une ou plusieurs chaînes correspondant à <motif>.

*

La construction "<motif> *" correspond à toute séquence de zéro ou plusieurs chaînes correspondant à <motif>.

@

La construction "@ (<n>)" correspond à la chaîne null immédiatement avant le <n> e caractère d'une ligne. "@ (- <N>)" correspond à la chaîne vide immédiatement après la <n> e personnage de la fin d'une ligne. "@ (- 1)" correspond à la chaîne null immédiatement avant la balise <nl>. "@ (0)" correspond à la chaîne null immédiatement après la <nl>. "@ (<N> -)" correspond à la chaîne vide avant la balise <n> e caractère d'une ligne ou devant un caractère précédent dans la ligne. "@ (<N> +)" correspond à la chaîne null avant la balise <n> e caractère d'une ligne ou devant tout caractère suivant dans la ligne.

La construction <motif1> | <pattern2> correspond à toute chaîne qui correspond soit <motif1> ou <pattern2>.

N'importe quel motif peut être placé entre parenthèses pour obtenir un motif qui correspond à l'original.

"[<String>]" définit un modèle qui correspond à tout caractère dans <string>. "[^ <String>]" définit un modèle qui correspond à tout caractère PAS dans la chaîne.

La construction {<motif>} <char> crée un motif dans lequel toute correspondance de chaîne <motif> est associé au nom <char>. <Char> peut être utilisé pour représenter la chaîne correspondante sur le côté droit de commandes S.

Voir la section sur les directives Stream.

Le "#" empêche le Matcher Motif de la sauvegarde et de faire une seconde tentative pour trouver une chaîne correspondant à un modèle donné.

Le motif null // correspond au modèle le plus récemment rencontré.

La chaîne vide (généralement écrite ()) pour le distinguer du motif vide //) correspond à tout caractère nul.

La construction <nombre> / <motif> / définit un quasi-modèle qui correspond au <numéro> ème occurrence de <motif> en ligne. La construction - <nombre> / <motif> / définit un quasi-modèle qui correspond au <numéro> ème occurrence de <motif> à partir de la fin d'une ligne. Quasi-modèles peuvent être utilisés à la place des modèles dans E, S, ZL, et les commandes ZU.

Adresses de ligne

Formes valides:

<Nombre>

numéro de ligne ordinaire.

\$

Dernière ligne dans un tampon.

.

ligne actuelle dans le tampon.

+ <Nombre>

Comme première adresse, ce qui équivaut à ". + <Nombre>". En tant que deuxième adresse paire d'adresses, ce qui équivaut à la première adresse plus <numéro>. Si aucun <numéro>, équivalent à "+. 1".

- <Numéro>

Comme première adresse, équivalent à ".- <nombre>". En tant que deuxième adresse dans l'adresse paire, ce qui équivaut à la première, moins d'adresse <numéro>. Si aucun <numéro>, équivalent à ".-1".

/ <Motif> /

Première ligne après "." contenant <motif>. Rechercher <motif> commence à la ligne après ".", Enroule autour en haut de la mémoire tampon, si nécessaire, se termine à "." si <motif> introuvable.

~/ <Motif> /

Première ligne après "." qui ne contient pas <motif>.

- / <Motif> /

Première ligne avant "." contenant <motif>. Rechercher <motif> commence à la ligne avant ".", Enroule autour de la fin du tampon, si nécessaire, se termine à "." si <motif> introuvable.

- ~ / <Motif> /

Première ligne avant "." qui ne contient pas <motif>.

<Addr>

Symbole utilisé pour les adresses valides ci-dessus ou à l'adresse ci-dessous construit.

<Addr> + <nombre>

Fait référence au <numéro> ème ligne après <addr>.

<Addr> <nombre>

Identique à <addr> + <nombre>.

<Addr> - <numéro>

Fait référence au <numéro> ème ligne avant <addr>.

<Addr>.

Fait référence à <addr> +1.

<Addr> + / <motif> /

Fait référence à la première ligne après <addr> contenant <motif>. Rechercher <motif> commence à <addr> +1, enroule autour de la partie supérieure du tampon, si nécessaire, et se termine à <addr> si <motif> est introuvable.

<Addr> / <motif> /

Identique à <addr> + / <motif> /.

<Addr> ~ / <motif> /

Fait référence à la première ligne après <addr> ne contenant pas <motif>.

<Addr> - / <motif> /

Fait référence à la première ligne avant <addr> contenant <motif>. Rechercher <motif> commence à <addr> -1, enroule autour du fond de la mémoire tampon, si nécessaire, et se termine à <addr> si <motif> est introuvable.

<Addr> - ~ / <motif> /

Fait référence à la première ligne avant <addr> ne contenant pas <motif>.

^

Raccourci pour "-1".

<Addr> ^

Raccourci pour "<addr> -1".

*

Raccourci pour "1, \$".

<Addr> *

Raccourci pour "<addr>, \$".

&

Raccourci pour ". + 1, . + <Pagesize>" où <pagesize> est réglé par la commande O + P. Si aucun <pagesize> a été défini, et va générer ". + 1, . + 20".

<Addr> &

Cela génère la paire d'adresses "<addr>, <addr> + <pagesize>".

<Addr> - &

Cela génère l'adresse unique <addr> - <pagesize>.

Programmes tampons

Un programme est appelé par la ligne de commande, "fred filename arg1 arg2 ..." où le nom de fichier est le nom du fichier contenant le programme. Si le nom de fichier ne se trouve pas dans le catalogue actuel, le bootstrap FRED cherche sous "/ fred / filename" puis "fred / filename".

Les arguments "arg1", "arg2", etc. (le cas échéant) sont placés sur des lignes séparées dans un tampon "0". Le fichier spécifié est lu dans le tampon ".". La date est placée dans le tampon "d" dans le format numérique "mm / jj / aa". Le temps est placé dans le tampon "t" dans le format numérique "hh: mm". Le userid courant est placé dans un tampon "u". S'il y a un fichier init nommé "/fred/.init", FRED exécutera les inits avant d'exécuter les commandes qu'il avait lu dans le tampon ".".

Limitations de la langue et considérations particulières

Lors de la lecture d'un fichier, FRED ne sera pas accepter un record de plus de 2000 caractères. Lignes de plus de 2000 caractères sont divisés en lignes distinctes de 2000 caractères chacune. Une commande S ne peut pas allonger une ligne au-delà de 2000 caractères.

FRED utilise le caractère octal \ 777 comme un caractère interne spécial; Pour cette raison, le caractère ne peut pas apparaître dans le texte d'entrée.

Si les lignes nulles sont fournis pour remplir une construction \ R, et sauts de ligne sont utilisés plutôt que des retours chariot, tous les autres aliments de ligne est ignoré.

Copyright © 1996, Thinkage Ltd.



Texte d'origine

Proposer une meilleure traduction