
# Projektowanie obiektowe oprogramowania Wykład 5 – wzorce strukturalne Wiktor Zychla 2025

# Spis treści

1	Facade	2
2	Read-only interface	3
3	Flyweight	4
4	Decorator	7
5	Proxy	9
6	Adapter	15
7	Bridge	16
8	Literatura	18


# 1 Facade

Motto: uproszczony interfejs dla podsystemu z wieloma interfejsami



# 2 Read-only interface

Motto: interfejs do odczytu dla wszystkich, a do zapisu tylko dla wybranych




Przykład: ReadOnlyCollection, AsReadOnly()

## 3 Flyweight

Motto: Efektywne zarządzanie wieloma drobnymi obiektami

Kojarzyć: Object Pool + immutable + bardzo dużo danych – zapamiętać przykład z wykładu Board vs

Checker



Flyweight w implementacji przypomina Object Pool. Różnica jest taka, że Pool utrzymuje pulę **rozłącznych** obiektów, zwraca za każdym razem inną instancję, a po użyciu instancja ta wraca do puli. Motywacja dla Object Pool jest bardzo kosztowne tworzenie instancji.

W przypadku Flyweight jest inaczej – motywacją dla tego wzorca jest bowiem chęć oszczędzania pamięci w sytuacji, gdy do utworzenia jest naprawdę duża liczba potencjalnych obiektów, **zbyt** duża żeby reprezentować je w sposób klasyczny. FlyweightFactory utrzymuje więc dużo mniejszą pulę obiektów – taką, w której wyznacznikiem tożsamości obiektu jest stan, który można współdzielić między "rzekomo" różnymi instancjami. Klient dostaje wiele obiektów, a w rzeczywistości za każdym razem kiedy prosi o obiekt o tym samym "kluczu", dostaje tę samą instancję.

Takie podejście rodzi oczywiście problem identyfikacji takiej części stanu obiektu która może być współdzielona (*intrinsic*) i takiej która nie może być współdzielona (*extrinsic*) i jej przechowaniem w optymalny dla pamięci sposób zajmuje się albo **FlyweightFactory**.

Na przykład (przykład z wykładu) wyobraźmy sobie planszę do gry w warcaby o wymiarach 1mln na 1mln pól. Gdyby taka plansza była zaimplementowana tak, żeby utrzymywać instancje obiektów bierek dla każdego pola planszy, zużycie pamięci byłoby ogromne.

Zamiast tego, w klasie planszy (**Board**) reprezentacja stanu planszy jest jakaś optymalna (na przykład za pomocą tablicy bajtów). Ale klient nadal potrzebuje obiektu – bierki (**Piece**), chociażby po to żeby wywołać na nim metody do rysowania, z odpowiednią teksturą.

Tu wkracza wzorzec Flyweight.

Z punktu widzenia silnika graficznego, bierki są tak naprawdę dwie różne – biała i czarna. FlyweightFactory (tu: **Board**) poproszony o wykonstruowanie nowej instancji (tu: **Piece**) zwróci więc co prawda za każdym razem nową instancję ale w zależności od rodzaju bierki (biała lub czarna) taka nowa instancja ma tylko tę współdzieloną (*intrinsic*) część stanu (tu: kolor czy teksturę).

Reszta stanu (extrinsic), czyli np. pozycja X/Y na planszy (bo przecież każda bierka ma swoje położenie), przychodzi "z zewnątrz", w parametrach wywołania konkretnej metody (tu: metody

rysowania bierki). Metoda do rysowania bierki będzie więc miała parametr do przekazania tego zewnętrznego, niewspółdzielonego stanu.

```
namespace Flyweight
    internal class Program
        static void Main( string[] args )
            var board = new Board();
            for ( int x = 0; x < 5; x++ )
                 for ( int y = 0; y < 5; y++ )
                     // niby za każdym razem nowa instancja
                     // ale tak naprawdę tylko dwie różne
                     // ale klient tego nie musi wiedzieć
                     var piece = board.GetPiece( x, y );
                     piece.Draw( 100 * x, 100 * y );
            }
            Console.ReadLine();
        }
    }
    // tu: FlyweightFactory
    public class Board
        private Dictionary<PieceColor, Piece> _pieces =
    new Dictionary<PieceColor, Piece>();
        public Piece GetPiece( int x, int y )
            // w zależności od pozycji na planszy ale tak naprawdę tylko dwie
 różne
            PieceColor key =
                 (x + y) % 2 == 0
                     ? PieceColor.White
                     : PieceColor.Black;
            if ( !_pieces.ContainsKey( key ) )
                 _pieces.Add( key, new Piece() { Color = key } );
            return _pieces[key];
        }
    // tu: Flyweight
    public class Piece
        // Color tu jest w intrinsic state
        public PieceColor Color { get; set; }
```


```
// ScreenX/ScreenY sa w extrinsic state
   public void Draw( int ScreenX, int ScreenY )
{
        Console.WriteLine( $"bierka {Color} rysowana w {ScreenX} {ScreenY}
}" );
   }
}

// tu: FlyweightKey
public enum PieceColor
{
   White,
   Black
}

White,
   Black
}
```

#### 4 Decorator

Motto: Dynamicznie rozszerzanie odpowiedzialności obiektów (alternatywa dla podklas) Kojarzyć: w bibliotekach standardowych technologii przemysłowych od lat używa się wzorca Decorator do implementacji **podsystemu strumieni** 



```
namespace Decorator
    public interface IDrink
        string Name { get; }
        Decimal Cost { get; }
    }
    public class Coffee : IDrink
        public string Name
            get { return "coffee"; }
        public decimal Cost
            get { return 2m; }
    }
    public class Tea : IDrink
        public string Name
            get { return "tea"; }
        public decimal Cost
            get { return 1m; }
```

```
}
public class SugarDecorator : IDrink
    private IDrink _drink;
public SugarDecorator( IDrink drink )
         this._drink = drink;
    public string Name
         get { return _drink.Name + " with sugar"; }
    public decimal Cost
         get { return _drink.Cost + 1; }
}
[TestClass]
public class DecoratorTests
    [TestMethod]
    public void TestDecorators()
         IDrink tea = new Tea();
         IDrink stea = new SugarDecorator( tea );
         IDrink s2tea = new SugarDecorator( stea );
         Assert.AreEqual( 1, tea.Cost );
Assert.AreEqual( 3, s2tea.Cost );
   }
}
```

### 5 Proxy

Motto: substytut (zamiennik) obiektu w celu sterowania dostępem do niego

- Proxy zdalne reprezentant lokalny obiektu zdalnego
- Proxy wirtualne tworzy kosztowny obiekt na żądanie
- Proxy ochraniające kontroluje dostęp do obiektu
- Proxy logujące loguje dostęp do obiektu

Przykład virtual proxy z biblioteki standardowej .NET - Lazy<T>.

Uwaga! Struktura Proxy i Decoratora może wydawać się podobna. Różnice są następujące:


- Każdy z Decoratorów może dodawać nowe, specyficzne dla siebie operacje/informacje; Proxy nigdy nie zmienia (nie rozszerza) interfejsu obiektu
- Proxy z zasady nie jest przeznaczone do stosowania "rekursywnego"; Dekorator przeciwnie

```
namespace Proxy
    public interface IFoo
        int Bar { get; }
    public class Foo : IFoo
        public Foo( int v )
            this.Bar = v;
        public int Bar { get; private set; }
    }
    public class FooVirtualProxy : IFoo
        int v;
        public FooVirtualProxy( int v )
            this.v = v;
        private Foo _foo;
        public int Bar
            get
                if ( _foo == null )
                    _foo = new Foo( this.v );
```

```
return _foo.Bar;
}
}

[TestClass]
public class ProxyTests
{
    [TestMethod]
    public void TestProxies()
    {
        IFoo foo = new Foo(5);
        Assert.AreEqual( 5, foo.Bar );
        IFoo foo2 = new FooVirtualProxy( 5 );
        Assert.AreEqual( 5, foo2.Bar );
        Lazy<IFoo> foo3 = new Lazy<IFoo>( () => new Foo( 5 ) );
        Assert.AreEqual( 5, foo3.Value.Bar );
    }
}
```

Szczególnym Proxy, zasługującym na osobną uwagę jest tzw. Circuit Breaker



Rysunek 1 (za <a href="https://martinfowler.com/bliki/CircuitBreaker.html">https://martinfowler.com/bliki/CircuitBreaker.html</a>)

**Circuit Beaker** kontroluje wywołania zdalnego obiektu i w sytuacji w której następuje przekroczenie zdefiniowanej liczby błędów wywołania, "podnosi bezpiecznik", przechodzi do stanu w którym wywołania są obsługiwane lokalnie, z pominięciem zdalnego obiektu.

Po określonym czasie następuje próba ponowienia wywołania operacji na docelowym obiekcie i w zależności od wyniku ponowienia, bezpiecznik pozostaje podniesiony lub zamyka się.

Wzorzec Circuit Breaker jest na tyle trudny do implementacji że nie da się go szybko napisać samodzielnie. Rekomenduje się użycie istniejących bibliotek, np.

• Dla .NET: Polly Circuit Breaker

Dla Java: <u>resilience4j</u>

Tego typu biblioteki posiadają zwykle kilka rodzajów proxy:

- Proxy typu Retry proxy z polityką automatycznego ponawiania kolejnych nieudanych wywołań
- Proxy typu **Circuit Breaker** czyli wykrywanie pewnej liczby nieudanych wywołań i blokowanie kolejnych nieudanych wywołań
- Proxy typu Rate Limiter czyli kontrolowanie liczby wywołań w czasie
- Proxy typu Fallback czyli obsługa wariantu awaryjnego w sytuacji gdy oryginalne wywołanie nie udaje się
- Proxy typu Hedging czyli automatyczne przełączenie na wskazany wariant zapasowy gdy oryginalne wywołanie trwa zbyt długo

Przykład użycia biblioteki Polly i dwóch rodzajów proxy:

- Proxy typu Retry WaitAndRetryAsync (w kodzie niżej)
- Proxy typu CircuitBreaker CircuitBreakerAsync

Usługa sieciowa:

```
{
    server.OpenAsync().Wait();
    Console.WriteLine( "Press Enter to quit." );
    Console.ReadLine();
}
}

public class UserController : ApiController
{
    public async Task<IHttpActionResult> Get()
    {
        await Task.Delay( 2000 );
        return this.Ok( 1 );
    }
}
```

Klient usługi sieciowej:


```
using Polly.CircuitBreaker;
using Polly;
using System;
using System.Net.Http;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Threading;
using Polly.Wrap;
using System.IO;
namespace PollyCircuitBreaker
    internal class Program
        static void Main( string[] args )
            DoWork();
            Console.ReadLine();
        }
        static void DoWork()
            int n = 0;
            while ( true )
                var i = n++;
                Task.Run( async () =>
                                        = new ProductService();
                    var service
                    // identyfikator korelacji
                    string operationKey = Guid.NewGuid().ToString();
```


```
try
                         // wysłanie do sieci
                         CustomConsole.WriteLine( "DoWork::calls {0} {1}", i,
operationKey );
                         var result = await service.GetSample( i, operationKey
 );
                         CustomConsole.WriteLine( "DoWork::returns {0} = {1} {
2}", i, result, operationKey );
                    catch ( BrokenCircuitException )
                         // bezpiecznik podniesiony - brak komunikacji
                         CustomConsole.WriteLine( "DoWork::broken circuit hand
led for {0} {1}", i, operationKey );
                     catch (Exception)
                         // bezpiecznik właśnie podniósł się -
 błąd komunikacji
                        CustomConsole.WriteLine( "DoWork::failed for {0} {1}"
 i, operationKey );
                } );
                Thread.Sleep( 500 );
            }
        }
    }
    /// Wywołanie usługi sieciowej
/// </summary>
    public class ProductService
        private static HttpClient _client = new HttpClient();
        private static readonly AsyncPolicyWrap _policy;
        static ProductService()
            _client.Timeout = TimeSpan.FromSeconds( 3 );
            // polityka ponawiania
            var _retryPolicy = Policy.Handle<Exception>()
                                     .WaitAndRetryAsync(
                                         //n => TimeSpan.FromSeconds( Math.Pow
(2, n)),
                                         n => TimeSpan.FromSeconds(1),
                                         (ex, t, ctx) =>
                                             CustomConsole.WriteLine( "retry {
0} in {1}", ctx.OperationKey, t );
                                         });
            // polityka "circuit breaker"
            var _cbPolicy = Policy.Handle<Exception>()
                                           .CircuitBreakerAsync( 1, TimeSpan.F
```

```
romSeconds( 20 ),
                                           ( ex, span, context ) =>
                                               CustomConsole.WriteLine( "break
 {0}", context.OperationKey );
                                               throw new BrokenCircuitExceptio
n();
                                           },
(context) =>
                                               CustomConsole.WriteLine( "on re
set {0}", context.OperationKey );
                                               CustomConsole.WriteLine( "on ha
lf open" );
                                           } );
            // ostateczna polityka to "złożenie" obu
            _policy = _cbPolicy.WrapAsync( _retryPolicy );
        public async Task<int> GetSample( int n, string operationKey )
            // policy.ExecuteAsync to proxy (tu "ponawianie + circuit breaker
" )
            return await _policy.ExecuteAsync<int>( async (c) =>
                // rzeczywiste wywołanie usługi
                var response = await _client.GetAsync("http://localhost:8087/
api/user");
                var result = await response.Content.ReadAsStringAsync();
                return n;
            }, new Context(operationKey) );
        }
    }
    public class CustomConsole
        public static void WriteLine( string message, params object[] ps )
            string s = string.Format( DateTime.Now + " " + message + "\r\n",
ps );
            Console.Write( s );
    }
```


# 6 Adapter

Motto: uzgadnianie niezgodnych interfejsów






Not Compatible? We are in trouble



God Adapter Save our Life

## 7 Bridge

Motto: SRP + ISP + DIP dla hierarchii obiektowej o dwóch stopniach swobody; oddzielenie abstrakcji od implementacji



Poniższa klasa **PersonRegistry** ma dwa stopnie swobody:

- Źródło danych możliwość pozyskiwania danych z różnych źródeł (np. SQL, XML)
- Przetwarzanie danych wyprowadzenie na konsolę/do usługi http itp.

Refaktoryzacja zgodnie ze wzorcem **Bridge** polega na wyłączeniu któregoś ze stopni swobody na zewnątrz, do osobnej hierarchii i utrzymaniu jednego ze stopni swobody wewnątrz klasy, z możliwością przeciążenia (dziedziczenia) które zmienia implementację.

W poniższej wersji, w klasie pozostała odpowiedzialność pozyskiwania danych a na zewnątrz wyłączono odpowiedzialność przetwarzania danych.

Analogiczną refaktoryzację wyłączającą na zewnątrz pozyskiwanie a pozostawiająca w klasie przetwarzanie pozostawia się jako ćwiczenie dla Czytelnika.

Należy zwrócić uwagę na to że Bridge nie zajmuje się szczegółami technicznymi dotyczącymi tego w jaki sposób odpowiedzialność implementacji (ta wynoszona na zewnątrz) jest dostarczana do klasy ani kiedy. O uporządkowaniu zasad komponowania zależności porozmawiamy dopiero przy okazji szerszego omawiania wzorca **Inversion of Control**.

```
public abstract class AbstractPersonRegistry
    public IMessenger messenger;
    private List<Person> _persons;
    /// <summary>
    /// Pierwszy stopień swobody - różne wczytywanie
    /// </summary>
    public abstract void LoadPersons();
    /// <summary>
    /// Drugi stopień swobody - różne użycie
    /// </summary>
    public void NotifyPersons()
        foreach ( Person person in _persons )
            messenger.Notify( person );
public interface IMessenger
    void Notify( Person person );
public class Person { }
```

## 8 Literatura

- [1] Gamma, Helm, Johnson, Vlissides Wzorce projektowe
- [2] Martin, Martin Zasady, wzorce I praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#
- [3] Grand, Merrill Wzorce projektowe
- [4] Freeman, Freeman, Sierra, Bates Head First Design Patterns
- [5] http://www.oodesign.com