7.1 属性和操作

属性(attribute)是用来描述对象静态特征的一个数据项。

实例属性 (instance attribute) 和类属性 (class attribute) 的区别

例如: 仪表类

输入电压、功率及各种规定的质量指标——类属性 编号、出厂日期、精度等实际性能参数——实例属性 操作(operation)是用来描述对象动态特征(行为)的一个动作序列 。

近义词:方法(method),服务(service)

被动操作(passive operation):

只有接收到消息才能执行的操作编程语言中的函数、过程等被动成分

主动操作(active operation):

不需要接收消息就能主动执行的操作编程语言中的进程、线程等主动成分

7.2 属性和操作的表示法

类 名

属性名:类型名

操作名()

类 名

属性名:类型名=值

操作名(参数表): 返回类型

《主动》 类名

•••••

操作名()

《主动》操作名()

类名

•••••

操作名()

«主动»操作名()

分析级细节方式

实现级细节方式

用衍型表示主动操作

7.3 定义属性

(1) 策略与启发

按常识这个对象应该有哪些属性?

人→姓名、地址、出生年月

在当前的问题域中,对象应该有哪些属性?

商品→条形码

根据系统责任,这个对象应具有哪些属性?

乘客→手机号码

建立这个对象是为了保存和管理哪些信息?

物资→型号、规格、库存量

为实现操作的功能,需要增设哪些属性?

传感器(信号采集功能)→时间间隔

是否需要增加描述对象状态的属性?

设备→状态

用什么属性表示关联和聚合?

课程→任课教师,汽车→发动机

(2) 审查与筛选

是否体现了以系统责任为目标的抽象

例: 书→重量?

是否描述对象本身的特征

例:课程→电话号码?

是否可通过继承得到?

是否可从其他属性直接导出?

(3) 推迟到OOD考虑的问题

规范化问题 对象标识 性能问题

(4) 属性的命名与定位

命名:原则与类的命名相同

定位:针对所描述的对象,适合全部对象实例

7.4 定义操作

(1) 对象行为分类

系统行为——不需要定义

例: 创建、删除、复制、转存

封装行为引起的附加行为——不需要定义

例:读、写属性值

对象自身的行为——努力发现

计算或监控

(2) 策略与启发

考虑系统责任

有哪些功能要求在本对象提供?

考虑问题域

对象在问题域对应的事物有哪些行为?

分析对象状态

对象状态的转换是由哪些操作引起的?

追踪操作的执行路线

模拟操作的执行,并在整个系统中跟踪

(3) 审查与调整

审查对象的每个操作是否真正有用

是否直接提供系统责任所要求的某项功能? 或者响应其它操作的请求间接地完成这种功能的某些局部操作?

调整——取消无用的操作

审查操作是不是高内聚的

一个操作应该只完成一项单一的、完整的功能 调整——拆分 或 合并

(4) 认识对象的主动行为


考虑问题域

对象行为是被引发的,

还是主动呈现的?

与参与者直接交互的对象操作


操作执行路线逆向追踪



(5) 操作过程描述

——可采用流程图或活动图

流程图:



动作陈述框,在框内填写要执行的动作。

转接,用于连接各个框,表示它们之间的转接关系。

条件判断框,给出一个判断条件。

入口/出口标记,指出操作的开始或结束。

活动图:在流程图基础上进行了一些扩展,有更强的描述能力(第9章介绍)

问题:分析阶段为什么要给出操作流程? 关于OOA/OOD分工的两种不同观点

(6) 操作的命名和定位

命名: 动词或动宾结构

定位:

与实际事物一致


例:售货员——售货,商品——售出

在一般-特殊结构中的位置

——适合类的全部对象实例

从主语-谓语-宾语结构看对象操作的设置

"售货员销售商品"——操作应该放在哪里?



7.5 接口的概念及用途

早期的面向对象方法并没有把接口作为正式的OO概念和系统成分,只是用来解释OO概念

"操作是对象(类)对外提供的访问接口"

20世纪90年代中后期,接口才作为一种系统成分出现在OOPL中,并且被UML作为一种模型元素


UML对接口的定义及解释:

"接口(interface)是一种类目(classifier),它表示对一组紧凑的公共特征和职责的声明。一个接口说明了一个合约;实现接口的任何类目的实例必须履行这个合约。"

"一个给定的类目可以实现多个接口,而一个接口可以由多个不同的类目来实现。"

为什么引入接口的概念

针对不同的应用场合组织对象的操作



接口提供了更灵活的衔接机制

接口 (interface)


是由一组操作所形成的一个集合,它由一个名字和代表其中每个操作的特征标记构成。

特征标记(signature)

代表了一个操作,但并不具体地定义操作的实现


特征标记::= <操作名>([<参数>:<类型>] {,<参数>:<类型>}) [:<返回类型>]

表示法(详细方式):



接口与类的关系

接口由某些类实现(提供),由另外某些类使用(需要) 前者与接口的关系称为实现(realization) 后者与接口的关系称为使用(use)




同一个接口

对实现者而言是供接口(provided interface) 对使用者而言是需接口(required interface)


表示法(简略方式):


——托球-托座

例:



提供者的供接口(托球)使用者的需接口(托座)





接口与类的区别

类既有属性又有操作; 接口只是声明了一组操作,没有属性。

在一个类中定义了一个操作,就要在这个类中真正地实现它;接口中的操作只是一个声明,不需要在接口中加以实现。

类可以创建对象实例; 接口则没有任何实例。

引入接口概念的好处

在接口的使用者和提供者之间建立了一种灵活的衔接机制,有利于对类、构件等软件成分进行灵活的组装和复用。

将操作的声明与实现相分离,隔离了接口的使用者和提供者的相互影响。使用者只需关注接口的声明,不必关心它的实现; 提供者不必关心哪些类将使用这个接口,只是根据接口的声明中所承诺的功能来实现它,并且可以有多种不同的实现。

接口概念对描述构件之间的关系具有更重要的意义