
Manual do Gestor de Conteúdos

Happy Soaring — painel de administração (CMS)

Como editar textos, imagens, cores e layout do site sem programar.

Versão do manual: julho de 2026

Índice

1. O que é o CMS e como aceder
2. Entrar no painel e gravar alterações
3. Como funcionam os idiomas (tradução)
4. Marca (cores e tipo de letra)
5. Vento (animação de fundo)
6. Cores do céu
7. Menu
8. Secções — os campos principais
9. A “Camada azul” de cada secção
10. Elementos dentro de uma secção
11. Rodapé
12. Boas práticas e conselhos
13. Perguntas frequentes

1. O que é o CMS e como aceder

O **CMS** (do inglês *Content Management System*, ou “sistema de gestão de conteúdos”) é o painel onde podes mudar tudo o que aparece no site — textos, imagens, cores, ordem das secções — **sem mexer em código**. O site Happy Soaring guarda todo o seu conteúdo num único ficheiro de dados; o CMS é a forma amigável de editar esse ficheiro.

O painel usado chama-se **Sveltia CMS** e abre-se no endereço do site seguido de **/admin/**.

Dois modos de acesso

- **Local (no teu computador):** com o servidor de desenvolvimento a correr, abres **http://localhost:5173/admin/**. Serve para experimentar sem afetar o site publicado.
- **Online (quando estiver configurado):** através do endereço do site, ligado à conta de GitHub. As alterações passam a ir para o site real.

Importante: usa o **Google Chrome** ou o **Microsoft Edge**. O modo local do painel precisa destes browsers para poder ler e gravar os ficheiros no teu computador.

2. Entrar no painel e gravar alterações

Modo local

- Abre o Chrome/Edge em **http://localhost:5173/admin/**.
- Clica em **“Work with Local Repository”** (Trabalhar com repositório local).
- Escolhe a pasta do projeto **HappySoaring** e autoriza o acesso.
- Entras no painel: do lado esquerdo vês **Conteúdo do site » Página principal**.

Ver as alterações ao vivo

Tem **duas separadores abertos** no mesmo browser: um com o site (a página normal) e outro com o painel (/admin/). Quando gravas no painel, o separador do site atualiza-se sozinho para veres logo o resultado.

Gravar

Depois de mudares o que quiseses, carrega no botão **Save** (Gravar) no topo do editor. No modo local, o que gravas fica logo guardado nos ficheiros; no modo online, é enviado para o site.

3. Como funcionam os idiomas (tradução)

O site está preparado para **cinco idiomas**: Português, English, Español, Français e Deutsch. Sempre que um texto tem tradução, vais ver os cinco campos (um por idioma). Preenche os que precisares.

- Se deixares um idioma **em branco**, o site mostra automaticamente o Português como reserva.
- O Português é o idioma base — convém estar sempre preenchido.
- Os campos de tradução aparecem agrupados e podem estar recolhidos; clica para abrir.

Não precisas de traduzir tudo de uma vez. Podes começar só pelo Português e acrescentar os outros idiomas mais tarde.

4. Marca (cores e tipo de letra)

Controla a identidade visual global do site.

Campo	O que faz
Cor laranja	A cor de destaque da marca (botões, palavras realçadas, etc.).
Cor preta	A cor escura base usada em fundos e texto.
Tipo de letra	A fonte usada em todo o site.

5. Vento (animação de fundo)

O site tem linhas de “vento” animadas a atravessar o ecrã, para dar sensação de voo.

Campo	O que faz
Ativar vento	Liga ou desliga a animação.
Densidade	Quantas linhas de vento aparecem (0 a 200). Mais alto = mais linhas.

6. Cores do céu

O fundo do site é um degradé (“céu”) que vai mudando de cor à medida que fazes scroll, do topo até ao fundo da página. É uma **lista de cores**, do topo (primeira) até baixo (última).

- Adiciona, remove ou reordena cores para mudar a transição do céu.
- Por norma começa em tons de azul (topo) e acaba em laranja (fundo), acompanhando a marca.

7. Menu

O menu de navegação (o botão com três riscas no canto). Cada item é uma linha da lista.

Campo	O que faz
Texto	O nome do item do menu, com tradução por idioma.
Destino	Para onde salta ao clicar: o identificador de uma secção (ex.: hero, dealer) ou um link completo (ex.: https://...).

8. Secções — os campos principais

O site é feito de **secções** empilhadas na vertical (aquilo a que costumamos chamar “slides”). Cada secção tem estes campos:

Campo	O que faz
Identificador	Nome interno curto da secção (ex.: hero, sobre, dealer). É usado pelos links do menu. Evita espaços e acentos.
Mostrar secção	Liga/desliga a secção inteira no site, sem a apagar.
Altura (nº de ecrãs)	Altura da secção: 1 = um ecrã (normal), 2 = dois ecrãs, 3 = três. Mais alto = mais espaço para preencher.
Fundo especial da apresentação	Ativa o tratamento especial usado na secção de topo (degradé azul por cima da foto, para o texto se ler bem).
Foto de fundo (opcional)	A imagem de fundo da secção no computador (desktop).
Foto de fundo — mobile	Imagem de fundo alternativa para telemóvel. Se ficar vazia, usa a mesma do desktop.
Escurecer fundo (%)	Escurece a foto de fundo (0 = normal). Útil para igualar o tom do azul entre secções cujas fotos têm brilhos diferentes.
Cor no topo da secção	Uma faixa de cor no topo que se funde com a secção anterior e desvanece para transparente.
Mostrar texto de scroll	Liga/desliga a dica de “descer” (texto + seta) da secção.
Texto de scroll	O texto dessa dica (com tradução), ex.: “sobe connosco”.

9. A “Camada azul” de cada secção

Dentro de cada secção existe a **Camada azul (tom da secção)**. É o que dá o tom de cor coerente ao site. Em secções com foto, tinge a foto e o degradé de legibilidade; em secções sem foto, é um véu de cor sobre o céu.

Campo	O que faz
Mostrar camada	Liga/desliga todo o tom de cor da secção. Desligado: a foto fica a cinzento e sem véu.
Cor	A cor principal do tom. Deixar vazio = usa o azul-marinho por defeito do site.
Segunda cor (degradé)	A cor no fundo do degradé sobre a foto. Vazio = igual à cor principal.
Intensidade (%)	Força do tom (100 = máximo). Em secções sem foto, valores altos tornam o fundo mais opaco.

Dica de consistência: para todas as secções terem exatamente o mesmo azul, deixa os campos **Cor** e **Segunda cor vazios** em todas — assim usam o mesmo azul por defeito. Se ainda parecerem diferentes, é por causa do brilho das fotos: usa o **Escurecer fundo (%)** para acertar.

10. Elementos dentro de uma secção

Cada secção contém uma lista de **elementos**. Ao adicionar um elemento, escolhes o seu **tipo**. Há quatro tipos:

10.1. Texto

Bloco de texto com título, subtítulo e botões.

Campo	O que faz
Alinhamento	Alinha o bloco à esquerda ou à direita.
Etiqueta pequena	Uma etiqueta curta acima do título (ex.: “A nossa vela”).
Título / Segunda linha do título	As duas linhas do título grande (cada uma com tradução).
Segunda linha a laranja	Pinta a segunda linha do título com a cor laranja da marca.
Tamanho do título	h1 (maior, para a apresentação) ou h2 (secções normais).
Subtítulo	O texto de apoio por baixo do título (com tradução).
Formatação do subtítulo	Negrito, itálico, maiúsculas, tamanho, espaçamento e cor do subtítulo.
Linha de confiança	Uma pequena etiqueta de credibilidade (ex.: “Revendedor Oficial”).
Selo/logo + Link do selo	Um logótipo junto a essa linha; se puseres um link, fica clicável.
Botões	Um ou mais botões, cada um com texto (traduzível), link e estilo (cheio ou contorno).
Mostrar no desktop / mobile	Permite mostrar o elemento só num dos tipos de ecrã.

10.2. Piloto da apresentação

A imagem grande de recorte (ex.: o piloto) usada na secção de topo.

Campo	O que faz
Imagem / Texto alternativo	A imagem e a sua descrição (para acessibilidade).
Altura no desktop / mobile (%)	Tamanho da imagem em cada tipo de ecrã.
Rotação / Opacidade	Inclinação em graus e transparência (%).
Sombra / Flutuar / Velocidade	Sombra por baixo, animação a “flutuar” e a sua velocidade.
Parallax	Efeito de profundidade ao fazer scroll (0 a 30).
Mostrar no desktop / mobile	Mostrar só num dos tipos de ecrã.

10.3. Piloto a flutuar

Uma imagem posicionada livremente que “paira” na secção.

Campo	O que faz
Imagem / Texto alternativo	A imagem e a sua descrição.
Posição horizontal / vertical (%)	Onde a imagem fica dentro da secção.
Ancorar à direita	Se a posição horizontal é medida a partir da esquerda ou da direita.
Largura (% do ecrã) / Largura máxima (px)	Tamanho da imagem e o seu limite.
Rotação / Opacidade / Sombra / Flutuar / Velocidade / Parallax	Mesmos ajustes visuais do piloto da apresentação.
Mobile (opcional)	Posição e tamanho diferentes só para telemóvel. Vazio = herda o desktop.
Cartão ao passar o rato	Um pequeno cartão informativo que aparece ao passar o rato (texto traduzível).
Mostrar no desktop / mobile	Mostrar só num dos tipos de ecrã.

10.4. Piloto no chão

Uma imagem “pousada” na base da secção (ex.: um piloto de pé).

Campo	O que faz
Imagem / Texto alternativo	A imagem e a sua descrição.
Distância à margem (%) / Ancorar à direita	Posição horizontal e a partir de que lado é medida.
Largura (% do ecrã) / Largura máxima (px)	Tamanho e limite da imagem.
Opacidade / Sombra	Transparência e sombra.
Escurecer (segundo plano)	Escurece a imagem, para servir de fundo discreto.
Profundidade (z-index)	Ordem de sobreposição em relação a outros elementos.
Parallax	Efeito de profundidade ao fazer scroll.
Mobile (opcional) / Cartão ao passar o rato	Ajustes só para mobile e cartão informativo, tal como no tipo anterior.
Mostrar no desktop / mobile	Mostrar só num dos tipos de ecrã.

11. Rodapé

O fim da página, com o nome da marca em grande.

Campo	O que faz
Primeira palavra / Segunda palavra	As duas palavras grandes do rodapé (com tradução).
Símbolo do meio	O símbolo entre as palavras (ex.: ×).
Nota	Uma linha pequena por baixo (com tradução).

12. Boas práticas e conselhos

- **Grava com frequência** e vê o resultado no separador do site antes de avançar.
- **Fotos de fundo:** para o desktop usa imagens na horizontal (paisagem); o assunto principal deve estar ao centro, porque as margens podem ser cortadas conforme o ecrã.
- Mantém as **fotos leves** (idealmente abaixo de ~1 MB) para o site carregar depressa.
- Preenche sempre o **texto alternativo** das imagens — ajuda a acessibilidade e o Google.
- Antes de esconder uma secção, lembra-te que a opção **Mostrar secção** desliga-a sem apagar — podes voltar a ligá-la depois.
- Não mudes o **Identificador** de uma secção sem atualizar os **Destinos** do menu que apontam para ela.

13. Perguntas frequentes

Gravei mas não vejo mudança no site.

Confirma que estás a ver o separador certo (o site, não o painel) e que entraste em **modo local** (“Work with Local Repository”). Em modo online, as alterações só aparecem no site depois de publicadas.

Dois slides têm azuis diferentes.

Verifica se a **Cor** da “Camada azul” está igual nos dois (o ideal é deixá-la vazia em ambos). Se continuar diferente, é o brilho das fotos: ajusta o **Escurecer fundo (%)**.

Como escondo um elemento só no telemóvel?

Em cada elemento, desliga a opção **Mostrar no mobile** (ou **Mostrar no desktop**, conforme o caso).

Posso mudar a ordem das secções ou dos elementos?

Sim. Nas listas do painel podes arrastar os itens para reordenar, adicionar novos ou remover.

Happy Soaring — manual do gestor de conteúdos. Em caso de dúvida, contacta quem faz a manutenção do site.