

¿Cómo calculo las bases de cotización?

BCCC = Devengos cotizables + prorrata de las Pagas Extraordinarias

- **Devengos no cotizables.** Dietas y Km NO justificados documentalmente (tickets, etc...) y que excedan de:
 - o 0,26 € el Km

Dietas		
Límites de las dietas	España	Extranjero
Pernocta	53,34 €/día	91,35 €/día
Sin pernocta	26,67 €/día	48,08 €/día

- **¡Ojo!:** no se incluyen **las Horas Extraordinarias.**

BCCP = BCCC + Horas Extraordinarias

BHE = Horas Extraordinarias → Deducción HE

BASE IRPF = BCCC sin la prorrata de las Pagas Extraord. → Deducción IRPF

Para calcular la cuota a ingresar por IRPF → **BASE IRPF x tipo a aplicar al trabajador.**

Para calcular las cuotas o ingresos a pagar hay que aplicar un porcentaje a las bases de cotización anteriores de manera que: **base x tipo de cotización = cuota a ingresar.**

Contingencia	%Empresa	%Trabajador
Contingencias Comunes	23,6% BCCC	4,7% BCCC
MEI (para 2026)	0,75% BCCC	0,15% BCCC
Contingencias Profesionales (IT e IMS)	% BCCP según el grado de peligrosidad de la actividad	No
Desempleo(tipo gral: indefinidos, practicas, relevo, interinidad.	5,5% BCCP	1,55% BCCP
Desempleo (en otros contratos temporales).	6,7% BCCP	1,6% BCCP
FOGASA	0,2% BCCP	-
FP	0,6% BCCP	0,1% BCCP
HE ordinarias	23,6% BHE	4,7% BHE
HE por fuerza mayor	12% BHE	2% BHE

DEDUCCIONES = SUMA % TRABAJADOR + Deducción HE + Deducción IRPF

LIQUIDO A PERCIBIR = SALARIO BRUTO - DEDUCCIONES