


## Вариант № 1

# Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации

Номер компетенции	39		
Название компетенции	Сетевое и системное администрирование		
Номер КОД	1.1		

### Описание задания

## Описание модуля 1



## Виртуальные машины и коммутация

Необходимо выполнить создание и базовую конфигурацию виртуальных машин.

- На основе предоставленных ВМ или шаблонов ВМ создайте отсутствующие виртуальные машины в соответствии со схемой.
  - о Характеристики ВМ установите в соответствии с Таблицей 1;
  - Коммутацию (если таковая не выполнена) выполните в соответствии со схемой сети.
- Имена хостов в созданных ВМ должны быть установлены в соответствии со схемой.
- Адресация должна быть выполнена в соответствии с Таблицей 1;

 Обеспечьте ВМ дополнительными дисками, если таковое необходимо в соответствии с Таблицей 1;

#### Сетевая связность

В рамках данного модуля требуется обеспечить сетевую связность между регионами работы приложения, а также обеспечить выход ВМ в имитируемую сеть "Интернет".

- Сети, подключенные к ISP, считаются внешними:
  - Запрещено прямое попадание трафика из внутренних сетей во внешние и наоборот;
- Платформы контроля трафика, установленные на границах регионов, должны выполнять трансляцию трафика, идущего из соответствующих внутренних сетей во внешние сети стенда и в сеть Интернет.
  - Трансляция исходящих адресов производится в адрес платформы, расположенный во внешней сети.
- Между платформами должен быть установлен защищенный туннель, позволяющий осуществлять связь между регионами с применением внутренних адресов.
  - о Трафик, проходящий по данному туннелю, должен быть защищен:
    - Платформа ISP не должна иметь возможности просматривать содержимое пакетов, идущих из одной внутренней сети в другую.
  - Туннель должен позволять защищенное взаимодействие между платформами управления трафиком по их внутренним адресам
    - Взаимодействие по внешним адресам должно происходит без применения туннеля и шифрования.
  - Трафик, идущий по туннелю между регионами по внутренним адресам, не должен транслироваться.
- Платформа управления трафиком RTR-L выполняет контроль входящего трафика согласно следующим правилам:
  - Разрешаются подключения к портам DNS, HTTP и HTTPS для всех клиентов;
    - Порты необходимо для работы настраиваемых служб
  - Разрешается работа выбранного протокола организации защищенной связи;
    - Разрешение портов должно быть выполнено по принципу "необходимо и достаточно"

- Разрешается работа протоколов ІСМР;
- Разрешается работа протокола SSH;
- Прочие подключения запрещены;
- Для обращений в платформам со стороны хостов, находящихся внутри регионов, ограничений быть не должно;
- Платформа управления трафиком RTR-R выполняет контроль входящего трафика согласно следующим правилам:
  - Разрешаются подключения к портам HTTP и HTTPS для всех клиентов;
    - Порты необходимо для работы настраиваемых служб
  - Разрешается работа выбранного протокола организации защищенной связи;
    - Разрешение портов должно быть выполнено по принципу "необходимо и достаточно"
  - Разрешается работа протоколов ICMP;
  - Разрешается работа протокола SSH;
  - Прочие подключения запрещены;
  - Для обращений в платформам со стороны хостов, находящихся внутри регионов, ограничений быть не должно;
- Обеспечьте настройку служб SSH региона Left:
  - Подключения со стороны внешних сетей по протоколу к платформе управления трафиком RTR-L на порт 2222 должны быть перенаправлены на BM Web-L;
  - Подключения со стороны внешних сетей по протоколу к платформе управления трафиком RTR-R на порт 2244 должны быть перенаправлены на BM Web-R;

# Инфраструктурные службы

В рамках данного модуля необходимо настроить основные инфраструктурные службы и настроить представленные ВМ на применение этих служб для всех основных функций.

- Выполните настройку первого уровня DNS-системы стенда:
  - о Используется ВМ ISP;
  - о Обслуживается зона demo.wsr.
    - Наполнение зоны должно быть реализовано в соответствии с Таблицей 2;
  - о Сервер делегирует зону int.demo.wsr на SRV;

- Поскольку SRV находится во внутренней сети западного региона, делегирование происходит на внешний адрес маршрутизатора данного региона.
- Маршрутизатор региона должен транслировать соответствующие порты DNS-службы в порты сервера SRV.
- Внешний клиент CLI должен использовать DNS-службу, развернутую на ISP, по умолчанию;
- Выполните настройку второго уровня DNS-системы стенда;
  - о Используется BM SRV;
  - о Обслуживается зона int.demo.wsr;
    - Наполнение зоны должно быть реализовано в соответствии с Таблицей 2;
  - Обслуживаются обратные зоны для внутренних адресов регионов
    - Имена для разрешения обратных записей следует брать из Таблицы 2;
  - Сервер принимает рекурсивные запросы, исходящие от адресов внутренних регионов;
    - Обслуживание клиентов(внешних и внутренних),
      обращающихся к зоне int.demo.wsr, должно производиться без каких либо ограничений по адресу источника;
  - Внутренние хосты регионов (равно как и платформы управления трафиком) должны использовать данную DNS-службу для разрешения всех запросов имен;
- Выполните настройку первого уровня системы синхронизации времени:
  - о Используется сервер ISP.
  - Сервер считает собственный источник времени верным, stratum=4;
  - Сервер допускает подключение только через внешний адрес соответствующей платформы управления трафиком;
    - Подразумевается обращение SRV для синхронизации времени;
  - Клиент СLI должен использовать службу времени ISP;
- Выполните конфигурацию службы второго уровня времени на SRV.
  - Сервер синхронизирует время с хостом ISP;
    - Синхронизация с другими источникам запрещена;
  - Сервер должен допускать обращения внутренних хостов регионов, в том числе и платформ управления трафиком, для синхронизации времени;

- Все внутренние хосты(в том числе и платформы управления трафиком) должны синхронизировать свое время с SRV;
- Реализуйте файловый сервер на базе SRV
  - Сервер должен предоставлять доступ для обмена файлами серверам WEB-L и WEB-R;
  - Сервер, в зависимости от ОС, использует следующие каталоги для хранения файлов:
    - /mnt/share для система на базе Linux;
    - Диск Н:\ для систем на базе Windows;
  - Хранение файлов осуществляется на диске (смонтированном по указанным выше адресам), реализованном по технологии RAID0;
- Сервера WEB-L и WEB-R должны использовать службу, настроенную на SRV, для обмена файлами между собой:
  - Служба файлового обмена должна позволять монтирование в виде стандартного каталога Linux;
    - Разделяемый каталог должен быть смонтирован по адресу /opt/share;
  - Каталог должен позволять удалять и создавать файлы в нем для всех пользователей;
- Выполните настройку центра сертификации на базе SRV:
  - В случае применения решения на базе Linux используется центр сертификации типа OpenSSL и располагается по адресу /var/ca;
  - Выдаваемые сертификаты должны иметь срок жизни не менее 300 дней;
  - о Параметры выдаваемых сертификатов:
    - Страна RU;
    - Организация DEMO.WSR;
    - Прочие поля (за исключением CN) должны быть пусты;

## Инфраструктура веб-приложения

Данный блок подразумевает установку и настройку доступа к веб-приложению, выполненному в формате контейнера Docker.

- Образ Docker (содержащий веб-приложение) расположен на ISO-образе дополнительных материалов;
  - о Выполните установку приложения AppDocker0;
- Пакеты для установки Docker расположены на дополнительном ISOобразе;

- Инструкция по работе с приложением расположена на дополнительном ISO-образе;
- Необходимо реализовать следующую инфраструктуру приложения.
  - Клиентом приложения является CLI (браузер Edge);
  - о Хостинг приложения осуществляется на BM WEB-L и WEB-R;
  - Доступ к приложению осуществляется по DNS-имени www.demo.wsr;
    - Имя должно разрешаться во "внешние" адреса ВМ управления трафиком в обоих регионах;
    - При необходимости, для доступа к к приложению допускается реализовать реверс-прокси или трансляцию портов;
  - Доступ к приложению должен быть защищен с применением технологии TLS;
    - Необходимо обеспечить корректное доверие сертификату сайта, без применения "исключений" и подобных механизмов;
  - Незащищенное соединение должно переводиться на защищенный канал автоматически;
- Необходимо обеспечить отказоустойчивость приложения;
  - Сайт должен продолжать обслуживание (с задержкой не более 25 секунд) в следующих сценариях:
    - Отказ одной из ВМ Web
    - Отказ одной из ВМ управления трафиком.

Таблица 1. Характеристики ВМ

Имя ВМ	OC	ОЗУ	Кол- во ядер	ІР-адреса	Дополнительно
RTR- L	Debian 11	2 Гб	2	4.4.4.100/24	
	Cisco CSR		4	24	
RTR- R	Debian 11	2 Гб	2	5.5.5.100/24	
	Cisco CSR		4	172.16.101.254/2 4	
SRV	Debian 11	2 Гб	2	192.168.101.200/	Дополнительные диски: 2 шт по 2 Гб

	Windows Server 2019	4 Гб	4		Дополнительные диски: 2 шт по 2 Гб
WEB- L	Debian 11	2 Гб	2	192.168.101.100/ 24	
WEB-	Debian 11	2 Гб	2	172.16.101.100/2 4	
ISP	Debian 11	2 Гб	2	4.4.4.1/24 5.5.5.1/24 3.3.3.1/24	
CLI	Windows 10	4	4	3.3.3.10/24	

Таблица 2. DNS-записи зон

Зона	Тип записи	Ключ	Значение
demo.wsr	A	isp	3.3.3.1
	A	www	4.4.4.100
	A	www	5.5.5.100
	CNAME	internet	isp
int.demo.wsr	A	web-l	192.168.101.100
	A	web-r	172.16.101.100
	A	srv	192.168.101.200
	A	rtr-l	192.168.101.254
	A	rtr-r	172.16.101.254
	CNAME	ntp	srv
	CNAME	dns	srv