### ИНСТРУКЦИЯ № 4

# Подмывание пациента (женщины)

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подмывание пациента (женщины) проводится медицинским работником при невозможности осуществления процедуры пациентом самостоятельно.

К выполнению манипуляции при необходимости привлекается помощник (вторая медицинская сестра или санитарка).

## 2. ОСНАЩЕНИЕ

2.1. Медицинская мебель:

столик манипуляционный передвижной (далее – столик манипуляционный);

стол для проведения дезинфекционных мероприятий; ширма.

- 2.2. Медицинский инструментарий стерильный многоразового применения (пинцет (корнцанг) в индивидуальной упаковке (далее пинцет);
- 2.3. Перевязочный материал нестерильный (по показаниям стерильный) (ватные тампоны в количестве не менее 20 штук) в упаковке.
  - 2.4. Судно.
- 2.5. Лоток (2 шт., один для чистых ватных тампонов, второй для временного размещения использованных ватных тампонов).
  - 2.6. Кувшин.
  - 2.7. Клеенка.
  - 2.8. Пеленка.
  - 2.9. Термометр для измерения температуры воды.
- 2.10. Вода с температурой 37–38°C в количестве не менее 1 литра<sup>1</sup>.
  - 2.11. СИЗ:

перчатки медицинские нестерильные (далее – перчатки);

перчаткизащитные;

фартук;

нарукавники.

2.12. Антисептик.

 $<sup>^{1}</sup>$ По показаниям подмывание может проводиться с использованием раствора антисептика (раствор фурацилина 1:5000 и др.).

2.13. Химические средства дезинфекции:

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции поверхностей;

рабочий раствор химического средства дезинфекции для промывания и дезинфекции МИ, дезинфекции поверхностей.

2.14. Контейнеры для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции:

«Дезинфекция МИ»;

«Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».

- 2.15. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции тара для сбора использованных МИ с указанием наименования МИ.
  - 2.16. Тара для сбора упаковок.
- 2.17. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.30 Инструкции № 1.
- 2.18. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.31 Инструкции № 1.
  - 2.19. Тара для сбора СО и белья.
  - 2.20. Тара для медицинских отходов.
  - 2.21. Медицинская документация.

# 3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.1. Поздороваться с пациентом, представиться. Уточнить фамилию, имя и отчество пациента, сверить с листом назначений.
- 3.2. Проинформировать пациента о предстоящей манипуляции, получить устное согласие на ее выполнение.
- 3.3. Сообщить санитарке о необходимости доставки в палату пациента тары для сбора СО и белья.
- 3.4. В манипуляционном кабинете подготовить столик манипуляционный к выполнению манипуляции:
  - 3.4.1. разместить на верхней полке:

антисептик;

пинцет;

лоток (2 шт.);

ватные тампоны в упаковке;

кувшин;

клеенку;

пеленку;

термометр для измерения температуры воды;

перчатки.

# 3.4.2. разместить на нижней полке:

контейнер с рабочим раствором химического средства дезинфекции «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»;

при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции тару для сбора использованных МИ с указанием наименования МИ.

- 3.5. Надеть фартук, нарукавники.
- 3.6. Транспортировать столик манипуляционный в палату.
- 3.7. Оградить пациента ширмой.
- 3.8. Обработать руки в соответствии с НПА, надеть перчатки.
- 3.9. Проверить целостность упаковки пинцета, его срок годности.
- 3.10. Вскрыть упаковку с пинцетом.
- 3.11. Вскрыть упаковку с ватными тампонами.
- 3.12. Выложить из упаковки ватные тампоны в количестве 10 штук в лоток для чистых ватных тампонов.
- 3.13. Заполнить кувшин водой (по назначению врача-специалиста использовать раствор антисептика).
  - 3.14. Проконтролировать температуру воды, используя термометр.
- 3.15. Помочь пациенту снять нательное белье с нижней половины туловища или памперс.
- 3.16. Положить клеенку на постель пациента, на клеенку положить пеленку, приподнять таз пациента (выполняется помощником), расположить клеенку и пеленку под ягодицами пациента.
- 3.17. Помочь пациенту занять положение лежа на спине с согнутыми в коленях и разведенными в бедрах ногами.
- 3.18. Взять судно под кроватью пациента<sup>2</sup>, встать справа от пациента (левша должен встать слева от пациента).
  - 3.19. Приподнять таз пациента (выполняется помощником).
  - 3.20. Подвести судно под ягодицы пациента.
- 3.21. Налить из кувшина в лоток с ватными тампонами небольшое количество воды, достаточное для того, чтобы смочить ватные тампоны водой.
- 3.22. Поставить лоток для временного размещения использованных ватных тампонов рядом с судном.

#### ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.23. Взять правой рукой<sup>3</sup> пинцет, захватить пинцетом влажный ватный тампон, левой рукой взять кувшин с водой.
  - 3.24. Обмыть ватным тампоном лобок,поливая водой из кувшина

 $<sup>^{2}</sup>$ Судно пациента хранится на скамеечке под кроватью инакрывается клеенкой или в специальном выдвигающемся устройстве функциональной кровати.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Указанные в Инструкции действия, выполняемые правой рукой, левшами выполняются левой рукой.

на наружные половые органы.

- 3.25. Сбросить ватный тампон в лоток для временного размещения ватных тампонов.
- 3.26. Брать поочередно пинцетом влажные ватные тампоны и, поливая водой из кувшина на наружные половые органы, обмыть: вторым тампоном паховую область слева движением сверху вниз, третьим тампоном паховую область справа движением сверху вниз; четвертым, пятым тампонами большие половые губы (слева и справа) движением сверху вниз; шестым, седьмым тампонами складку между большими и малыми половыми губами (слева и справа)движением сверху вниз; восьмым тампоном —половую щель движением сверху вниз; девятым тампоном промежность движением сверху вниз, десятым тампоном анальное отверстие. Ватные тампоны после использования сбрасывать в лоток для временного размещения ватных тампонов.
- 3.27. Поставить кувшин на нижнюю полку столика манипуляционного.
- 3.28. Захватить пинцетом из упаковки сухой ватный тампон, осущить промокательными движениями кожу лобка, затем осущить кожу и слизистые оболочки пациента сухими ватными тампонами в последовательности и в направлении согласно пункту 3.26. Ватные тампоны после использования сбрасывать в лоток для временного размещения ватных тампонов.
- 3.29. Поставить лоток для временного размещения использованных ватных тампонов на нижнюю полку столика манипуляционного.
- 3.30. Положить пинцет в лоток для чистых ватных тампонов, поставить лоток на нижнюю полку столика манипуляционного.
- 3.31. Приподнять таз пациента (выполняется помощником). Извлечь судно из-под ягодиц пациента.
  - 3.32. Поставить судно под кровать.
- 3.33. Приподнять таз пациента (выполняется помощником). Убрать пеленку и клеенку. Пеленку поместить в тару для сбора СО и белья. Клеенку сложить наружной поверхностью внутрь, поместить на нижнюю полку столика манипуляционного.
- 3.34. Помочь пациенту надеть нательное белье или памперс и занять удобное положение. Убедиться, что нательное и постельное белье сухое, расправить его. Укрыть пациента.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.35. Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации

здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ, обработать руки в соответствии с НПА.

- 3.36. Транспортировать столик манипуляционный в манипуляционный кабинет.
- 3.37. Сообщить санитарке о необходимости убрать ширму, вынести из палаты тару для сбора СО и белья и доставить их в место хранения, вылить воду из судна в унитаз, судно ополоснуть проточной водой и поместить под кровать пациента<sup>4</sup>.
  - 3.38. В манипуляционном кабинете:
- 3.38.1. Ополоснуть кувшин проточной водой и поставить в место его хранения.
  - 3.38.2. Поместить упаковки от МИ в тару для сбора упаковок.
  - 3.38.3. Поместить термометр в место его хранения.
  - 3.38.4. Надеть перчаткизащитные.
- 3.38.5.Снять нарукавники, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ.
- 3.38.6. Снять фартук. Поместить фартук одноразового применения в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ. При использовании фартука многоразового применения провести дезинфекцию фартука согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.
- 3.38.7. Взять левой рукой лоток для временного размещения использованных ватных тампонов и с помощью пинцета сбросить ватные тампоны в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ.
- 3.38.8. Промыть пинцет в контейнере «Промывание МИ», поместить в контейнер «Дезинфекция МИ». При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить пинцет в соответствующую тару для сбора использованных МИ.
- 3.38.9. Поместить лотки в контейнер «Дезинфекция МИ», при использовании в организации здравоохранения физического метода

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>При использовании судна у других пациентов, оно должно подвергаться дезинфекции и храниться в специально выделенном месте.

дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ.

- 3.38.10. Поместить клеенку одноразового применения в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании ворганизации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ. При использовании клеенки многоразового применения провести дезинфекцию клеенки согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.
- 3.38.11. Провести дезинфекцию наружной поверхности столика манипуляционного согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.
- 3.38.12. Провести последующие этапы дезинфекции МИ согласно Инструкции № 3.
- 3.38.13. Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ, обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.39. Зарегистрировать выполненную манипуляцию в медицинской документации.