ИНСТРУКЦИЯ № 24

Измерение артериального давления

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед проведением измерения артериального давления (далее – АД) пациент должен находиться в спокойном состоянии в течение минимум 5 минут. За 30 минут до измерения АД необходимо исключить прием пациентом пищи, употребление продуктов, содержащих кофеин (чай, кофе), а также курение, активную физическую и эмоциональную нагрузку. Для получения достоверного результата следует выполнить не менее двух измерений АД с интервалом 1–2 минуты и оценить среднее значение полученных данных. При первичном осмотре АД определяется на обеих руках, в дальнейшем при наличии асимметрии измерение АД проводится на руке с более высоким АД, при отсутствии асимметрии измерение следует проводить на нерабочей руке.

2. ОСНАЩЕНИЕ

- 2.1. Тонометр.
- 2.2. Фонендоскоп.
- 2.3. Салфетки, пропитанные антисептиком, в заводской упаковке (далее салфетки для обработки фонендоскопа).
- 2.4. Рабочий раствор химического средства дезинфекции для дезинфекции МИ, дезинфекции поверхностей.
- 2.5. Контейнер для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».
- 2.6. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции тара для сбора отработанных МИ с указанием наименования МИ.
- 2.7. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.30 Инструкции № 1.
- 2.8. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.31 Инструкции № 1.
 - 2.9. Медицинская документация (температурный лист).

2. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.1. Поздороваться с пациентом, представиться. Уточнить фамилию, имя и отчество пациента, сверить с листом назначений.
- 3.2. Проинформировать пациента о предстоящем исследовании, получить устное согласие на его выполнение.

- 3.3. Обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.4. Предложить пациенту занять положение сидя в удобной позе с опорой на спинку стула или лежа. Рука, на которой будет проводиться измерение АД, должна быть свободно расположена на поверхности столаили кровати ладонью вверх, ноги пациента должны быть расслаблены и не перекрещиваться.
- 3.5. Предупредить пациента об исключении разговоров во время измерения АД.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.6. Наложитьманжету тонометра соответствующего размера на плечо пациента на 2 см выше локтевойямки. Середина манжеты должна быть расположена на уровне сердца (приблизительно на уровне четвертого межреберья). Не следует накладывать манжету на ткань одежды.
- 3.7. Закрепить манжету так, чтобы между ней и плечом свободно проходил один палец.
- 3.8. Расположить резиновые трубки латерально по отношению к исследуемому или в соответствии с рекомендациями производителя.
 - 3.9. Установить стрелку манометра на нулевую отметку шкалы.
- 3.10. Определить пальпаторно пульсацию артерии в локтевой ямке, приложить мембрану фонендоскопа к месту пульсации.
- 3.11. Закрыть вентиль груши тонометра и быстро накачать воздух в манжету до уровня давления, на 20–30 мм рт. ст. превышающего систолическое АД (определяется по исчезновению аускультативных тонов).
- 3.12. Открыть вентиль и медленно выпускать воздух со скоростью примерно 2 мм рт.ст. в 1 секунду. Одновременно выслушивать тоны и следить за показаниями манометра.
- 3.13. При появлении первого тона отметить уровень систолического давления, в момент прекращения тонов зафиксировать уровень диастолического давления.
 - 3.14. Выпустить воздух из манжеты, снять манжету.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.15. Обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.16. С помощью салфетки для обработки фонендоскопа обработать мембрану фонендоскопа.
- 3.17. Поместить использованную салфетку в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора отработанных МИ.

- 3.18. Зафиксировать в температурном листе полученные данные АД с точностью до 2 мм ртутного столба.
- 3.19. Провести последующие этапы дезинфекции МИ согласно Инструкции № 3.