ИНСТРУКЦИЯ № 13

Постановка масляной клизмы

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Масляная клизма относится к послабляющим клизмам. Введенное в кишечник с помощью клизмы масло обволакивает и размягчает каловые массы.

Противопоказаниями к проведению манипуляции являются: 1) кровотечение из желудочно-кишечного тракта; 2) боли в животе неустановленной этиологии; 3) злокачественные новообразования прямой кишки; 4) выпадение прямой кишки; 5) острые воспалительные процессыв прямой кишке; 6) язвенное поражениепрямой кишки; 7) трещины в области анального отверстия.

2. ОСНАЩЕНИЕ

2.1. Медицинская мебель:

кушетка медицинская;

шкаф медицинский для хранения ЛС;

столик манипуляционный;

столик манипуляционный передвижной для подготовки и выполнения манипуляции вне клизменной;

стол для проведения дезинфекционных мероприятий;

ширма (при выполнении манипуляции в палате).

- 2.2. ЛС (вазелиновое маслово флаконах по 50 (100) мл) (2 шт., один флаконс вазелиновым маслом для введения в прямую кишку пациента, второйфлакон с вазелиновым маслом для смазывания катетера ректального).
- 2.3. Медицинский инструментарий стерильный одноразового применения:

шприц Жане;

катетер ректальный (далее – катетер).

- 2.4. Перевязочный материал нестерильный (салфетки марлевые).
- 2.5. Емкость для подогрева ЛС.
- 2.6. Термометр для измерения температуры воды.
- 2.7. Лоток.
- 2.8. Клеенка.
- 2.9. Пеленка (2 шт., одна для подготовки к манипуляции, вторая для укрывания пациента).
 - 2.10. Салфетки для обработки поверхностей.
 - 2.11. СИЗ:

перчатки медицинские нестерильные (далее – перчатки); нарукавники;

фартук.

- 2.12. Антисептик.
- 2.13. Химические средства дезинфекции:

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции поверхностей;

рабочий раствор химического средства дезинфекции для промывания и дезинфекции МИ, дезинфекции поверхностей.

2.14. Контейнеры для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции:

«Промывание МИ»;

«Дезинфекция МИ»;

«Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».

- 2.15. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции тара для сбора отработанных МИ с указанием наименования МИ.
 - 2.16. Контейнеры:

для сбора пустых флаконов ЛС;

для сбора изделий из пластмассы.

- 2.17. Тара для сбора упаковок.
- 2.18. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.30 Инструкции № 1.
- 2.19. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.31 Инструкции № 1.
 - 2.20. Тара для сбора СО и белья.
 - 2.21. Тара для медицинских отходов.
 - 2.22. Медицинская документация.

3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.1. Сменить СО.
- 3.2. Проверить целостность флаконов ЛС, внешний вид ЛС, срок годности.
- 3.3. Проверить целостность упаковок стерильного медицинского инструментария, их срок годности.
- 3.4. Подогреть вазелиновое масло для введения в прямую кишку пациента до температуры 37⁰–38⁰C, поместив флакон с вазелиновым маслом на 3–5 мин. в емкость для подогрева ЛС, заполненную водой соответствующей температуры.
- 3.5. Поздороваться с пациентом, представиться. Уточнить фамилию, имя и отчество пациента, сверить с листом назначений.

- 3.6. Проинформировать пациента о предстоящей манипуляции, получить устное согласие на ее выполнение.
 - 3.7. Надеть фартук, нарукавники.
 - 3.8. Обработать руки в соответствии с НПА. Надеть перчатки.
- 3.9. Открыть флакон с подогретым вазелиновым маслом, поместить крышку (пробку) на верхнюю полку столика манипуляционного.
 - 3.10. Поставить флакон на столик манипуляционный.
- 3.11. Вскрыть упаковку со шприцем Жане, извлечь шприц, снять колпачок (при его наличии), поместить колпачок в контейнер для сбора изделий из пластмассы.
 - 3.12. Набрать в шприц Жане 50 мл вазелинового масла: взять в правую руку шприц Жане из вскрытой упаковки;

взять в левую руку флакон с вазелиновым маслом, расположить первый и третий пальцы на флаконе, второй палец — на дне флакона;

ввести канюлю шприца Жане внутрь флакона;

разместить флакон между вторым и третьим пальцами левой руки; охватить цилиндр шприца Жане первым и пятым пальцами левой руки;

набрать в шприц Жане 50 мл вазелинового масла, оттягивая поршень на себя пальцами правой руки;

охватить пальцами правой руки цилиндр шприца Жане, одновременно отпустить пальцы левой руки с цилиндра шприца Жане, удерживать флакон левой рукой;

извлечь канюлю шприца Жане из флакона.

- 3.13. Вложить шприц Жане во вскрытую упаковку.
- 3.14. Поставить флакон с вазелиновым маслом на столик манипуляционный, закрыть флакон крышкой (пробкой) (если вазелиновое масло во флаконе закончилось, поместить пустой флакон, крышку (пробку) в контейнер для сбора пустых флаконов ЛС).
 - 3.15. Вскрыть упаковку с салфетками марлевыми.
- 3.16. Оградить пациента ширмой (при выполнении манипуляции в палате).
- 3.17. Положить на кушетку (кровать) клеенку, сверху клеенки пеленку.
- 3.18. Предложить пациенту снять нательное белье с нижней половины туловища или памперс.
- 3.19. Предложить пациенту занять положение лежа на левом боку с согнутыми в коленях и прижатыми к животу ногами.

- 3.20. Открыть флакон с вазелиновым маслом для смазывания катетера, поместить крышку (пробку)наружной поверхностью настолик манипуляционный.
- 3.21. Поставить флакон с вазелиновым маслом на столик манипуляционный.
 - 3.22. Вскрыть упаковку катетера со стороны коннектора.
 - 3.23. Извлечь катетер из упаковки, взять в левую руку.
- 3.24. Взять флакон с вазелиновым маслом в правую руку, облить дистальный конец катетера над лотком вазелиновым маслом.
- 3.25. Поставить флакон с вазелиновым маслом на столик манипуляционный, закрыть правой рукой флакон крышкой (пробкой) (если вазелиновое масло во флаконе закончилось, поместить пустой флакон, крышку (пробку) в контейнер для сбора пустых флаконов ЛС).

ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.26. Переложить катетер в правую руку.
- 3.27. Приподнять пальцами левой руки правую ягодицу пациента, освободив область анального отверстия.Ввести осторожно катетер правой рукой вращательными движениями в прямую кишку пациента на глубину 15–20 см (первые 3–4 см по направлению к пупку, затем параллельно позвоночнику).
- 3.28. Переложить катетер в левую руку, взятьправой рукой из упаковки шприц Жане с вазелиновым маслом.
- 3.29. Расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне шприца.
- 3.30. Присоединить шприц Жане к коннектору катетера, удерживая коннектор пальцами левой руки.
- 3.31. Ввести медленно вазелиновое масло в прямую кишку, надавливая первым пальцем правой руки на поршень шприца Жане и продолжая удерживать пальцами левой руки коннектор катетера.
- 3.32. После введения вазелинового маслав прямую кишку отсоединить шприц Жане от коннектора катетера, набрать в шприц 10 мл воздуха:

расположить второй и третий пальцы левой руки на коннекторе катетера, первый, четвертый и пятый – на цилиндре шприца Жане;

потянуть поршень шприца на себя пальцами правой руки.

- 3.33. Убрать пальцы левой руки с цилиндра шприца Жане.
- 3.34. Присоединить правой рукой шприц Жане к коннектору катетера, удерживая коннектор пальцами левой руки.
- 3.35. Расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне шприца. Протолкнуть воздухом остаткивазелинового масла в толстый кишечник, надавливая

первым пальцем правой руки на поршень шприца Жанеи продолжая удерживать пальцами левой руки коннектор катетера.

- 3.36. Отсоединить шприц Жане от катетера, поместить в лоток.
- 3.37. Извлечь катетер из прямой кишки правой рукой осторожными вращательными движениями, придерживая пальцами левой руки ягодицы пациента.
- 3.38. Убрать пальцы левой руки с ягодиц пациента. Поместить катетер в лоток.
- 3.39. Извлечь из упаковки салфетку, осушить салфеткой область анального отверстия пациента.
- 3.40. Поместить салфетку в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»,при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора отработанных МИ.
- 3.41. Прикрыть пациента пеленкой. Предупредить, что необходимо сохранять горизонтальное положение и удерживать вазелиновое масло в кишечнике в течение 20–30 минут.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.42. Взять из лотка в левую руку катетер, в правую руку шприц Жане.
- 3.43. Присоединить шприц Жане к коннектору катетера, с помощью шприца Жане промыть катетер в контейнере «Промывание МИ».
- 3.44. Заполнить с помощью шприца Жане канал катетера химическим средством дезинфекции из контейнера «Дезинфекция МИ».
- 3.45. Поместить катетери шприц Жане в разобранном виде в контейнер «Дезинфекция МИ».
- 3.46. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить МИ в соответствующую тару для сбора отработанных МИ.
- 3.47. Поместить лоток в контейнер «Дезинфекция МИ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора отработанных МИ.
 - 3.48. Поместить упаковки от МИ в тару для сбора упаковок.
- 3.49. Снять с пациента пеленку, предложить пациенту опорожнить кишечник в унитаз (пациенту в тяжелом состоянии подать судно), убрать с кушетки (кровати) пеленку и клеенку.
 - 3.50. Поместить пеленки в тару для сбора СО и белья.
- 3.51. Поместить клеенку одноразового применения в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в

- организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора отработанных МИ. При использовании клеенки многоразового применения провести дезинфекцию клеенки согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.
- 3.52. Снять фартук. Поместить фартук одноразового применения в «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», использовании в организации здравоохранения физического метода соответствующую дезинфекции поместить ДЛЯ сбора В тару отработанных МИ. При использовании фартука многоразового применения провести дезинфекцию фартука согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.
- 3.53. Снять нарукавники, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора отработанных МИ.
- 3.54. Провести дезинфекцию наружных поверхностей столика манипуляционного, кушетки медицинской и последующие этапы дезинфекции МИ согласно Инструкции № 3.
- 3.55. Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора отработанных МИ, обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.56. Поместить флаконы с неиспользованным вазелиновым маслом в шкаф медицинский для хранения ЛС.
 - 3.57. Поместить термометр в место хранения.
- 3.58. Убрать ширму (при выполнении манипуляции в палате).
- 3.59. Спросить у пациента о его самочувствии и уточнить эффективность клизмы.
- 3.60. Зарегистрировать выполненную манипуляцию в медицинской документации.