

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

107 А, В Брюки ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву от талии 110 см (верхний край брюк лежит на 6 см выше талии).

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 50 см.


Вам потребуется:


Брюки А. Вискозный креп 1,80–2,20–2,20–2,20–2,20–2,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 застежкамолния длиной 20–20–20–22–22 см; 1 плоская пуговица для внутренней застежки. Брюки В. Фланель 1,65–1,70–1,80–2,20–2,20 м шириной 150 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 застежка-молния длиной 20–20–22–22 см; 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Рекомендуемые ткани: брючные ткани.


Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 1, 2 и 3 удлинить на указанную величину. На детали 1 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 36. Для размеров 38—44 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 36 (длина зависит от длины застежки). Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и поиколоть.





Планы раскладки



Припуски

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

Из вискозного крепа/фланели:

- 1 Передняя половинка
- 2 Средняя часть задней половинки
- 3 Боковая часть задней половинки

2x

2x

- 4 Откосок левого края застежки на молнию
- 5 Передняя обтачка верхнего среза
- 6 Задняя обтачка верхнего среза

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к одной детали откоска и к цельнокроеной обтачке правого края разреза. Флизелин формбанд приутюжить вдоль верхних срезов передних и задних деталей обтачки верхнего среза брюк, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

<u>Брюки А, В</u>

- Оттянуть срезы. Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией парообразования или через влажный проутюжильник до длины шаговых срезов передних половинок.
- На задних половинках брюк выполнить рельефные швы, припуски швов разутюжить.
- На передних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. Заутюжить складкистрелки. Сгибы складок отстрочить в край, как защипы.
- Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов разутюжить.
- Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до шагового шва.
- На обтачке верхнего среза брюк выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.
- брюк. Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа — по линии середины переда, слева — не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под левый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Края застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Детали откоска стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми прямые срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Откосок вывернуть и приутюжить. Срезы притачивания откоска обметать вместе. Обметать петлю по разметке. Откосок подложить под левый край застежки и приколоть к обтачке. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Обтачку правого края разреза отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу брюк. Детали обтачки верхнего среза брюк приколоть к верхним срезам брюк лицевой стороной к лицевой стороне. У правого края застежки на молнию припуск обтачки срезать по линии середины переда. Вдоль верхнего среза брюк проложить строчку. У левого края застежки на молнию обтачку подвернуть. Обтачку верхнего среза брюк и обтачку правого края разреза отвернуть на изнаночную сторону. По левому краю разреза обтачку пришить к припускам шва притачивания откоска. Правый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 3 см до конца разреза. Края застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок. Задние концы деталей обтачки верхнего среза брюк отвернуть вверх. Выполнить задний средний шов до внутреннего среза обтачки. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. Обтачку верхнего среза брюк снова отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки пришить к припускам швов.

Застежка на молнию и верхний край

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную или настрочить.