# Основы криптографии

Лекция №2

## Способы защиты

Физическая защита Криптографическая защита Стеганографическая защита

## Криптография

- **Криптогра́фия** (от др.-греч. кρυпто́ς «скрытый» + γράφω «пишу») наука о методах обеспечения:
- **конфиденциальности** (невозможности прочтения информации посторонним),
- **целостности данных** (невозможности незаметного изменения информации),
- **аутентификации** (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта),
- а также невозможности отказа от авторства

### Основные определения

- **Шифр** совокупность заранее оговоренных способов преобразования исходного секретного сообщения с целью его защиты.
- **Символ** это любой знак, в том числе буква, цифра или знак препинания
- **Алфавит** конечное множество используемых для кодирования информации символов
- **Ключ** *информация*, необходимая для шифрования и расшифрования сообщений
- Система шифрования, или шифрсистема, это любая система, которую можно использовать для обратимого изменения текста сообщения с целью сделать его непонятным для всех, кроме тех, кому оно предназначено.


### Основные определения

- **Криптостойкостью** называется характеристика шифра, определяющая его стойкость к дешифрованию без знания ключа (т.е. способность противостоять криптоанализу)
- Электронной (цифровой) подписью называется обычно присоединяемый к сообщению блок данных, полученный с использованием криптографического преобразования. Электронная подпись позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения.
- Криптографическая система защиты информации система защиты информации, в которой используются криптографические методы для шифрования данных.

# Требования к криптографическим системам защиты информации

- зашифрованное сообщение должно поддаваться чтению только при наличии ключа
- знание алгоритма шифрования не должно влиять на надежность защиты
- любой ключ из множества возможных должен обеспечивать надежную защиту информации
- алгоритм шифрования должен допускать как программную, так и аппаратную реализацию

## Криптографическая система



## Криптографическая система

Если **М** – сообщение, **К** – ключ, **E** – зашифрованное сообщение (криптограмма) , то:

$$E = f(M, K)$$

т.е. **Е** является функцией от **М** и **К**, однако удобнее понимать эту функцию, не как функцию двух переменных, а как однопараметрическое семейство операций или отображений

$$E = T_i M$$

Отображение  $T_i$  примененное к сообщению M дает криптограмму E, а индекс соответствует конкретному использованному ключу

Имеется лишь конечное число возможных ключей, каждому из которых соответствует вероятность  $P_i$ 

Число возможных сообщений также конечно и эти сообщения  $M_1,...,M_n$  имеют **априорные вероятности**  $q_1,...,q_n$ 

## Криптографическая система


Также должна иметься возможность восстанавливать  ${\bf M}$  на приемном конце, когда известны  ${\bf E}$  и  ${\bf K}$ . Поэтому отображение  $T_i$  из нашего семейства должно иметь единственное обратное отображение  $T_i^{-1}$ :

$$M = T_i^{-1} E$$

Определение: Секретная система есть семейство однозначно обратимых отображений  $T_i$  множества возможных сообщений во множество криптограмм, при этом отображение  $T_i$  имеет вероятность  $P_i$ 

**Секретную систему** можно представлять себе как некоторую машину с одним или более переключающими устройствами. Последовательность букв (сообщение) поступает на вход машины, а на выходе ее получается другая последовательность. Конкретное положение переключающих устройств соответствует конкретному используемому ключу. Для выбора ключа из множества возможных ключей должны быть заданы некоторые статистические методы.

### Апостериорная вероятность




Вычисление апостериорных вероятностей является общей математической задачей дешифрования

# Пример вычисления апостериорных вероятностей


P(A) = 50%, P(B) = 20%, P(C) = 30%. Исходное сообщение «ABACACABCA»

№	Множество возможных криптограмм	P(A), %	P(B), %	P(C), %
1	ABACACABCA	50	20	30
2	BABCBCBACB	20	50	30
3	BCBABABCAB	30	50	20
4	CBCACACBAC	30	20	50
5	CACBCBCABC	20	30	50
6	ACABABACBA	50	30	20

#### Частотный анализ



# Частотный анализ биграмм



## Что может усложнить ситуацию?

- Информация об источнике сообщений неполная или ее вообще нет
- Мощность множества возможных ключей настолько велика, что перебор всех возможных значений займет слишком много времени (для алфавита в 256 символов мощность множества ключей в алгоритме простой перестановки составит 256! ≈ 8.578·10<sup>506</sup>)
- 3. Вероятность использования символов может быть либо неизвестной (неизвестный язык источника сообщений), либо выражаться нечетко (имитовставки)
- 4. Схема, по которой осуществлялось шифрование, неизвестна, либо достаточно сложна

## Взвешенная сумма

T и R – секретные системы




- р Вероятность использования системы Т
- q Вероятность использования системы R




## Произведение

$$S = TR$$



## Замкнутость систем


Возможные сообщения представляются точками слева, а возможные криптограммы — точками справа. Если некоторый ключ, скажем, ключ 1, отображает сообщение  $\mathbf{M_2}$  в криптограмму  $\mathbf{E_2}$ , то  $\mathbf{M_2}$  и  $\mathbf{E_2}$  соединяются линией, обозначенной значком 1 и т.д.



Для каждого ключа из каждого сообщения должна выходить ровно одна линия. Если это же верно и для каждой криптограммы, то система является **замкнутой**, в противном случае – **незамкнутой**.

## Совершенная секретность

Если шифровальщик противника перехватил некоторую криптограмму **E**, он может вычислить, по крайней мере в принципе, апостериорные вероятности различных сообщений **P**<sub>E</sub>(**M**). Естественно определить совершенную секретность с помощью следующего условия: для всех **E** апостериорные вероятности равны априорным вероятностям независимо от величины этих последних



Совершенно секретные системы, в которых число криптограмм равно числу сообщений, а также числу ключей, характеризуются следующими двумя свойствами:

- 1) каждое **М** связывается с каждым **Е** только одной линией
- 2) все ключи равновероятны

## Шифр Вермана

Типичным примером реализации абсолютно стойкого шифра является шифр, который осуществляет побитовое сложение n-битового открытого текста и n-битового ключа:

$$y_i = x_i \oplus k_i, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Для абсолютной стойкости необходимо чтобы было выполнено три условия:

- **1.** Полная случайность (равновероятность) ключа (это, в частности, означает, что ключ нельзя вырабатывать с помощью какого-либо детерминированного устройства)
- 2. Равенство длины ключа и длины открытого текста
- 3. Однократность использования ключа

## Использование шифров

- Чаще всего пользователи вынуждены использовать неабсолютно стойкие шифры. Такие шифры, по крайней мере теоретически, могут быть вскрыты. Вопрос только в том, хватит ли у противника сил, средств и времени для разработки и реализации соответствующих алгоритмов.
- Обычно эту мысль выражают так: «Противник с неограниченными ресурсами может вскрыть любой неабсолютно стойкий шифр»

## Принцип Кирхгофа

**Шифр** – параметризованный алгоритм, состоящий из процедурной части, и параметров — различных элементов данных, используемых в преобразованиях.

Раскрытие только процедурной части не должно приводить к увеличению вероятности успешного дешифрования сообщения злоумышленником выше допустимого предела.

Особого смысла хранить процедурную часть в секрете нет. В секрете держится некоторая часть параметров алгоритма, которая называется ключом шифра.

# Классификация шифров

