
# Сети ЭВМ и телекоммуникации

#### Лекция 7.

Пример взаимодействия в стеке TCP/IP. Методы коммутации



Пусть пользователь компьютера №1 (cit.dol.ru), находящегося в сети Ethernet и имеющего IP-адрес 194.87.23.17 (адрес класса С), обращается по протоколу FTP к компьютеру №2 (s1.msk.su), принадлежащему другой сети Ethernet и имеющему IP-адрес 142.06,13.14 (адрес класса В): > ftp s1.msk.su

- Модуль протокола FTP упаковывает свое сообщение в сегмент транспортного протокола TCP, который в свою очередь помещает свой сегмент в пакет протокола IP. В заголовке IP-пакета должен быть указан IP-адрес узла назначения. Так как пользователь компьютера №1 использует для обращения символьное имя компьютера s1.msk.su, то стек TCP/IP должен определить IP-адрес узла назначения самостоятельно
- 2. Будем считать, что компьютер **cit.dol.ru** имеет файл hosts, а в нем есть строка **142.06.13.14 s1.msk.su**. Таким образом, разрешение имени выполняется локально, и протокол IP может теперь формировать IP-пакеты с адресом назначения **142.06.13.14**

- 3. Модуль IP компьютера cit.dol.ru проверяет, нужно ли маршрутизировать пакеты с адресом 142.06.13.14. Так как адрес сети назначения (142.06.0.0) не совпадает с адресом (194.87.23.0) сети, которой принадлежит компьютер-отправитель, то модуль принимает решение, что маршрутизация необходима
- 4. Компьютер cit.dol.ru начинает формировать кадр Ethernet для отправки IP-пакета маршрутизатору по умолчанию, IP-адрес которого известен 194.87.23.1, но неизвестен MAC адрес, необходимый для перемещения кадра в локальной сети. Для определения MAC адреса маршрутизатора протокол IP обращается к протоколу ARP, который просматривает ARP-таблицу. Если в последнее время компьютер cit.dol.ru выполнял какие-либо межсетевые обмены, то скорее всего искомая запись, содержащая соответствие между IP- и MAC адресами маршрутизатора по умолчанию уже находится в кэш-таблице протокола ARP. Пусть в данном случае нужная запись была найдена именно в кэш-таблице: 194.87.23.1 008048EB7E60

5. Компьютер **cit.dol.ru** отправляет по локальной сети пакет, упакованный в кадр Ethernet, имеющий следующие поля:

MAC <sub>11</sub> : 008048EB7E60		IP-адрес назначения: 142.06.13.14	
Заголовок кадр	oa Ethernet	Заголовок IP-пакета	Поле данных ІР-пакета


6. Кадр принимается портом 1 Маршрутизатора 1 в соответствии с протоколом Ethernet, так как MAC - узел этого порта распознает свой адрес MAC<sub>11</sub>. Протокол Ethernet извлекает из этого кадра IP-пакет и передает его программному обеспечению маршрутизатора, реализующему протокол IP. Протокол IP извлекает из пакета адрес назначения 142.06.13.14 и просматривает записи своей таблицы маршрутизации. Пусть Маршрутизатор 1 имеет в своей таблице маршрутизации запись:

**142.06.0.0 135.12.0.11 135.12.0.1** которая говорит о том, что пакеты для сети **142.06.0.0** нужно передавать маршрутизатору **135.12.0.11**, находящемуся в сети, подключенной к порту **2 (135.12.0.1)** Маршрутизатора 1

7. Маршрутизатор 1 просматривает параметры порта 2 и находит, что к нему подключена сеть FDDI. Так как сеть FDDI имеет значение MTU большее, чем сеть Ethernet, то фрагментация IP-пакета не требуется. Поэтому Маршрутизатор 1 формирует кадр формата FDDI. На этом этапе модуль IP должен определить MAC - адрес следующего маршрутизатора по известному IP-адресу 135.12.0.11. Для этого он обращается к протоколу ARP. Допустим, что нужной записи в кэштаблице не оказалось, тогда в сеть FDDI отправляется широковещательный ARP-запрос, содержащий наряду с прочей следующую информацию:

МАС	МАС-адрес		Искомый	Заданный
широковещательный:	отправителя:		МАС-адрес:	IP-адрес:
FFFFFFFFFF	00E0F77F1920		000000000000	135.12.0.11
Заголовок кадра FDDI		АRР-запрос		

8. Порт 1 Маршрутизатора 2 распознает свой IP-адрес (**135.12.0.11**) и посылает **ARP-ответ** по адресу запросившего узла:




9. Теперь зная MAC - адрес следующего маршрутизатора **00E0F77F51A0**, Маршрутизатор 1 отсылает кадр **FDDI** по направлению к Маршрутизатору 2. Заметим, что в поле IP-адреса назначения никаких изменений **не произошло!!!** 




10. Аналогично действует модуль IP на Маршрутизаторе 2. Получив кадр **FDDI**, он отбрасывает его заголовок, а из заголовка IP извлекает IP-адрес сети назначения и просматривает свою таблицу маршрутизации. Там он может найти запись о конкретной сети назначения:

142.06.0.0 203.21.4.12 203.21.4.3 или при отсутствии такой записи будет использована запись о маршрутизаторе по умолчанию

11. Определив IP-адрес следующего маршрутизатора **203.21.4.12**, модуль IP формирует кадр Ethernet для передачи пакета маршрутизатору 3 по сети Ethernet. С помощью протокола ARP он находит MAC - адрес этого маршрутизатора и помещает его в заголовок кадра. IP-адрес узла назначения, естественно, остается неизменным



12. Наконец, после того как пакет поступил в маршрутизатор сети назначения (Маршрутизатор 3), появляется возможность передачи этого пакета компьютеру назначения. Маршрутизатор 3 определяет, что пакет нужно передать в сеть 142.06.0.0, которая непосредственно подключена к его первому порту. Поэтому он посылает ARP-запрос по сети Ethernet с IP-адресом компьютера s1.msk.su. ARP-ответ содержит МАС - адрес конечного узла, который модуль IP передает канальному протоколу для формирования кадра Ethernet:




- 13. Сетевой адаптер компьютера **s1.msk.su** захватывает кадр Ethernet, обнаруживает совпадение MAC адреса, содержащегося в заголовке, со своим собственным адресом и направляет его модулю IP. После анализа полей IP-заголовка из пакета извлекаются данные, которые в свою очередь содержат сообщение вышележащего протокола. Поскольку в данном примере рассматривается обмен данными по протоколу FTP, который использует в качестве транспортного протокола **TCP**, то в поле данных IP-пакета находится TCP сегмент
- 14. Определив из **TCP-заголовка** номер порта, модуль IP переправляет сегмент в соответствующую очередь, из которой данный сегмент попадет программному модулю FTP-сервера

#### Сети отделов

**Сети отделов** - это сети, которые используются сравнительно небольшой группой сотрудников, работающих в одном отделе предприятия. Эти сотрудники решают некоторые общие задачи, например ведут бухгалтерский учет или занимаются маркетингом. Считается, что отдел может насчитывать до 100-150 сотрудников




#### Сети кампусов



**Сети кампусов** получили свое название от английского слова campus - студенческий городок.

Сети этого типа объединяют множество сетей различных отделов одного предприятия в пределах отдельного здания или в пределах одной территории, покрывающей площадь в несколько квадратных километров. При этом глобальные соединения в сетях кампусов не используются

#### Корпоративные сети



Корпоративные сети называют также сетями масштаба предприятия, что соответствует дословному переводу термина «enterprise-wide networks»

Непременным атрибутом такой сложной и крупномасштабной сети является высокая степень гетерогенности - нельзя удовлетворить потребности тысяч пользователей с помощью однотипных программных и аппаратных средств. В корпоративной сети обязательно будут использоваться различные типы компьютеров - от мэйнфреймов до персоналок, несколько типов операционных систем и множество различных приложений

#### Требования к современным сетям

- Производительность
  - Время реакции, Пропускная способность, Задержка передачи
- Надежность и безопасность
  - Отказоустойчивость, доступность, сохранность данных
- Расширяемость и масштабируемость
- Прозрачность
- Поддержка различных видов трафика
  - Компьютерный трафик, видеосвязь, телефония
- Управляемость
- Совместимость

#### Способы коммутации

- Коммутация каналов (circuit switching)
- Коммутация пакетов (packet switching)
- Коммутация сообщений (message switching)


#### Коммутация каналов

• **Коммутация каналов** подразумевает образование непрерывного составного физического канала из последовательно соединенных отдельных канальных участков для прямой передачи данных между узлами.


#### • Техники коммутации каналов:

- Техника частотного мультиплексирования (Frequency Division Multiplexing, FDM)
- Техника мультиплексирования с разделением времени (Time Division Multiplexing, TDM)

## Коммутация каналов на основе частотного мультиплексирования (FDM)



## Коммутация каналов на основе разделения времени (TDM)




## Свойства сетей с коммутацией каналов


- о Сети с динамической коммутацией требуют предварительной процедуры установления соединения между абонентами
- Для FDM-коммутатора емкость выходного канала равна количеству частотных полос этого канала, а для TDM-коммутатора
   количеству тайм-слотов, на которые делится цикл работы канала
- Гарантированная пропускная способность сети после установления соединения является важным свойством, необходимым для таких приложений, как передача голоса, изображения или управления объектами в реальном масштабе времени
- Сети с коммутацией каналов хорошо приспособлены для коммутации потоков данных постоянной скорости, когда единицей коммутации является не отдельный байт или пакет данных, а долговременный синхронный поток данных между двумя абонентами

#### Коммутация пакетов

• **Коммутация пакетов** - это техника коммутации абонентов, которая была специально разработана для эффективной передачи компьютерного трафика




## Сглаживание пульсаций трафика в сети с коммутацией пакетов



- Данные нарезаются порциями пакетами, каждый из которых обрабатывается коммутаторами независимо
- Каждый пакет содержит адрес назначения и адрес отправителя
- Не требуется предварительной процедуры установления соединения

## Пропускная способность



#### Оценка задержки передачи данных

#### Дано:

Объем сообщения — 200 Кбайт Расстояние между абонентами — 5000 км Пропускная способность линии — 2 Мбит/сек Количество коммутаторов на пути — 10 шт Время распространения сигнала на 5000 км ≈ 25 мс

#### Для сети с коммутацией каналов:

$$t_{KK} = t_{PC} + t_{\Pi Д} = 25 мc + 800 мc = 825 мc$$

#### Для сети с коммутацией пакетов (дополнительное время):

$$t_{\rm Д}$$
 =  $t_{\rm Д3}$  +  $t_{\rm NHT}$  +  $t_{\rm K}$  = 80мс + 200мс + 240 мс = 520 мс  $t_{\rm K\Pi}$  =  $t_{\rm KK}$  +  $t_{\rm Д}$  = 1345 мс

## Свойства сетей с коммутацией пакетов

- Сети с коммутацией пакетов были специально разработаны для эффективной передачи пульсирующего компьютерного трафика
- Буферизация пакетов разных абонентов в коммутаторах позволяет сгладить неравномерности интенсивности трафика каждого абонента и равномерно загрузить каналы связи между коммутаторами
- Сети с коммутацией пакетов эффективно работают в том отношении, что объем передаваемых данных от всех абонентов сети в единицу времени больше, чем при использовании сети с коммутацией каналов. Однако для каждой пары абонентов пропускная способность сети может оказаться ниже, чем у сети с коммутацией каналов, за счет очередей пакетов в коммутаторах
- Сети с коммутацией пакетов могут работать в одном из двух режимов: дейтаграммном режиме или режиме виртуальных каналов
- Размер пакета существенно влияет на производительность сети.
  Обычно пакеты в сетях имеют максимальный размер в 1-4 Кбайт

## Коммутация сообщений

**Коммутация сообщений** предназначена для организации взаимодействия пользователей в режиме off-line, когда не ожидается немедленной реакции на сообщение. При этом методе коммутации сообщение передается через несколько транзитных компьютеров, где оно целиком буферизуется на диске.

