Име:	ФН: _	Група:
Теоретични задачи за специалност К	Н, първи поток,	06.06.2021 г.:

Задача 1, (15 точки)

Всеки от процесите P, Q и R изпълнява поредица от три инструкции:

process P	process Q	process R
p_1	$q_{-}1$	r_1
p_2	q_2	r_2
p_3	q_3	r_3

Осигурете чрез семафори синхронизация на P, Q и R така, че да се изпълнят едновременно следните изисквания:

- (a) Някоя от инструкциите p_2 и q_2 да се изпълни преди r_2.
- (б) Ако инструкция p_2 се изпълни преди r_2, то q_2 да се изпълни след r_2.
- (в) Ако инструкция q_2 се изпълни преди r_2 , то p_2 да се изпълни след r_2 .

Задача 2, (15 точки)

Каква задача решава инструментът spinlock (активно изчакване)?

Опишете хардуерните инструменти, необходими за реализацията на spinlock.

В кои ситуации не бива да се ползва spinlock?

Примерни решения

Задача 1. За синхронизация използваме семафори f и u, инициализираме ги така:

```
semaphore f, u
f.init(1)
u.init(0)
```

Добавяме в кода на процесите P, Q и R синхронизиращи инструкции:

process P	process Q	process R
p_1	q_1	r_1
f.wait()	f.wait()	${\tt u.wait()}$
p_2	q_2	r_2
${\tt u.signal}()$	${\tt u.signal}()$	f.signal()
p_3	q_3	r_3

Инструкция **r_2** може да се изпълни след като семафорът **u**, който в началото е блокиран, получи сигнал. Това става единствено след изпълнението на някоя от инструкциите **p_2** и **q_2**. Така осигуряваме изпълнението на условие (а).

Броячът на семафора f в началото е 1, само един от процесите P и Q ще премине реда си f.wait() и ще го нулира, другият процес ще чака сигнал. Това става само след изпълнението на ред f.signal() от процеса R, след изпълнение на инструкция r_2 . Така осигуряваме изпълнението на условия (б) и (в).

Ако процесът P пръв достигне инструкцията f.wait(), ще се изпълни предпоставката на условие (6), редът на изпълнение на интересните инструкции ще е p_2 , r_2 , q_2 .

Ако процесът Q пръв достигне инструкцията f.wait(), ще се изпълни предпоставката на условие (в), редът на изпълнение на интересните инструкции ще е q_2 , r_2 , p_2 .

Задача 2. Spinlock се ползва за достъп до споделени данни в режим на взаимно изключване. Така се предотвратява разрушаването им, когато паралелно работещи процеси временно нарушат структурата им и създават условия за race condition.

Реализацията на spinlock използва байт(бит) lock, разположен в споделената памет. Стойността на lock показва дали паметта се ползва (lock=1) или е свободна (lock=0).

Преди изпълнението на критичната секция макросът spin_lock(lock) проверява и сменя с 1 стойността на lock в цикъл, докато завари стойност 0. Това става със специална атомарна инструкция, примерно test and set.

След изпълнението на критичната секция макросът spin_unlock(lock) сменя с 0 стойността на lock, така освобождава споделената памет.

Преди заемането на ресурса се забраняват прекъсванията, а след освобождаването се разрешават, с цел по-бързо изпълнение на критичната секция и защита от второ влизане в spin lock(lock).

Операциите по манипулиране на прекъсванията, както и test_and_set са специфични хардуерни инструменти, без които не може да се направи удобна и бърза реализация на spinlock.

Spinlock не бива да се ползва при защита на критична секция, която може да продължи дълго време или да извика отново spin lock(lock).