Procesy Stochastyczne

podstawowe wzory

 Ω - przestrzeń zdarzeń elementarnych,

 $S = S(\Omega)$ - rodzina podzbiorów (dokładniej σ -ciało) przestrzeni Ω , rozkład prawdopododbieństwa P jest miarą na $S(\Omega)$.

Przestrzeń probabilistyczna (nazywana jeszcze probabilistyczną trójką) (Ω, \mathcal{S}, P) .

Zdarzenia A, B są niezależne, jeśli $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

<u>Prawdopodieństwem warunkowym</u> zdarzenia A względem B takiego że P(B) > 0 nazywamy liczbę

$$P(A \mid B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

(Wzór prawdopodobieństwa całkowitego:) jeśli $H_1, \ldots, H_n \in \mathbb{S}$, $P(H_i) > 0$, $(\forall i = 1, \ldots, n)$ oraz $H_i \cap H_j = \emptyset$, $(\forall i \neq j)$ i $\Omega = H_1 \cup \ldots \cup H_n$, to

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(A \mid H_i).$$

Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję zmiennej rzeczywistej $x \in \mathbb{R}$ postaci

$$F_X(x) := P\left\{X \le x\right\},$$

gdzie $\{X \le x\} := \{\omega \in \Omega \colon X(\omega) \le x\} := X^{-1}(-\infty, x].$ Funkcję

$$F_{\vec{X}}(x_1,...,x_n) := P\left(\{X_1 \le x_1\},...,\{X_n \le x_n\}\right), \qquad x_1,...,x_n \in \mathbb{R}$$

nazywamy <u>dystrybuantą</u> wektora losowego $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa X przyjmie wartości z przedziału $[x_1,x_2)$ jest równa różnice

$$P\{x_1 \le X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1).$$

W przypadku zmiennej losowej dyskretnej X o wartościach $x_1 < x_2 < \ldots$, które X przyjmuje z prawdopodobieństwami p_1, p_2, \ldots , dystrybuanta $F_X(x)$ wyraza się następująco: $F_X(x) = \sum_{k: x_k < x} p_k$

Jeśli istnieje nieujemna funkcja f_X spełniająca $\forall x \in \mathbb{R}$ własności:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(s) ds, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(s) ds = 1,$$

to f_X nazywa się funkcją gęstości zmiennej losowej X.

Dla każdej absolutnie ciągłej dystrybuanty F_X prawie wszędzie (p.w.) istnieje pochodna

$$\frac{d}{dx}F_X(x) = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$$

która w sposób oczywisty p.w. równa się f_X , jako pochodna całki względem górnej granicy całkowania.

<u>k-ty moment</u> definiuje się jako całka Stieltjesa (uogólnienie zwykłej całki Riemanna)

$$m_k = \mathsf{E}(x^k) := \int_{-\infty}^{\infty} x^k \, dF_X(x) := \left\{ \begin{array}{cc} \int\limits_{-\infty}^{\infty} x^k \, f_X(x) \, dx & \text{(dla zm. los. ciągłej)} \\ \sum\limits_k x^k \, p_k & \text{(dla zm. los. dyskretnej)} \end{array} \right.$$

Najważniejszym momentem dystrybuanty jest <u>wartość oczekiwana</u> lub <u>średnia</u> (pierwszy moment)

$$\mu := \mathsf{E}(X) := \left\{ \begin{array}{ll} \int\limits_{-\infty}^{\infty} x \, f_X(x) \, dx & \text{(dla zm. los. ciągłej)} \\ \sum\limits_{i} x_i^k \, p_i & \text{(dla zm. los. dyskretnej)} \end{array} \right.$$

Wartość oczekiwana, jak również i inne charakterystyki zależą od (miary) prawdopobieństwa P.

Wariancja definiuje się jako 2-gi moment centralny postaci

$$\sigma^2 := \mathsf{D}(X) := \mathsf{E}\left((X-\mu)^2\right) = \left\{ \begin{array}{ll} \int\limits_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f_X(x) & \text{dla zm. los. ciągłej} \\ \sum\limits_{k} (x_k-\mu)^2 \, p_k & \text{dla zm. los. dyskretnej} \end{array} \right.$$

Częśto jest używane oznaczenie: Var(X) = D(X). W konsekwencji zachodzi równość

$$\sigma^2 = D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - \mu^2$$
.

Standardowym odchyleniem X nazywa się liczba

$$\sigma = \sqrt{\mathsf{Var}(X)} = \sqrt{\mathsf{D}(X)}.$$

Własności:

$$E(\alpha X + \beta Y + \gamma) = \alpha E(X) + \beta E(Y) + \gamma$$
$$D(\alpha X + \beta) = D(\alpha X) = \alpha^2 D(X).$$

Kowariancja zmiennych losowych X i Y definiuje się jako

$$\mathrm{Cov}(X,Y) := \mathsf{E}\left\{\left(X - \mathsf{E}(X)\right) \cdot \left(Y - \mathsf{E}(Y)\right)\right\} = \mathsf{E}(XY) - \mathsf{E}(X)\,\mathsf{E}(Y) = .$$

Korelacja lub współczynnik korelacji liniowej (czasem nazywa się współczynnikiem 'r' Pearsona) definiuje się jako

$$r(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y}$$

Wartość współczynnika korelacji mieści się w przedziale domkniętym [-1,1].

Im większa jego wartość bezwzględna, tym silniejsza jest zależność liniowa między zmiennymi. r(X,Y)=0 oznacza brak liniowej zależności między cechami, r(X,Y)=1 oznacza dokładną dodatnią liniową zależność między cechami, natomiast r(X,Y)=-1 oznacza dokładną ujemną liniową zależność między cechami, tzn. jeżeli zmienna X rośnie, to Y maleje i na odwrót. Współczynnik korelacji liniowej można traktować jako znormalizowaną kowariancję.

Często błędnie zakłada się, że zależność statystyczna jest równoważna niezerowemu współczynnikowi korelacji lub niezerowej kowariancji. Tak nie jest. Wnioskować możemy tylko w jedną stronę: jeśli X,Y są niezależne, to stąd mamy, że Cov(X,Y)=0 i r(X,Y)=0. Przykład: niech zmienne X i Y związane zależnością: $Y=X^2$, jest to przykład ścisłej zależności. Jednak $Cov(X,Y)=E(X\cdot X^2)-E(X)\cdot E(X^2)$ może być równa zeru dla niektórych X.

Podstawowa własność:

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \operatorname{Cov}(X, Y),$$

lub $D(\alpha X + \beta Y + \gamma) = D(\alpha X) + D(\beta Y) = \alpha^2 D(X) + \beta^2 D(Y) \pm 2\alpha\beta Cov(X, Y)$. Rozkład normalny (Rozkład Gaussa) wyznacza się przez gęstość

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ oznacza: X jest <u>rozkładem normalnym</u> o $E(X) = \mu$ i $D(X) = \sigma^2$. (Czasem stosuje się trochę odmienne oznaczenie: $X \sim N(\mu, \sigma)$, tzn. parametrem wskazuje się standardowe odchylenie, a nie wariancje). <u>Standardowy rozkład normalny</u> z definicji spełnia warunki:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$
 lub $X = \sigma Z + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Dystrybuantą rozkładu normalnego N(0,1) jest tzw. całka Laplace'a

$$\Phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt.$$

Zmienne losowe X_1 i X_2 nazywamy <u>niezależnymi</u>, gdy ich lączny rozkład jest iloczynem, czyli gdy zachodzi równość

$$P(X_1 \le x_1), \{X_2 \le x_2\}) = P\{X_1 \le x_1\} \cdot P\{X_2 \le x_2\}, \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

Niezależne zmienne losowe X i Y spełniają równania:

$$\mathsf{E}(XY) = \mathsf{E}(X) \cdot \mathsf{E}(Y), \qquad \mathsf{D}(X+Y) = \mathsf{D}(X) + \mathsf{D}(Y).$$

Jeśli ciągła zmienna losowa X ma rozkład <u>normalny</u>, to gęstość zmiennej losowej postaci aX+b ma postać

$$f_{aX+b}(x) = f_X\left(\frac{x-b}{a}\right)\frac{1}{|a|}.$$

<u>Procesem stochastycznym jednowymiarowym</u> nazywamy zmienną losową, zależną dodatkowo od czasu i oznaczamy

$$X_t(\omega) \equiv X(t, \omega)$$
 lub krótko $X \equiv X_t$.

<u>Dystrybuantą</u> procesu X_t nazywamy funkcję 2-ch zmiennych $(t,x) \in \mathbb{R} \times T$ postaci

$$F_X(t,x) := P\{X_t \le x\}.$$

<u>Trajektorią</u> procesu (albo *losową ścieżką* albo *realizacją procesu*) nazywamy funkcję od czasu postaci

$$T \ni t \longrightarrow X_t(\omega_0) \in \mathbb{R}$$
 dla ustalonego $\omega_0 \in \Omega$.

Proces stochastyczny nazywamy ciągłym, gdy jego trajektorie są funkcje ciągłe.

Proces X_t nazywamy procesem o przyrostach niezależnych, jeśli niezależne są zmienne losowe

$$X_{t_0}, X_{t_1} - X_{t_0}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}, \quad \forall n \ge 1, \quad \forall t_0 < t_1 < \dots < t_n.$$

Jeśli proces X_t posiada gęstość f_X i dystrubuantę F_X to k-ty moment definiuje się jako

$$\mathsf{E}\left(X_t^k\right) := \int_{-\infty}^{\infty} x^k dF_X(t;x) = \begin{cases} \int\limits_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(t,x) & \text{dla zm. los. ciągłej} \\ \sum\limits_{i} x_i^k p_i(t) & \text{dla zm. los. dyskretnej} \end{cases}$$

Przy k = 1 jest to tzw. wartość oczekiwana procesu

$$m_X(t) \equiv \mathsf{E}(X_t) := \int_{-\infty}^{\infty} x \, dF_X(t,x) = \left\{ \begin{array}{ll} \int\limits_{-\infty}^{\infty} x f_X(t,x) & \text{dla zm. los. ciągłej} \\ \sum\limits_{i} x_i \, p_i(t) & \text{dla zm. los. dyskretnej} \end{array} \right..$$

Wariancja (dyspersja) procesu definiuje się jako 2-gi moment centralny

$$\mathsf{D}(X_t) \equiv \mathsf{Var}(X_t) := \mathsf{E}\left(\left(X_t - \mathsf{E}(X_t)\right)^2\right) = \mathsf{E}\left(X_t^2\right) - \mathsf{E}^2(X_t) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 dF_X(t;x) - \mathsf{E}^2(X_t) = \begin{cases} \int\limits_{-\infty}^{\infty} (x - \mathsf{E}(X_t))^2 f_X(t,x) & \text{dla zm. los. ciągłej} \\ \sum\limits_{i} \left(x_i - E(X_t)^2\right) p_i(t) & \text{dla zm. los. dyskretnej} \end{cases}$$

Standardowym odchyleniem X_t nazywa się funkcja

$$t \longmapsto \sigma_t := \sqrt{\mathsf{D}(X_t)} \equiv \sqrt{\mathsf{Var}(X_t)}.$$

Funkcja korelacyjna procesu X_t definiuje się jako funkcja dwóch zmiennych rzeczywistych $t,s\in T$ postaci

$$R_X(t,s) := \mathsf{E}(X_t \cdot X_s).$$

<u>Funkcja kowariancyjna</u> procesu X_t definiuje się jako kowariancja X_t i X_s i jest funkcją dwóch zmiennych rzeczywistych $t, s \in T$ postaci

$$K_X(t,s) = \operatorname{Cov}(X_t, X_s) = \operatorname{E}\left\{\left(X_t - \operatorname{E}(X_t)\right) \cdot \left(X_s - \operatorname{E}(X_s)\right)\right\} =$$

$$= \operatorname{E}\left\{\left(X_t - m_X(t)\right) \cdot \left(X_s - m_X(s)\right)\right\} =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 dF_X(t, s; x_1, x_2) - m_X(t) m_X(s) =$$

$$= \begin{cases} \int\limits_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(t,s;\,x_1,x_2) \, dx_1 dx_2 - m_X(t) m_X(s) & \text{dla zm. los. ciągłej} \\ \sum\limits_{i,j} x_{i,j} \tilde{p}_{x_i,y_j}(t,s) - \sum\limits_{i} \left(x_i p_{x_i}(t,s)\right) \sum\limits_{j} \left(y_j p_{y_j}(s)\right) & \text{dla zm. los. dyskretnej} \end{cases}$$

jeśli proces X_t przyjmuje wartość x_i w chwili t z prawdopodobieństwem $p_{x_i}(t)$, proces Y_s przyjmuje wartość y_j w chwili s z prawdopodobieństwem $p_{y_j}(s)$, a łącznie procesy X_t i Y_s przyjmują wartość $x_i \cdot y_j$ z prawdopodobieństwem \tilde{p}_{x_i,y_j} ; zauważmy, że \tilde{p}_{x_i,y_j} wcale nie musi być równe iloczynu $p_{x_i}(t) \cdot p_{y_i}(s)$.

Zachodzi nierówność Cauchy'ego

$$|\operatorname{Cov}(X_t, X_s)|^2 \leq \operatorname{D}(X_t) \cdot \operatorname{D}(X_s).$$

Zachodzą równości

$$K_X(t,t) = \sigma_t^2 = D(X_t)$$
 oraz $K_X(t,s) = R_X(t,s) - m_X(t)m_X(s)$.

Jak widać ze wzorów, funkcja $K_X(t,s)$ wyraża się przez 2-wymiarowe dystrybuantę $F_X(t,s; x_1,x_2)$ lub gęstość $f_X(t,s; x_1,x_2)$ procesu X_t (zdefioniowane trochę niżej).

Unormowaną funkcją kowariancyjną procesu *X* nazywamy:

$$\rho_X(t,s) := \frac{K_X(t,s)}{\sigma_t \cdot \sigma_s}.$$

W przypadku, gdy funkcja kowariancyjna dotyczy dwóch procesów, definiujemy ją następująco:

$$K_{XY}(t,s) = \operatorname{Cov}(X_t, Y_s) = \operatorname{E}\left\{\left(X_t - \operatorname{E}(X_t)\right) \cdot \left(Y_s - \operatorname{E}(Y_s)\right)\right\}$$
$$\equiv \operatorname{E}\left\{\left(X_t - m_X(t)\right) \cdot \left(Y_s - m_Y(s)\right)\right\}.$$

Wtedy

$$D(X_t + Y_s) = D(X_t) + D(X_s) + 2Cov(X_t, Y_s).$$

Macierzą kowariancyjną procesu X_t w momentach $t_1 < t_2 < \ldots < t_n$ nazywamy macierz

$$\mathbf{K}_{\vec{t}} := \left[K(t_i, t_j)\right]_{i,j=1}^n = \left[\mathsf{Cov}(X_{t_i}, X_{t_j})\right]_{i,j=1}^n$$

z wyznacznikiem det $\mathbf{K}_{\vec{i}}$.

Zachodzi wówczas własność

$$K_{XY}(t,s) = K_{YX}(s,t)$$

Dwa procesy X_t i Y_s nazywamy nieskorelowanymi, jeśli $\forall t, s \in T$ mamy

$$K_{XY}(t,s)=0.$$

Proces stochastyczny $\{X_t : t \in [0,\infty)\}$ o pryrostach niezależnych nazywamy jednorodnym, jeśli $X_0(\omega) = 0$ i dla $\forall t_1 < t_2$ rozkład różnicy $X_{t_2} - X_{t_1}$ zależy tylko od różnicy $t_2 - t_1$ (nie zależy od t_1).

0.1 Przykłady procesów.

Proces Gaussa.

Procesem normalnym (Gaussa) nazywa się proces, dla którego: dla każdego skończonego zbioru indeksów $t_1, t_2, \ldots, t_n \in T$ zmienna losowa $(X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_n})$ ma rozkład normalny.

Proces normalny charakteryzuje się dwoma parametrami - wartością oczekiwaną i wariancją (obie jako funkcję czasu !). Też jego można określić przez wartość oczekiwaną i kowariancję, bowiem dla procesu normalnego zachodzi twierdzenie:

dla dowolnej funkcji m określonej w T i dowolnej dodatnie określonej funkcji K w $T \times T$ istnieje jedyny proces normalny $\{X_t \colon t \in T\}$, dla którego

$$E(X_t) = m(t),$$

 $E(X_{t_1}X_{t_2}) = K(t_1, t_2) + m(t_1)m(t_2).$

<u>n</u>-Wymiarowe dystybuanta i gęstość procesu Gaussa X_t wyrażają się przez funkcję m(t) i K(t,s) (wzór w dodatku lub w wykładzie).

Proces Wienera.

Proces Gaussa o czasie ciągłym $\{X_t: t \ge 0\}$ taki że $X_0 = 0$ posiadający parametry

$$\mathsf{E}\left(X_{t}\right)=0,\qquad \mathsf{Cov}\left(X_{t},X_{s}\right)=\mathsf{min}\{t,s\},\qquad t,s\geq0,$$

nazywamy standardowym procesem Wienera (lub ruchem Browna).

Zręczną do sprawdzenia, czy proces jest procesem Wienera jest następująca definicja:

- 1) $W_0 = 0$;
- 2) W jest procesem o przyrostach niezależnych: $\forall t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, zmienne losowe $W_2 W_1$, $W_3 W_3$, ..., $W_n W_{n-1}$ są niezależne; (inny wariant definicji: $\forall t > 0$ przyszłe przyrosty $W_{t+u} W_t$ dla $u \ge 0$ są niezależne od poprzednich wartości W_s , $s \le t$);
- 3) rozkład przyrostów $W_{t+u} W_t$ jest normalnym o wartości oczekiwanej 0 i wariancji u, wkrótce $W_{t+u} W_t \sim N(0, u)$;
 - 4) trajektorie procesu W są ciągłe względem t.

Dla takiego procesu $E(W_t)=0$, $Var(W_t-W_s)=t-s$ przy t>s, a w szczególności $Var(W_t)=t$, $Cov(W_t,W_s)=min(t,s)$.

Uogólnieniem procesów Gaussa (i też Wienera) są zespolone procesy Hilberta (tzw. procesy o skończonych momentach rzędu drugiego), dla których też zachodzi podobne twierdzenie o funkcji kowariancyjnej (szczegóły w wykładach).

<u>Proces Poissona.</u> Proces stochastyczny $\{X_t : t \ge 0\}$ spełniający warunek $P\{X(0) = 0\} = 1$ jest nazywany <u>procesem Poissona</u> z parametrem $\lambda \ge 0$, jeżeli przyrosty $X_t - X_s$ tego procesu są niezależne i mają rozkład Poissona, czyli przyjmują tylko wartości całkowite i nieujemne oraz

$$P\{X_t - X_s = k\} = e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, ..., \quad \forall t > s \ge 0.$$

Dla s = 0 mamy:

$$P\left\{X_t = k\right\} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \forall t \ge 0.$$

- W procesie Poissona prawdopodobieństwo tego, że w przedziale (t_1,t_2) nie nastąpi zmiana stanu (przejście) jest równe $\exp\left(-\lambda(t_2-t_1)\right)$. Jest to prawdopodobieństwo tego że trajektorja jest funkcją stałą w przediale (t_1,t_2) . Prawdopodobieństwo wystąpenia skoku jednostkowego w przedziale (t_1,t_2) jest równe $\lambda(t_2-t_1)\exp\left(-\lambda(t_2-t_1)\right)$ itd.
- Traektorje procesu Poissona są funkcjami <u>schodkowymi, niemalejącymi,</u> bowiem z prawdopodobieństwem **1** różnica $X_{t_2} X_{t_1}$ przyjmuje tylko wartości nieujemne i prawdopodobieństwo nienastąpienia stanu w przediale (t_1, t_2) jest dodatnie.

Proces Poissona jest wykorzystywany w wielu zagadnieniach, mających do czynienia z losowymi wartościami całkowitymi. Na prykład, często przyjmuje się, że procesem Poissona jest: liczba wezwań w centrali telefonicznej w ciągu czasu t; liczba cząstek substancji radioaktywnej, które uległy rozpadowi w ciągu czasu t; liczba uszkodzeń pewnego systemu w ciągu czasu t, w zagadnieniach dotyczących teorii obsługi masowej, modelowanie szumu śrotowego itd.

Niektóre własności procesu Poissona

- 1° Jeśli $X_0(\omega) \equiv 0$, to oczywiście X_t ma taki sam rozkład jak różnica $X_t X_0$, czyli jednowymiarowy rozkład procesu Poissona w chwili t jest taki sam, jak rozkład przyrostu w ciągu czasu t.
- 2° Gdy X_t oznacza liczbę zdarzeń, które nastąpiły w przediale czasu [0,t), wówczas różnica $X_{t_2} X_{t_1}$ jest liczbą zdarzeń, ktore nastąpiły w przediale $[t_1,t_2)$
- 3° Niech $Y(\omega) = t''(\omega) t'(\omega)$, wówczas Y jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym, bowiem dystrybuanta zmiennej losowej Y ma postać

$$P\left(\{\boldsymbol{\omega}: Y(\boldsymbol{\omega}) < y\}\right) = 1 - P\left(\{\boldsymbol{\omega}: Y(\boldsymbol{\omega}) \ge y\}\right) =$$

$$= 1 - P\left(\{\boldsymbol{\omega}: X_{t'+y}(\boldsymbol{\omega}) - X_{t'}(\boldsymbol{\omega}) = 0\}\right) = 1 - e^{-\lambda y}.$$

Otrzymany wynik można sformułować w następujący sposób: czas przebywania procesu w każdym ze stanów ma rozkład wykładniczy.

Charakterystyki liczbowe procesu Poissona:

$$E(X_t) = \sum_{k=0}^{\infty} k P\{X_t = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} = \lambda t$$

Dla dowolnych t_1, t_2 mamy

$$K_X(t_1,t_2) = \lambda \cdot \min\{t_1,t_2\}.$$

Zatem, wariancja jest równa

$$D(X_t) = K_X(t,t) = \lambda t.$$

<u>Proces stacjonarny.</u> Własność stacjonarności procesu oznacza niezależność jego wartości oczekiwanej i kowariancji od czasu $t \in T$.

Proces $\{X_t: t \in T\}$ spełniający założenie $\mathsf{E}(|X_t|^2) < \infty$ nazywamy <u>stacjonarnym</u> w szerszym sensie (nazywany też krótko <u>stacjonarnym</u>), jeśli $\forall t, s \in T$ takich że $t-s \in T$ mamy

$$\mathsf{E}(X_t) = \mathsf{const}, \qquad \mathsf{Cov}\{X_t, X_s\} = C(t-s),$$

tzn., że Cov $\{X_t, X_s\}$ jako funkcja na $T \times T$ zależy tylko od różnicy t - s.

Proces Markowa.

Łańcuch Markowa jest najprostszym uogólnieniem procesów o niezależnych wartościach. Te procesy charakteryzuje niezależność zachowania procesu w <u>przyszłości</u> od zachowania w przeszłości

Łańcuch Markowa definjuje się jako dyskretny proces $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ o skończonym lub przeliczalnym zbiorze wartości $E = \{x_1, x_2, \dots\}$ taki, że

$$P\left\{X_{i}=x_{i} \mid X_{1}=x_{1},...,X_{i-1}=x_{i-1}\right\} = P\left\{X_{i}=x_{i} \mid X_{i-1}=x_{i-1}\right\},$$

tzn. że warunkowe prawdopobieństwo zdarzenia

$$\{\boldsymbol{\omega}: X_i(\boldsymbol{\omega}) = x_i\}$$

zależy wylącznie od zdarzenia poprzedniego

$$\{\boldsymbol{\omega}: X_{i-1}(\boldsymbol{\omega}) = x_{i-1}\}$$

i nie zależy od zdarzeń wczesniejszych

$$\{\boldsymbol{\omega}: X_1(\boldsymbol{\omega}) = x_1\}, \ldots, \{\boldsymbol{\omega}: X_{i-2}(\boldsymbol{\omega}) = x_{i-2}\}.$$

Łańcuch Markowa charakteryzuje się macierzą prawdopobieństw warunkowych

$$\left[p_{ij}\right]_{i,j=1}^n$$
, gdzie $p_{ij} := P\left\{X_i = x_j \mid X_{i-1} = x_i\right\}$.

Uogólnieniem łańcuchu Markowa jest proces Markowa.

Proces rzeczywisty $\{X_t \colon t \in T\}$ nazywamy <u>procesem Markowa</u>, jeśli $\forall t_j \in T \colon t_1 < \ldots < t_{k-1} < t_k, \ (j=1,\ldots,k) \text{ oraz } \forall k>1 \text{ i dowolnego zbioru borelow-skiego } B \text{ na osi } \mathbb{R}^1 \text{ zachodzą równości}$

$$P\left\{X_{t_k} \in B \mid X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_{k-1}} = x_{k-1}\right\} = P\left\{X_{t_k} \in B \mid X_{t_{k-1}} = x_{k-1}\right\},$$

gdzie x_1, \ldots, x_k są to dowolne wartości zmiennej losowej X_t .

<u>n</u>-wymiarowe dystrybuanta i gęstość. Dystybuantą *n*-wymiarową procesu stochastycznego X nazywamy dystrybuantę odpowiedniej n-wymiarowej zmiennej losowej $\vec{X} = (X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n})$ w dowolnych momentach czasu $t_1 < t_2 < \dots < t_n$.

Czyli, jeśli oznaczymy n-wymiarową dystybuantę procesu X symbolem F_n to zgodnie z definicją mamy

$$F_n(t_1,\ldots,t_n,x_1,\ldots,x_n) \equiv F_n(\vec{t},\vec{x}) := P\left(\left\{X_{t_1} \le x_1\right\},\ldots,\left\{X_{t_n} \le x_n\right\}\right).$$

Jeśli dla procesu X o n-wymiarowej dystrybuancie F_n istnieje <u>nieujemna</u> funkcja $f_n \ge 0$ taka, że $\forall \vec{t} = (t_1, t_2, \dots, t_n)$ oraz $\forall \vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ zachodzi równość

$$F_n(\vec{t}, \vec{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_n(\vec{t}, \vec{x}) d\vec{x}, \qquad d\vec{x} = dx_1 dx_2 \dots dx_n,$$

gdzie $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_n(\vec{t}, \vec{x}) d\vec{x} = 1$, to funkcję f_n nazywamy <u>n-wymiarową gęstością procesu</u> X.

W punktach ciąglości gęstości f_n mamy

$$\frac{\partial^n F_n(t_1,t_2,\ldots,t_n,x_1,x_2,\ldots,x_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \ldots \partial x_n} = f_n(t_1,t_2,\ldots,t_n,x_1,x_2,\ldots,x_n).$$

Należy podkreślić, że nie każda funkcja F_n która dla ustalonego wektora $\vec{t}=(t_1,t_2,\ldots,t_n)$ jest dystrybuantą n-wymiarowej zmiennej losowej $(X_{t_1},X_{t_2},\ldots,X_{t_n})$, może być traktowana jako n-wymiarowa dystrybuanta procesu stochastycznego. Muszą zachodzić dodatkowe warunki Kołmogorowa (tutaj nie umieszczałem - są w pliku wykładów)

<u>n-Wymiarowa dystybuanta</u> i gęstość procesu Gaussa X_t dla momentów czasu $t_1 < t_2 < ... < t_n$ mają odpowiednio postać

$$F_{n}(\vec{t}, \vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{n} \det \mathbf{K}_{\vec{t}}}} \int_{-\infty}^{x_{1}} \dots \int_{-\infty}^{x_{n}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{m}_{X}) \mathbf{K}_{\vec{t}}^{-1} (\vec{x} - \vec{m}_{X})^{*} \right\} d\vec{x},$$

$$f_{n}(\vec{t}, \vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{n} \det \mathbf{K}_{\vec{t}}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{m}_{X}) \mathbf{K}_{\vec{t}}^{-1} (\vec{x} - \vec{m}_{X})^{*} \right\},$$
(0.1)

gdzie $\vec{m_X} = (m_X(t_1), \dots, m_X(t_k)), \vec{x} = (x_1, \dots, x_k), d\vec{x} = (dx_1, \dots, dx_k), \vec{t} = (t_1, \dots, t_k).$ n-wymiarowa gęstość prawdopodobieństwa procesu Wienera ma postać

$$f(t_1, \dots, t_n, x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t_1}} \exp\left(-\frac{x_1^2}{2t_1}\right) \prod_{i=2}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi (t_i - t_{i-1})}} \exp\left(-\frac{(x_i - x_{i-1})^2}{2(t_i - t_{i-1})}\right).$$