3. STRUKTURA SYSTEMU OPERACY.INEGO

Systemy operacyjne różnią się pod względem organizacji wewnętrznej.

Cele systemu muszą być określone przed rozpoczęciem projektowania.

Typ systemu determinuje wybór stosowanych algorytmów i strategii projektowej.

Metodyka analizy systemu operacyjnego:

- przegląd świadczonych usług;
- przegląd interfejsu, udostępnianego przez system użytkownikom i programistom;
- rozłożenie systemu na części i badania ich wzajemnych powiązań.

System operacyjny projektuje się, dzieląc go na mniejsze części.

3.1. Składniki systemu

Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 3 Dr J. Dokimuk

□ Procesy

Proces: program wykonywany: - zadanie wsadowe, program użytkownika, buforowanie wyjścia.

Proces korzysta z zasobów: -czas CPU.

-pamieć,

-pliki,

-urządzenia We/Wy.

Proces otrzymuje zasoby: -w chwili utworzenia,

-są przydzielane podczas jego działania.

Po zakończeniu procesu SO odzyskuje te zasoby, które nadają się do powtórnego użytku.

Wykonanie procesu przebiega sekwencyjnie, instrukcja po instrukcji.

Program składowany na dysku jest *pasywnym* elementem systemu.

Program wykonywany może rodzić wiele procesów.

System komputerowy składa się ze zbioru procesów:

- procesy systemu operacyjnego realizują kod systemu,
- procesy użytkowe realizują kod użytkownika.

Wszystkie procesy moga być multipleksowane przez CPU – współbieżność.

- **SO**: -tworzy i usuwa procesy systemowe i użytkowe;
 - -wstrzymuje i wznawia procesy;
 - -dostarcza mechanizmów do synchronizacji i komunikacji;
 - -dostarcza mechanizmów obsługi zakleszczeń.
- ☐ Pamięć operacyjna to magazyn wspólnie eksploatowany przez CPU i urządzenia We/Wy.


Pamięć operacyjna jest jedyną pamięcią, którą CPU może adresować bezpośrednio.

Program wykonywany w PAO jest adresowany za pomocą adresów bezwzględnych.

Program zakończy działanie i zajmowany obszar PAO **oznaczany** jest jako **wolny**.

Wybór sposobu zarządzania pamięcią determinowany jest rozwiązaniami sprzętowymi.

- **SO**: -przydziela i zwalniania obszary pamięci;
 - -ewidencjuje zajęte obszary i informuje, który proces je zajmuje;
 - -decyduje, które procesy będą ładowane do wolnych obszarów.



□ Pliki

Informacja jest przechowywana na nośnikach <u>różniących się</u> budową i organizacją fizyczną. Kontrole nad każdym nośnikiem sprawują sterowniki.


- **SO tworzy jednolity**, logiczny obraz magazynowanej informacji.
- **SO** definiuje pliki jako jednostki *logiczne* informacji, niezależne od fizycznych właściwości urządzeń.

Plik to zbiór powiązanych ze sobą informacji, zdefiniowanych przez jego twórcę.

- SO: -dostarcza niezbędne narzędzia do operacji plikowych,
 - -odwzorowuje pliki na obszary fizycznej pamięci dyskowej.

☐ Pamięć zewnętrzna (dyskowa)

Komponenty SO przechowywane są na dysku.



Pamięć zewnętrzna jest ciągle używana i musi być wydajna.

SO: -zarządza wolnymi obszarami (planuje i przydziela).

Wydajność SO zależy od podsystemu dyskowego → od jakości stosowanych algorytmów.

☐ Urządzenia We/Wy

System operacyjny powinien **ukrywać** przed użytkownikiem (a nawet przed częścią samego siebie) szczegóły specyfiki sprzętowych urządzeń We/Wy.

Realizuje to podsystem We/Wy.

→ Cechy danego urządzenia zna tylko właściwy moduł sterujący.

Podsystem We/Wy to: -zarządzanie pamięcią (buforowanie, pamięć podręczna i spooling);

-ogólny interfejsy do modułów sterujących urządzeń;

-moduły sterujące (programy obsługi) urządzeń sprzetowych.

☐ System ochrony

Mechanizm nadzorujący dostęp programów, procesów, użytkowników do zasobów komputerowych.

Zawiera sposoby określania, **co** i **jak** ma podlegać ochronie

oraz <u>środki do wymuszenia</u> wprowadzonych ustaleń.

Dostarcza środki do rozróżniania między legalnym i nielegalnym użyciem zasobów.

- -Sprzęt adresujący pamięć gwarantuje działanie procesu w obrębie *swojej przestrzeni* adresowej.
 - -Czasomierz zapewnia, że żaden proces nie przejmie na stałe kontroli nad CPU.
 - -Nie zezwala się użytkownikowi na bezpośredni dostęp do **rejestrów** urządzeń We/Wy.

Wyszukiwanie błędów w interfejsach między składowymi podsystemami zwiększa niezawodność SO.

□ Interpreter poleceń

Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 3 Dr J. Dokimuk

Interfejs między użytkownikiem a systemem operacyjnym.

Część systemów operacyjnych zawiera interpreter poleceń w swoim jądrze.

W MS-DOS i UNIX interpreter poleceń jest **specjalnym programem**, wykonywanym przy rozpoczynaniu zadania lub gdy użytkownik rejestruje się w systemie.

Polecenia można przekazywać do SO za pomocą instrukcji sterujących (control statements).

Interpreter wiersza poleceń –program interpretujący instrukcje sterujące, jest automatycznie uruchamiany rozpoczęciem zadania lub rejestracją użytkownika.

Powłoka (shell) – program pobierający i wykonujący instrukcje.

□ Usługi systemu operacyjnego

System operacyjny dostarcza usług programom i użytkownikom tych programów.

Wykonanie programu -system powinien załadować program do PAO i rozpocząć wykonywanie, następnie zakończyć w sposób normalny lub z przyczyn wyjątkowych.

Operacje We/Wy -program potrzebuje operacji We/Wy odnoszących się do pliku lub urządzenia. Środki do realizacji tych czynności dostępne są <u>wyłącznie poprzez</u> SO. Manipulowanie plikami: zapis i odczyty, tworzenie i usuwanie poprzez nazwy.

Komunikacja -procesy wymagają wzajemnego kontaktu i wymiany informacji.

- 1. procesy działają w tym samym komputerze,
- procesy wykonywane w różnych systemach komputerowych, powiązanych siecią.Komunikacja przebiega z wykorzystaniem:
- 1. pamieci dzielonei,
- 2. techniki przekazywania komunikatów: SO przemieszcza informacje miedzy procesami.

Wykrywanie błędów -SO jest powiadamiany o wystąpieniu błędu.

Błedy moga wystapić w sprzecie lub mieć charakter programowy.

Każdy rodzaj błędu powinien być rozróżniony i obsłużony, gwarantując spójność obliczeń.

Przydzielanie zasobów: SO zarządza różnego rodzaju zasobami.

Przydzielanie niektórych z nich (cykle procesora, PAO) wymaga odrębnego kodu. Inne zasoby jak urządzenia We/Wy mogą mieć ogólniejszy kod.

Procedury planowania przydziału CPU uwzględniają:

- -szybkość procesora,
- -czekające zadania do wykonania,
- -dostępne rejestry.

Rozliczanie -gromadzenie danych o użytkownikach i stopniu wykorzystania zasobów komputera.

Ochrona - współbieżnie procesy nie powinny zaburzać pracy innych procesów lub SO.

Gwarantuje nadzór nad dostępnymi zasobami systemu.

Zabezpiecza przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi.

Chroni zewnetrzne urzadzenia We/Wy (modemy) przed włamaniami.

3.2. Funkcje systemowe

Funkcje systemowe tworzą interfejs między wykonywanym programem a SO.

Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 /1st

Standardowo można z nich korzystać za pomocą rozkazów w języku asemblera.

W niektórych w językach wyższego poziomu można:

- -wywołać takie funkcje, które podczas wykonywania programu wykonują funkcje systemowe,
- -funkcje systemowe są dołączane bezpośrednio do wykonywanego programu.

Języki C, PL/360, PERL, utworzono do pisania systemów operacyjnych; umożliwiają bezpośredni dostęp funkcji systemowych.

end, abort: zakończenie, zaniechanie;
load, execute: załadowanie, wykonanie;
waitfor time: czekanie czasowe;
allocate, free memory: przydział, zwolnienie pamięci;
create, terminale process: utworzenie, zakończenie procesu;

waitfor event, signal event: oczekiwanie, sygnalizacja zdarzenia; getprocess, setprocess attributes: pobranie, określenie atrybutów procesu.

Niech program w C++ wywoła funkcje: **fp** = **fopen("E:\plik", "r"**) wówczas:

-nastąpi wywołanie funkcji CreateFile podsystemu Win32 z biblioteki Kernel32.dll;

-po inicjacji CreateFile zostanie wywołana funkcja NtCreateFile z biblioteki Ntdll.dll;

Funkcja z Ntdll.dll uruchamia instrukcję, powodującą przejście w tryb jądra;

Funkcję NtCreateFile wywołuje dyspozytor usług systemowych w programie Ntoskrnl.exe.

Rozważmy program czytający dane z jednego pliku i kopiujący do innego pliku.

Program otwiera plik We i tworzy plik Wy (2 funkcje systemowe).

Mogą wystąpić błędy: program wydaje komunikat (*2 funkcje systemowe*) i kończy awaryjnie.

Jeżeli plik **We** o podanej nazwie istnieje: zaniechanie pracy (*funkcja systemowa*) lub usunięcie istniejącego pliku (*funkcja systemowa*).

Czytanie z pliku **We** i pisanie do pliku **Wy** (2 funkcje systemowe).

Po skopiowaniu pliku, program może zamknąć oba pliki (funkcja systemowa), wydać komunikat (funkcja systemowa) i zakończyć działanie (funkcja systemowa).

Nawet prosty program może intensywnie używać systemu operacyjnego.

➤ Kompilatory ukrywają przed użytkownikiem wywołania funkcji systemowych.

Postać wywołań funkcji systemowych zależy od typu komputera.


Oprócz identyfikatora funkcji systemowej potrzebne są dodatkowe informacje, zależnie od SO i wywoływanej funkcji np.: adres i długość bufora w PAO, do którego będą przekazywane dane.

Prog2

Prog1

☐ Metody przekazywania parametrów do systemu operacyjnego:

- 1. poprzez rejestry CPU,
- 2. parametry przechowuje sie w bloku lub tablicy w pamieci, adres bloku przekazuje sie jako parametr za pośrednictwem reiestru.
- 3. parametry składuje się na stosie za pomocą programu, skąd są zdejmowane przez SO.



Rys. 3.2. Przekazanie parametru przez rejestr

Metoda bloków lub stosów nie ograniczaja liczby ani długości przekazywanych parametrów.

3.2.1. Nadzorowanie procesów i zadań

Jeżeli funkcja systemowa powoduje nagłe zakończenie programu lub w działaniu programu wykryto błąd (error trap), to wykonywany jest zrzut zawartości pamięci na dysk.

SO przekazuje sterowanie do interpretera poleceń, który czyta następne polecenie.

W systemie **interakcyjnym** zakłada się, że użytkownik wyda polecenie stosowne do błedu.

W systemie **wsadowym** interpreter przestaje wykonywać zadanie i przechodzi do następnego.

Istnieja systemy, gdzie stosowne instrukcje sterujące określają postępowania po wykryciu błedu.

Błąd w danych wejściowych zatrzymuje awaryjnie program.

System określa kod błędu przyjmując, że zatrzymanie normalne ma kod błędu równy 0.

Interpreter poleceń może kodem błedu sterować podejmowanie dalszych decyzji.

Proces aktywny może wymagać załadowania i wykonania innego programu.

Interpreter poleceń uruchamia nowy program tak samo, jak gdyby zlecony przez użytkownika.

Gdzie przekazać sterowanie, gdy **nowo załadowany** program zakończy prace?

Jeśli po zakończeniu nowego programu sterowanie ma powrócić do poprzedniego programu, to należy przechować obraz pamięci pierwszego programu.

Gdy oba programy pracują współbieżnie, wówczas powstaje nowy proces, który trzeba uwzględnić w algorytmie wieloprogramowości.

Powinniśmy mieć wpływ na wykonanie nowego procesu.

Należy ustalić wartości początkowych atrybutów procesu, w tym priorytetu, maksymalnego czasu wykonania itd.

Można wcześniej zakończyć wykonywanie utworzonego procesu, jeśli okaże się niepoprawny lub niepotrzebny.

Można czekać na zakończenie nowych procesów: czekanie przez określony czas (wait time) lub na określone zdarzenie (wait event).

Procesy powinny sygnalizować występowanie zdarzeń.



Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 /1st

36

Funkcje systemowe powinny sprawdzać poprawności programu.

Funkcje systemowe wykonują zrzut zawartości pamięci (dump), lub tworzą ślad działania programu (trace) -rejestracja ciągu instrukcji w kolejności ich wykonywania.

W jednokrokowym trybie pracy CPU po wykonaniu każdego rozkazu wchodzi w tryb obsługi specjalnej pułapki, którą przechwytuje systemowy program diagnostyczny.

Profil czasowy informuje o czasie spedzanym w określonych obszarach pamieci.

Sporządzenie profilu wymaga śledzenia programu lub regularnych przerwań zegarowych. Wystapienie przerwania zegarowego powoduje zapamietanie stanu licznika rozkazów programu. Czeste przerwania pozwalają na statystyczną analize czasu wykonywania fragmentów programu.

3.2.2. Działania na plikach

create file, delete file:	utworzenie pliku, usunięcie pliku
open, close, read, write:	otwarcie, zamknięcie, czytanie, pisanie
reposition:	zmiana położenia
getfile, setfile attributes:	pobranie, określenie atrybutów pliku

Operacje tworzenia, otwierania i usuwania plików.

Operacje czytania i pisania do pliku oraz zmiany punktu odniesienia w pliku.

Operacja zamkniecia pliku, informująca że plik nie będzie używany.

Wywołanie funkcji systemowej może wymagać podania nazwy pliku i jego atrybutów.

Jeśli system plików zawiera strukturę katalogów, to jest potrzebny zbiór operacji dla katalogów.

Dla plików i katalogów należy określać wartości atrybutów i czasami nadawać wartości poczatkowe. Potrzeba dwu funkcji systemowych: pobrania atrybutu pliku i określenia atrybutu pliku.

```
// Windows
BOOL WriteFile(
  HANDLE
                    hFile,
  LPCVOID
                    pBuffer,
  DWORD
                    nNumberOfBvtesToWrite.
  LPDWORD
                    IpNumberOfBytesWritten,
  LPOVERLAPPED
                    IpOverlapped
```

```
// Windows
BOOL ReadFile(
  HANDLE
                 hFile,
  LPVOID
                 lpBuffer,
  DWORD
                 nNumberOfBytesToRead,
  LPDWORD
                 IpNumberOfBytesRead,
  LPOVERLAPPED
                 IpOverlapped
 );
```

38

3.2.3. Zarządzanie urządzeniami

ia
n

Wykonywany program może potrzebować dodatkowych zasobów: większej pamięci, plików itd.

Jeżeli zasoby są dostępne, to będą mu przyznane i sterowanie powróci do programu użytkownika; w przeciwnym razie program musi **czekać** dopóki nie będzie wystarczającej ilości zasobów.

Pliki można rozumieć jako abstrakcyjne lub wirtualne urządzenia.

Wiele funkcji systemowych dla plików jest również potrzebnych w przypadku urządzeń.

Jeżeli system ma wielu użytkowników, to należy najpierw **Poprosić** o urządzenie, aby zapewnić sobie wyłączność jego użytkowania.

Po skończeniu użytkowania urządzenia należy je Zwolnić.

Te czynności podobne są do systemowego otwierania i zamykania plików.

Po zażądaniu przydziału urządzenia (i uzyskaniu go) do urządzenia można odnosić operacje czytania, pisania jak w operacjach na zwykłych plikach.

Duże podobieństwo między urządzeniami We/Wy i plikami;

Wiele SO łaczy je w jedną strukture plików-urządzeń.

Urządzenia We/Wy są wówczas rozpoznawane jako pliki o specjalnych nazwach.

3.2.4. Informacja

get time or data, set time or data	określenie czasu lub daty
get, set system data	pobranie, określenie danych systemowych
J , ,	1 , J
getprocess file or device attributes	pobranie atrybutów procesu, pliku lub urządzenia
setprocess file or device attributes	określenie atrybutów procesu, pliku lub urządzenia

Wiele funkcji systemowych służy do przesyłania informacji między programem użytkownika a SO.

Funkcje systemowe przekazującą bieżący czas i datę lub liczbę bieżących użytkowników, numer wersji systemu operacyjnego, ilość wolnej pamięci lub miejsca na dysku itd.

SO przechowuje informacje o wszystkich swoich procesach oraz zawiera funkcje systemowe udostępniające te informacje (pobranie atrybutów procesu).

Dostępne są funkcje operujące na stanie informacji o procesach (określenie atrybutów procesu).

3.2.5. Komunikacia


create, delete communication connection
send, receive messages
transfer status information
attach or detach remote devices
utworzenie, usunięcie połączenia komunikacyjnego
nadawanie, odbieranie komunikatów
przekazanie informacji o stanie
przyłączanie lub odłączanie urządzeń zdalnych


- Model pamięci dzielonej (shared-memory model): procesy posługują się systemowymi funkcjami odwzorowania pamięci (memory map), aby uzyskać dostęp do obszarów PAO należących do innych procesów.
 - → SO zapobiega przenikaniu jednego procesu do pamięci innego.

Dzielenie pamięci wymaga, aby kilka procesów **zgodziło się** na usunięcie tego ograniczenia.

Wówczas procesy mogą wymieniać informację poprzez wspólnie użytkowane obszary.

- -Procesy określają postać danych i ich miejsce w pamięci nie podlega to kontroli SO.
- -Procesy muszą pilnować, aby nie zapisywać jednocześnie tego samego miejsca.





Rvs. 3.3. Komunikacia

Model przesyłania komunikatów (message-passing model): wymiana informacji jest realizowana przez międzyprocesowe środki komunikacji, które dostarcza system operacyjny.

Komunikacje rozpoczyna nawiązanie połaczenia.

Musi być znana nazwa odbiorcy: inny proces w tej samej CPU lub proces w innym komputerze.

Każdy proces ma swoją nazwę procesu, tłumaczoną na równoważny identyfikator, za pomocą którego SO odwołuje się do procesu.

Tłumaczeń dokonują funkcje systemowe **pobrania nazwy sieciowej** (get hosted) i **pobrania nazwy procesu** (get processed).

Uzyskane identyfikatory stają się parametrami funkcji systemowych **otwierania połączenia** (open connection) i **zamykania połączenia** (close connection).

Proces odbiorcy udziela zgody na nawiązanie komunikacji za pomoc **funkcji akceptującej połączenie** (accept connection).

Większość procesów realizujących połączenia stanowią tzw. **demony** (daemons), będące programami systemowymi.

Wywołują one **funkcję czekania na połączenie** (waitfor connection) i **są budzone**, gdy połączenie zostanie nawiązane.

Źródło komunikacji zwane *klientem* i demon odbiorczy nazywany **serwerem**, wymieniają komunikaty za pomocą <u>funkcji systemowych</u> **Czytania** i **Pisania komunikatu**.

Wywołanie funkcji zamknięcia połączenia kończy komunikację.

- ▼ Pamięć dzielona zapewnia maksymalną szybkość i wygodę komunikacji, gdyż w obrębie jednego komputera komunikacja może przebiegać z szybkością działania PAO. Pojawiaja się problemy z zakresu ochrony i synchronizacji.
- Przesyłanie komunikatów jest przydatne w wymianie mniejszych ilości danych.
 Jest łatwiejsze do zrealizowania w komunikacji międzykomputerowej niż metoda pamięci dzielonej.

3.3. Programy systemowe

Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 3 Dr J. Dokimuk

Programy systemowe tworzą środowisko do opracowywania i wykonywania innych programów.

Niektóre są interfejsami użytkownika do funkcji systemowych.

Manipulowanie plikami: tworzenie, usuwanie, kopiowanie, przemianowywania, itp.

Informowanie o stanie systemu: pobierają z systemu datę, czas, ilość dostępnej pamięci lub miejsca na dysku, liczbę użytkowników.

Tworzenie i zmienianie zawartości plików: rozmaite odmiany edytorów.

Obsługa języków programowania: kompilatory, asemblery oraz interpretery.

Ładowanie i wykonywanie programów: programy ładowania kodu o adresach absolutnych i kodu przemieszczalnego, konsolidatorów oraz ładowaczy nakładek.

Komunikacja między różnymi systemami komputerowymi.

Interpreter poleceń: najważniejszy program systemowy; pobiera i wykonuje polecenia użytkownika.

- Dwa sposoby realizacji poleceń interpretera:
 - 1. Interpreter poleceń sam zawiera kod wykonujący polecenia.

Polecenie usunięcia pliku powoduje skok interpretera do części **własnego** kodu, która obsłuży pobranie parametrów polecenia i wywoła odpowiednią funkcję systemową.

Rozmiar interpretera zależy od liczby poleceń - każde polecenie wymaga odrębnego kodu.

2. Polecenia wykonywane są przez specjalne programy systemowe - system UNIX.

Interpreter "nie rozumie" poleceń, służą tylko do zidentyfikowania pliku, który ma być załadowany do pamięci i wykonany.

Polecenie **delete Par** odnajduje plik o nazwie **delete**, ładuje go do pamięci i wykonuje z parametrem **Par**.

Funkcja związana z poleceniem **delete** jest określona przez kod zawarty w pliku **delete**.

- -Łatwość dołączania nowych poleceń do systemu: utworzyć nowy plik z nazwą funkcji.
- -Interpreter może być niewielki i nie trzeba zmieniać go przy dodawaniu nowych poleceń.

Kod wykonujący polecenie jest osobnym programem i SO musi zawierać mechanizm przekazywania parametrów od interpretera poleceń do programu systemowego.

Interpreter poleceń i program systemowy nie muszą przebywać w tym samym czasie w pamięci.

Załadowanie i wykonanie programu trwa dłużej niż zwyczajny skok do innego miejsca kodu bieżąco wykonywanego programu.



System MS-DOS jest jednozadaniowy z interpreterem poleceń wywoływanym na początku pracy komputera.

System wprowadza program do PAO, nawet kosztem części własnego kodu, aby zapewnić mu najwięcej przestrzeni.

Program uruchomiony:

- -wystąpi błąd i uaktywni się pułapka systemowa;
- -program zatrzyma się, wykonując funkcję systemową.

W obu przypadkach kod błędu zostanie przechowany w pamięci SO.

Po wykonaniu tych czynności wznawia działanie mały fragment interpretera poleceń, który nie został zniszczony przez kod programu.





Rys. 3.4. MS-DOS

Najpierw **interpreter** powtórnie ładuje z dysku resztę swojego kodu, a po zakończeniu udostępnia ostatni kod błędu użytkownikowi lub następnemu programowi.

-----MS-DOS zawiera mechanizm pozwalający na uproszczone działania współbieżne-----

Program **TSR** "przechwytuje przerwanie", po czym kończy pracę za pomocą funkcji systemowej "zakończ i pozostań w pogotowiu" (**T***erminale and* **S***tay* **R***esident*).

Może on przechwytywać przerwania zegarowe wskutek umieszczenia adresu jednego z jego podprogramów na wykazie procedur obsługi przerwań wywoływanych po wyzerowaniu się czasomierza systemowego.

Procedura **TSR** będzie wykonywana przy każdym impulsie zegarowym.

Funkcja **systemowa TASR** powoduje **zarezerwowanie** przez MS-DOS **obszaru** na pomieszczenie programu TSR, dzięki czemu obszar ten **nie będzie zapisany** przez wprowadzany ponownie do pamięci **interpreter** poleceń.

3.4. Struktura systemu


System Operacyjny dzielony jest na małe części.

Każda cześć to fragmentem systemu, ze **starannie** określonym wejściem, wyjściem i funkcjami.

☐ Struktura prosta

Wiele systemów nie ma dobrze określonej struktury.

Powstały jako proste i ograniczone SO, które rozrastając się, przekraczały pierwotne założenia. Przykładem takiego systemu operacyjnego jest MS-DOS.



Rys. 3.5. Struktura MS-DOS

Napisany pod kątem osiągnięcia maksymalnej funkcjonalności przy oszczędności miejsca, gdyż sprzęt wymuszał ograniczenia.

W systemie MS-DOS interfejsy i poziomy funkcjonalne nie są wyraźnie wydzielone.

Programy użytkowe mogą korzystać z podstawowych procedur We/Wy w celu bezpośredniego pisania na ekran lub dyski.

Błędne programy użytkowe mogą załamać cały system.

Możliwości MS-DOS ograniczał sprzęt.

Mikroprocesor Intel 8088, nie miał dualnego trybu pracy, ani ochrony sprzętowej.

☐ Struktura warstwowa

Zstępująca metoda projektowania umożliwia zdefiniowanie ogólnych funkcji i cech systemu oraz wyodrębnić jego cześci składowe.

Zasada ukrywania informacji daje swobodę w realizacji procedur niskopoziomowych, pod warunkiem, że zewnętrzne interfejsy z procedurami pozostaną niezmienione.

Modularyzację systemu uzyskano przez podział SO na warstwy, przy czym każda następna warstwa jest zbudowana <u>powyżej</u> niższych warstw.

Najwyższą warstwą jest interfejs z użytkownikiem. Najniższą warstwę (0) stanowi sprzęt.

Warstwa systemu operacyjnego jest implementacją abstrakcyjnego obiektu. Zawiera struktury danych, procedury, mogące być wywołane z wyższych warstw.



Rys. 3.6. Warstwy

Warstwa N-ta może wywołać operacje dotyczące niższych warstw.

To podejście upraszcza implementacje, wyszukiwanie błedów i weryfikacje systemu.

Każda warstwa używa funkcji i korzysta z usług tylko niżej położonych.

Pierwsza warstwa może być poprawiana bez troski o resztę systemu, ponieważ - z definicji - do realizacji swoich funkcji używa tylko **podstawowego sprzetu**.

Po uruchomieniu pierwszej warstwy, przystępuje się do opracowania drugiego poziomu itd.

Jeśli podczas uruchamiania kolejnej warstwy zostanie wykryty błąd, musi on pochodzić z danej warstwy, ponieważ warstwy niższe już sprawdzono.

- Implementacja każdej warstwy opiera się na operacjach dostarczanych przez warstwy niższe.
- ☼ Warstwa nie musi nic wiedzieć o implementacji tych operacji; wie tylko, co operacje te robią.

Każda warstwa ukrywa istnienie pewnych struktur danych, operacji i sprzętu przed warstwami wyższych poziomów.

Warstwy zastosowano pierwszy raz w SO THE z Technische Hogeschool w Eindhoven.

Koncepcje warstw mogą być różnorodne.

Warstwy systemu THE -1968

5: Programy użytkowe

- 4: Buforowanie urządzeń We/Wy
- 3: Program obsługi konsoli operatora
- 2: Zarządzanie pamięcią
- 1: Planowanie przydziału procesora
- 0: Sprzęt

W systemie Venus niższe poziomy (2 - 4), przeznaczone do planowania przydziału procesora i zarządzania pamięcią, napisano jako mikroprogramy.

Uzyskano szybsze działanie i wiekszą przejrzystość interfejsu miedzy warstwami.

Warstwy systemu Venus

6: Programy użytkowe

- 5: Obsługa i planowanie przydziału urządzeń
- 4: Pamięć wirtualna
- 3: Kanał We/Wy
- 2: Planowanie przydziału procesora
- 1: Interpreter instrukcji
- 0: Sprzęt

Jak efektywnie zdefiniować lokalizację warstw?

Obsługa <u>pamięci dyskowej</u> powinna być na niższym poziomie niż procedury zarządzania PAO.

Procedury PAO korzystają z pamięci dyskowej w ramach koncepcji pamięci wirtualnej

zarządzanie PAO

zarządzanie HDD

Obsługa <u>pamięci dyskowej</u> powinna być powyżej programu planującego przydział CPU.

Program obsługi pamięci dyskowej może być **zmuszony do czekania** na operację We/Wy, a w tym czasie CPU może otrzymać nowy przydział.

zarządzanie HDD

przydział CPU

W dużym systemie program planujący przydział CPU może mieć więcej informacji o wszystkich aktywnych procesach, niż daje się pomieścić w PAO.

Powstaje potrzeba wymiany tych informacji między pamięciami, a to wymaga umieszczenia programu obsługi **pamięci dyskowej** poniżej programu planującego przydział CPU (korzystanie z pamięci wirtualnej).

przydział CPU

zarządzanie HDD

Realizacje warstwowe bywają mniej wydajne od innych.

Program użytkowy wykonując operację We/Wy wywołuje funkcję systemową, która prowadzi do warstwy We/Wy,

a ta wywołuje warstwę zarządzania pamięcią

i poprzez warstwę planowania przydziału CPU dociera do sprzętu.

W każdej warstwie mogą występować zmiany parametrów, przenoszenie danych itd.

Każda warstwa zwiększa koszt odwołania do systemu, zatem łącznie wykonanie funkcji systemowej trwa dłużej niż w systemie nie podzielonym na warstwy.

System UNIX złożony jest z warstw.

Składa się z dwu odrębnych części: jądra i programów systemowych.

Jądro dzieli się na ciąg interfejsów i programów obsługi urządzeń, które dodawano i rozszerzano w trakcie rozbudowy systemu.

To, co znajduje się poniżej interfejsu funkcji systemowych a powyżej sprzętu, stanowi jądro.

Jądro -<u>poprzez funkcje systemowe</u> - udostępnia system plików, planowanie przydziału procesora, zarządzanie pamięcią itp.

Programy **systemowe** korzystają z udostępnianych przez jądro <u>funkcji systemowych</u> w celu wykonywania działań takich jak kompilowanie programów lub operowanie plikami.

Interfejs programisty definiuje funkcje systemowe.

Interfejs użytkownika ogólnie dostępne programy systemowe.

Oba interfejsy stanowią kontekst, udostępniany przez jądro.

Użytkownicy

Powłoki, polecenia Kompilatory, biblioteki systemowe

Interfejs funkcji systemowych jądra

Planowanie, stronicowanie, system plików, pamięć witualna Moduły sterujące urządzeń

Interfejs między jądrem a sprzętem

Urządzenia i ich sterowniki Pamięć operacyjna

Rys. 3.7. Struktura systemu UNIX

Projektuje się systemy złożone z niewielu, lecz bardziej funkcjonalnych warstw.

Wykorzystano zalety modularnego programowania, ograniczając problemy z definiowaniem wzajemnych zależności między warstwami.

System **OS/2** został zrealizowany z większym uwzględnieniem warstwowości niż Windows 95.

Wprowadzono wielozadaniowość, podwójny tryb operacji.

Użytkownik nie może bezpośrednio korzystać z udogodnień niskiego poziomu.

Umożliwia to zwiększenie kontroli nad sprzętem i lepsze rozeznanie co do zasobów eksploatowanych przez programy użytkowników.

Zbior aplikacji

Interfejs Programowania Aplikacji **API**

Zbiór podsystemów

JĄDRO

Planowanie przydziałów Zarządzanie urządzeniami Zarządzanie zadaniami

Moduły sterujące urządzeń

Rys. 3.8. Struktura systemu OS/2

Pierwsze wersje systemu Windows NT miały klasycznie warstwową organizację i okazały się mało wydajne w porównaniu z systemem Windows 95.


W Windows NT 4.0 przesunięto warstwy z przestrzeni użytkownika do przestrzeni jądra, integrując ze sobą.

3.5. Maszyna wirtualna

Na najniższym poziomie -w warstwowym systemie operacyjnym- znajduje się sprzęt.

W jadrze systemu użyto rozkazów sprzetowych do utworzenia zbioru funkcji systemowych.

Powyżej jadra systemu -w programach systemowych- można używać funkcji systemowych i rozkazów sprzetowych, i pod pewnymi wzgledami, nie odróżniać funkcji od rozkazów.



Sprzet i funkcie systemowe - w programach systemowych - traktuje sie tak, jak gdyby należały one do tego samego poziomu.

Pewne systemy umożliwiaja wywoływanie programów systemowych przez programy użvtkowe.

Programy systemowe są o szczebel wyżej niż inne procedury.

Programy użytkowe mogą to wszystko, co znajduje się w hierarchii poniżej nich, traktować jako cześć maszyny.

Koncepcja maszyny wirtualnej (VM) jest wynikiem tak pojmowanej warstwowości.

Stosujac przydział procesora, pamieć wirtualna, system operacyjny może tworzyć złudzenie, że wiele procesów pracuje na własnych CPU z własną pamiecią.

Maszyna wirtualna nie dostarcza dodatkowych funkcji, tworzy jedynie interfejs identyczny z podstawowym (symulowanym) sprzętem.

Każdy proces otrzymuje (wirtualna) kopie komputera będacego podstawa systemu.

Zasoby fizycznego komputera są dzielone w celu utworzenia maszyn wirtualnych.

Planowanie przydziału CPU daje wrażenie, że każdy użytkownik ma własny procesor.

Spooling i system plików pozwalają utworzyć wirtualne czytniki i wirtualne drukarki.

Zwykły terminal do pracy z podziałem czasu przejmuje rolę wirtualnej konsoli operatorskiej.

Pewnym problemem maszyny wirtualnej jest realizacja systemu dysków.

Niech maszyna z dwoma napedami dysków ma symulować 5 maszyn wirtualnych.

Oprogramowanie VM zajmuje dużo obszaru dysku na obsługę pamięci wirtualnej i spoolingu.

Stosuje się dyski wirtualne (minidysk), które są identyczne z fizycznymi z wyjątkiem rozmiaru.

System implementuje minidysk, przydzielając mu taka liczbe ścieżek dysku fizycznego, na jaką minidysk zgłosi zapotrzebowanie.

Użytkownik otrzymuje własne maszyny wirtualne i może traktować je jak maszyny bazową.



46

□ Realizacia

Fizyczna maszyna bazowa ma dwa tryby pracy: użytkownika i monitora.

- Sama Virtualna Maszyna może działać tylko w trybie użytkownika.

VM powinna mieć dwa tryby pracy - użytkownika i monitora, z których każdy pracuje w fizycznym_trybie użytkownika.

Czynności, które zmieniaja tryb użytkownika na tryb monitora w rzeczywistej maszynie (wywołanie funkcji systemowej), muszą również powodować przejście w VM od wirtualnego trybu użytkownika do wirtualnego trybu monitora.

Kiedy wirtualny monitor VM przejmie sterowanie, może zmienić zawartości rejestrów i licznika rozkazów VM, aby zasymulować efekt wywołania funkcji systemowei.

Może wznowić działanie **VM**, zaznaczając, że jest ona w trybie **wirtualnego** monitora.

Jeśli VM zacznie czytać z jej wirtualnego czytnika, to wykona uprzywileiowany rozkaz We/Wy.

- Pamietai: Virtualna Maszyna pracuje w fizycznym trybie użytkownika.

Rozkaz We/Wy spowoduje przejście do wirtualnego monitora VM.

Wirtualny monitor VM musi zasymulować wynik wykonania rozkazu We/We.

Najpierw odnajduje plik buforowy implementujący dany wirtualny czytnik.

Następnie tłumaczy czytanie z wirtualnego czytnika na czytanie utożsamionego z nim buforowego pliku dyskowego, i przesyła wirtualny "obraz karty" do wirtualnej pamieci VM.

Na koniec wznawia działanie maszyny wirtualnej.

Stan Virtualnej Maszyny uleqł takiej samej zmianie, jak gdyby wykonano rozkaz We/We za pomocą prawdziwego czytnika w rzeczywistej maszynie pracującej w rzeczywistym trybie monitora.

Czas rozróżnia działanie maszyny wirtualnej i rzeczywistej.

Wirtualne operacie We/Wy sa symulowane przy użyciu buforowego pliku dyskowego albo interpretowane.

Procesor często musi pracować wieloprogramowo dla wielu maszyn wirtualnych.

W skrajnym przypadku może być konieczne symulowanie wszystkich rozkazów.

Maszyny wirtualne IBM realizowane na sprzęcie IBM są wydajne, gdyż zwykłe rozkazy mogą być wykonywane wprost za pomocą sprzętu.

Symulacja dotyczy tylko rozkazów uprzywilejowanych, które z tego powodu działają wolniej.



Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 /1st

KAF Katedra Aparatów Elektrycznych so 1 3 Dr J. Dokimuk

Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 /1st

48

☐ Korzyści

- -W środowisku VM istnieje pełna ochrona różnorodnych zasobów systemowych.
- -Każda maszyna wirtualna jest całkowicie odizolowana od innych maszyn wirtualnych,

Problem: Nie ma bezpośredniej możliwości wspólnego użytkowania zasobów.

Dwa podejścia dzielenia zasobów:

- Wspólne użytkowanie minidysku (struktura dysku fizycznego ale realizacja programowa).
- Sieć VM, z których każda wysyła informacje przez wirtualną sieć komunikacyjną. Sieć wzorowana jest na fizycznych sieciach, ale realizowana programowo.

Maszyna wirtualna jest znakomita do badań nad systemami operacyjnymi.

Programiści systemowi dostają własną maszynę wirtualną i na niej, zamiast na maszynie fizycznej, realizują własne strategie rozwojowe systemu.

Maszyny wirtualne są sposobem rozwiązywania zagadnień zgodności systemów.

Istnieją tysiące programów dostępnych w systemie MS-DOS na procesorach firmy Intel.

Aby były dostępne dla komputerów firmy Sun Microsystems wystarczy utworzyć wirtualną maszynę Intel nadbudową nad rdzennym procesorem.

Jeśli CPU ten jest wystarczająco szybka, to program systemu MS-DOS działa szybko, chociaż każdy jego rozkaz jest tłumaczony.

3.6. Koncepcja projektowanie systemu

Projekt Systemu Operacyjnego w dużym stopniu zależy od wyboru sprzętu i typu systemu.

Należy określić: -cel użytkownika

-cel systemu

oraz stworzyć specyfikację systemu.

Użytkownik wymaga aby był: -wygodny,

-łatwy w użyciu i nauce,

-niezawodny,

-bezpieczny i szybki.

Projektant chciałby aby był: -łatwy do zaprojektowania, realizacji i pielęgnowania,

-elastyczny, niezawodny,

-wolny od błędów i wydajny.

Sformułowanie specyfikacji i projektowanie systemu operacyjnego jest pracą twórczą.

Istnieją pewne ogólne zasady.

Inżynieria oprogramowania zawiera zbiór zasad, z których można skorzystać projektując SO.

Ważną zasadą projektowania jest oddzielenie polityki od mechanizmu.

✓ Mechanizmy określają, jak czegoś dokonać.

Mechanizmem ochrony CPU jest czasomierz.

Polityka decyduje, co ma być zrobione.

Polityką są **ustawienia** czasomierza dla poszczególnych użytkowników.

Odseparowanie polityki od mechanizmu daje elastyczność projektowania.

- Zmiana polityki może pociągać zmiany leżącego u jej podłoża mechanizmu.
 - Przy mechanizmie ogólnym zmiana polityki wymaga jedynie przedefiniowania parametrów.

Podjęto decyzję **polityczną:** pierwszeństwo mają programy intensywnie korzystającym z **We/Wy** nad programami używającymi intensywnie **CPU**.

Jeżeli stosowny mechanizm został wydzielony i uniezależniony od polityki, to w innym systemie komputerowym można łatwo zrealizować politykę przeciwną.

Jeżeli **mikrojądro** jest podstawą SO to rozdział między mechanizmem a polityką przebiega w sposób skrajny, realizując podstawowy zbiór elementarnych działań składowych.

Składowe te są niemal całkowicie niezależne od sposobu ich implementacji.

Umożliwiają dołączanie zaawansowanych mechanizmów i polityk w formie modułów jądra utworzonych przez użytkowników lub wprost za pomocą programów użytkowych.


W systemie Apple Macintosh zakodowano zarówno mechanizmy, jak i sposoby ich użycia.

Wszystkie aplikacje mają podobne interfejsy, gdyż sam interfejs jest wbudowany w jądro.

3.7. Struktura Systemu WINDOWS

POSIX (*Portale Opreating system based on Unix*) standard przenośnego systemu operacyjnego, przeznaczonego do obsługi środowiska komputerowego (początek IEEE P1003.1 w 1986 r.).

System Windows XP zgodny jest na poziomie kodu źródłowego dla aplikacji standardu **POSIX**.



Warstwa HAL –oprogramowanie, ukrywające szczegóły sprzętowe przed górnymi warstwami SO.

Moduły sterujące **We/Wy** oraz moduły obsługi urządzeń **graficznych** mogą bezpośrednio kontaktować się ze sprzętem ze względu na wydajność.

** ♦ Jadro**:

- -planuje procesy,
- -synchronizuje CPU na niskim poziomie,
- -obsługuje przerwania i sytuacje wyjątkowe,
- -działania naprawcze po awarii zasilania.

VDM Virtual DOS Machine -zawiera jednostkę wykonywania rozkazów I486 oraz procedury emulujące funkcje ROM BIOS systemu MS-DOS.

System Windows udostępnia Interfejs Programowania Aplikacji Win32 API.

API -Application Programming Interface to zestawu funkcji, używanych w celu komunikowania się z systemem operacyjnym.

Plik nagłówkowy **<windows.h>** zawiera ich deklaracje.

➤Dostęp do Obiektów Jądra:

Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 3 Dr J. Dokimuk

- wywołanie funkcji CreateNazwaObiektu (zwraca uchwyt)
- ➤Wspólne korzystanie z obiektów:

dziedziczenie uchwytu, nadanie nazwy obiektowi; DuplicateHandle;

➤Zarządzanie procesami:

klasy priorytetów procesu;

- ➤Komunikacja międzyprocesowa:
 - wspólne używanie Obiektów Jądra, przekazywanie komunikatu.
- ➤Zarządzanie pamięcią:

pamięć wirtualna, pliki odwzorowane w pamięci, sterty, lokalna pamięć wątku.

Obiekty jadra powstaja w wyniku wywołania funkcji zaczynających sie od CreatenazwaObiektu.

Każdy **ObiektJadra** jest <mark>blokiem pamieci</mark> używanym bezpośrednio **tylko** przez **jadro**.

Blok ten to struktura danych, której składowe przechowuja informacje o Obiekcie.

Pewne składowe jak: deskrytor_bezpieczeństwa, licznik_dostępów występują we wszystkich rodzajach Obiektów.

Aplikacja nie może dostać sie do struktur **O**biekt**J**adra i bezpośrednio zmienić ich zawartości.

Każdy **O**biekt**J**ądra jest dostępny za pomocą specjalnych funkcji, przewidzianych dla Niego.

Wywołana funkcja do utworzenia konkretnego ObiektJadra zwraca uchwyt* jednoznacznie identyfikujący nowy Obiekt.

Niektórym Obiektom Jądra można opcyjnie nadawać unikalne nazwy.

Uchwyt może być używany tylko przez watek działający w ramach tego samego procesu.

Standardowe użycie danego uchwytu w wywołaniu funkcji z poziomu drugiego procesu zakończy sie niepowodzeniem.

♦ObiektyJądra są własnością jądra, a nie procesu,

więc inny **proces** też może mieć do nich dostęp

Uchwyty Obiektów Jadra nie są wartościami ogólnosystemowymi, są związane z określonymi procesami, co wyklucza ich **proste** współużytkowanie.

Metody dzielenia Obiektów z innymi procesami: -dziedziczenia uchwytów,

-nadawania im nazw,

-tworzenia duplikatów.

Jeśli proces wywołuje funkcję tworzącą jakiś ObiektJądra, a następnie proces ten kończy swoje działanie, ObiektJądra niekoniecznie musi zostać zniszczony.

Jeśli Obiekt Jądra utworzony przez jeden proces używany jest przez inny proces, jądro nie usunie tego Obiektu, dopóki drugi proces będzie z niego korzystać.

→ ObiektJądra może żyć dłużej niż proces, który go utworzył.

♣Jądro wie, ile procesów używa konkretnego ObiektJądra.

Każdy Obiekt wyposażony jest w licznik użyć, który po utworzeniu Obiektu ustawiany jest na 1.

Po każdym uzyskaniu dostępu do Obiektu przez inny proces jego licznik użyć jest zwiększany o 1.

Po zakończeniu działania **procesu** jądro automatycznie zmniejsza licznik użyć.

Jeśli licznik użyć ObiektuJądra zejdzie do **0**, jądro zniszczy ten Obiekt.

Mechanizm gwarantuje usuwanie Obiektów, do których nie odwołuje się już żaden proces.

Obiekty jądra mogą być chronione za pomocą deskryptora bezpieczeństwa.

Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 3 Dr J. Dokimuk

Niemal wszystkie funkcje tworzące ObiektyJądra, mają wśród argumentów wskaźnik do struktury **SECURITY ATTRIBUTES**.

Deskryptor bezpieczeństwa opisuje, kto utworzył Obiekt i kto może mieć dostęp do niego.

Wykorzystywane sa zwykle w aplikaciach serwerowych.

Dla aplikacji uruchamianej po stronie klienta, można zignorować te możliwość.

W większość aplikacji w miejscu SECURITY ATTRIBUTES podaje się NULL.

Powoduje to utworzenie **O**biektu**J**ądra ze **standardowym** zabezpieczeniem, co oznacza, że wszyscy członkowie grupy administratorów oraz twórca Obiektu będą mieli pełny dostęp do niego, a pozostali żadnego dostępu.

W trakcie inicjalizacji procesu system alokuje **TabliceUchwytów** dla tego procesu, która jest przeznaczona wyłącznie na ObiektyJądra.

W momencie inicializacji procesu jego **T**ablica**U**chwytów jest pusta.

Wątek procesu wywołuje funkcję tworzącą Obiekt Jądra.

Jadro alokuje blok pamięci na ten Obiekt, inicjalizuje go, a następnie przegląda Tablicę procesu z uchwytami, szukając wolnego miejsca.

Wartość uchwytu jest zazwyczaj indeksem Tablicy Procesu z uchwytami, pod którym zapisana jest informacja **O**biekcie.

W Windows zwracana wartość oznacza liczbe bajtów od początku tablicy uchwytów, a nie sam indeks.

Obiekty **USER** albo **GDI** (Graphics Device Interface) nie sa Obiektami**J**adra.

Czy ikona jest obiektem USER, czy też Obiektem Jądra?

Żadna funkcja tworząca obiekty USER lub GDI nie ma parametru SECURITY_ATTRIBUTES.