## 5. PLANOWANIE PRZYDZIAŁU PROCESORA


KAE Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 5 Dr J. Dokimuk

## W PAO znajduje się kilka procesów jednocześnie.

Cel planowania: stale utrzymywać w działaniu określoną liczbę procesów.

Proces wykonywany jest do chwili, ady musi CZEKAĆ (np. zakończenie operacji We/Wy).

Czekającemu procesowi SO odbiera CPU i oddaje innemu.



Rys. 5.1. Fazy procesora

Wykonanie procesu to cykle (fazy): -działanie CPU,

-oczekiwanie na We/Wy.

W ostatniej fazie CPU proces wysyła do SO żądanie zakończenia swojego działania.

Stwierdzono, że: -istnieje dużo krótkich faz CPU,

-mało **długich** faz CPU.

## Planista krótkoterminowy wybiera z kolejki procesów Gotowych w PAO, jeden proces i przydziela mu CPU.

Kolejka procesów gotowych może być kolejka FIFO, kolejka priorytetowa, drzewem, lista.


Elementami kolejek sa Bloki Kontrolne Procesów.

#### Zmiana przydziału CPU może nastąpić gdy proces:

- 1. Przeszedł od stanu AKTYWNOŚCI do stanu CZEKANIA
  - -zamówienie na We/Wy,
  - -rozpoczęcie czekania na zakończenie działania procesu potomnego.
- 2. Kończy działanie.
- 3. Przeszedł od stanu **AKTYWNOŚCI** do **GOTOWOŚCI** (np. wskutek wystąpienia przerwania).
- 4. Przeszedł od stanu CZEKANIA do GOTOWOŚCI (np. po zakończeniu operacji We/Wy).

Sytuacja 1 i 2 nie daje wyboru.

CPU otrzyma nowy proces z kolejki procesów gotowych.



99

Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

Planowanie niewywłaszczeniowe (nonpreemptive): proces otrzymując CPU, zachowuje go do czasu swojego ZAKOŃCZENIA lub przejścia do stanu CZEKANIA.

Planowanie wywłaszczeniowego (preemptive) odpowiada sytuaciom innym niż 1 i 2.

#### Dwa procesy korzystają ze wspólnych danych.

Jeden proces zostaje wywłaszczony w trakcie aktualizowania przez siebie danych, i następuje uaktywnienie drugiego procesu.

Drugi proces usiłuje czytać dane, których stan jest niespójny.

+ Potrzebne sa mechanizmy koordynacii dostepu do danych dzielonych.

## • Wykonując <u>funkcje systemową jadro</u> zajęte jest działaniami na rzecz procesu.

Czynności te mogą dokonywać zmian ważnych danych jądra.

Co się stanie, jeśli proces zostanie wywłaszczony w trakcie tych zmian i moduł sterujący urządzenia ma przeczytać lub zmienić te samą strukture?

#### DOJDZIE DO CHAOSU

Można czekać z przełączeniem kontekstu do zakończenia wywołania systemowego lub do zablokowania procesu na We/Wy.

+ Nie wywłaszcza się procesu w chwilach niespójności struktur danych jądra. Taki model jądra nie nadaje się do pracy w czasie rzeczywistym lub wieloprzetwarzania.

## Przerwania mogą się pojawiać w dowolnych chwilach i SO musi je przyjmować.

Fragmenty kodu dotyczące przerwań należy zabezpieczyć przed jednoczesnym użyciem.

Aby uniemożliwić współbieżny dostęp kilku procesów do sekcji kodu przerwań, wyłacza się przerwania na WEjściu do nich i ponowne włącza przy WYchodzeniu z tych sekcji.

**Ekspedytor** (dispatcher): odrebny moduł w planowaniu przydziału procesora, który

przekazuje CPU do dyspozycji wybranego procesu przez

planiste krótkoterminowego.

Obowiązki Ekspedytora: -przełączanie kontekstu;

-przełączanie do trybu użytkownika;

-wykonanie skoku do komórki w programie użytkownika.

(wznowienie programu)

Ekspedytor jest wywoływany podczas każdego przełączania procesu.

**Opóźnienie ekspedycji** (dispatch latency): czas, który ekspedytor zużywa aby wstrzymać jeden proces i uaktywnić inny.

Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

101

☐ Kryteria planowania

Wykorzystanie CPU w realnym systemie powinno mieścić się w przedziale (40 ÷ 90)%.

Parametry przydatne przy wyborze algorytmów planowania:

Przepustowość (throughput): liczba procesów kończonych pracę w jednostce czasu.
Dla długich procesów jeden proces na godzine, dla krótkich 10 procesów na sekunde.

Czas cyklu przetwarzania (turnaround time): czas upływający między chwilą nadejścia

procesu do systemu a chwilą zakończenia procesu.

Suma okresów spędzonych na: -czekaniu n

-czekaniu na wejście do pamięci,

-czekaniu w kolejce procesów Gotowych,

-wykonywaniu procesu przez CPU,

-wykonywaniu operacji We/Wy.

Czas oczekiwania: sumą czasów, spędzonych przez proces w kolejce procesów Gotowych.
Algorytm planowania przydziału procesora nie ma wpływu na czas, w

którym proces działa lub wykonuje operacje We/Wy.

**Czas odpowiedzi** (response time): czas upływający między przedłożeniem zamówienia a pojawieniem się odpowiedzi w systemach **interakcyjnych**.

Nie obejmuje czasu wyprowadzenia tej odpowiedzi. Jest uzależniony od szybkości urządzeń We/Wy.

Wykorzystanie procesora i przepustowość powinny być maksymalne.

Czas cyklu przetwarzania, oczekiwania i odpowiedzi - minimalne.

Zazwyczaj optymalizuje się miarę średnią.

Czasami optymalizacja wartości **minimalnych** lub **maksymalnych** może być bardziej pożądana.

Zapewnienie dobrej obsługi wszystkim użytkownikom sugeruje zmniejszanie maksymalnego **czasu odpowiedzi**.

W systemach interakcyjnych (z podziałem czasu) ważniejsze jest minimalizowanie **wariancji** czasu odpowiedzi aniżeli minimalizowanie średniego czasu odpowiedzi.

System z **określonym** i przewidywalnym czasem odpowiedzi może być bardziej pożądany niż system, który ma przeciętnie szybszy, ale **zmienny** czas reakcji.

KAE Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 5 Dr J. Dokimuk

Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

102

#### 5.1. Planowanie jednoprocesorowe

Planowanie przydziału CPU to podejmowanie decyzji, którym procesom z kolejki procesów Gotowych do działania należy przydzielić CPU.

Uproszczenia do analizy:

-rozważana jest jedna **faza** procesora (ms) przypadającą na każdy proces.

-miara stosowana w porównaniach jest **średni czas oczekiwania** na CPU.

#### 5.1.1. Metoda FCFS

"Pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony" (First-Come, First-Served - FCFS)

Proces, który pierwszy zamówi CPU, pierwszy otrzyma go.

Implementacja algorytmu może być zrealizowana za pomocą kolejki FIFO.

Blok kontrolny procesu jest dołączany na koniec kolejki.

Proces przydziela się CPU z czoła kolejki.

W metodzie FCFS średni czas oczekiwania może być bardzo długi.

■ Rozważmy zbiór trzech procesów nachodzących w chwili t = 0.

Procesy nadchodzą w kolejności: P1, P2, P2.

F	Proces	Czas trwania fazy [ms]
	P1	6
	P2	3
	Р3	2

	Proces P1	P2	Р3
0	) 6		9

+ Średni czas oczekiwania: (0 + 6 + 9)/3 = 5 ms.

Dla **P1** czas oczekiwania **0** ms.

Dla P2 czas oczekiwania 6 ms,

Dla P3 czas oczekiwania 9 ms.

Procesy nadchodzą w kolejności: P3, P2, P1

Proces	Czas trwania fazy [ms]
Р3	2
P2	3
P1	6

	Р3	P2	P1
0	2	2	5

+ Średni czas oczekiwania: (0 + 2 + 5)/3 = 2.33 ms.

Średni czas oczekiwania w FCFS zależy od kolejności nadejścia Procesów.

Mamy jeden proces Pcpu o długiej fazie CPU

i wiele Pwe/wy o krótkich fazach CPU.

• Proces P<sub>CPU</sub> uzyskał przydział CPU. Oczekiwanie We/Wy

W tym czasie procesy Pwe/wy skończyły swoje operacje We/Wy i przemieściły się do kolejki procesów Gotowych.

→ Urządzenia We/Wy są bezczynne.

Po pewnym czasie Pcpu skończy faze CPU i przechodzi do koleiki Oczekującej na We/Wy.

Procesy **P**<sub>We/Wy</sub> działają **szybko** ( krótkie fazy CPU) i powrócą do kolejek urządzeń We/Wy.

Od tego momentu CPU jest bezczynny,

Wszystkie procesy czekają na We/Wy

Proces Pcpu wraca do kolejki procesów Gotowych i otrzymuje przydział CPU.

Znowu procesy Pwe/wy po zakończeniu operacji We/Wy przejdą do kolejki procesów Gotowych i beda tam oczekiwać, aż Pcpu wykona swoje obliczenia.

Wystąpił efekt konwoju: mniejsze wykorzystanie zasobów, niż gdyby najpierw pozwolono pracować krótszym procesom.

Algorytm FCFS ies t niewywłaszczaiacy.

Proces utrzymuje kontrole nad CPU do czasu zwolnienia go przez siebie (zakończenie działania) lub zamówienia operacji We/Wy.

Algorytm FCFS jest kłopotliwy w systemach z podziałem czasu, w których każdy użytkownik powinien dostawać przydział CPU w regularnych odstępach.

**5.1.2. Metoda** "najpierw najkrótsze zadanie" (*Shortest-Job-First -* SJF)

Proces mający najkrótszą następną fazę CPU otrzyma procesor pierwszy.

Jeśli dwa procesy mają następne fazy CPU równej długości, to stosuje się algorytm FCFS.

Właściwsza nazwa algorytmu to: "najkrótsza następna faza procesora", gdyż planowanie polega na sprawdzaniu w procesie długości jego następnej fazy CPU, a nie całej długości procesu.

Rozważmy zbiór czterech **istniejacych** procesów w chwili to...

Proces	Czas
	trwania
	fazy [ms]
P1	5
P2	3
Р3	2
P4	6

	Р3	P2	P1	P4
0	2		5	10

Czas oczekiwania:

dla P2 wynosi 2 ms,

dla **P4** wynosi **10** ms.

Średni czas oczekiwania: (0 + 2 + 5 + 10)/4 = 4.25 ms.

W FCFS średni czas oczekiwania: (0+5+8+10)/4 = 5.75 ms.



Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

104

## Algorytm SJF może być wywłaszczający lub niewywłaszczający.

Konieczność wyboru: w koleice procesów GOTOWYCH pojawia się nowy proces (faza 12 ms), a poprzedni proces używa jeszcze procesora (przez 20 ms).

Nowy proces może mieć krótsza następna faze procesora niż to, co pozostało do wykonania w procesie bieżacym.

- Niewywłaszczający algorytm SJF pozwoli bieżacemu procesowi zakończyć faze CPU.

Wywłaszczający algorytm SJF przydziału CPU nazywa się czasami planowaniem metodą "najpierw najkrótszy pozostały czas" (Shortest-Remaining-Time-First).

Rozważmy cztery procesy, przybywające w kolejnych chwilach do kolejki procesów gotowych.

Proces	Czas przybycia	Czas fazy
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

## Wywłaszczające planowanie SJF

	P1	P2	P4	<b>P1</b> (7ms)	Р3
C		1	5	10	17

**P1** w chwili **t** = **0** jest jedynym procesem w kolejce.

**P2** nadchodzi dopiero w chwili  $\mathbf{t} = \mathbf{1}$ 

Czas pozostały procesowi **P1** (**7 ms**) jest wiekszy od czasu wymaganego przez proces **P2** (4 ms). Proces **P1** zostaje wywłaszczony, a proces **P2** przejmuje CPU.

Średni czas oczekiwania z wywłaszczeniem:

$$((10 - 1) + (1 - 1) + (17 - 2) + (5 - 3))/4 = 6.5$$
 ms.

Średni czas oczekiwania dla **nie**wywłaszczającego: **7.75** ms.

Algorytm SJF jest optymalny, gdyż minimalizuje średni czas oczekiwania dla zbioru procesów.

Umieszczenie **krótkiego** procesu przed **długim** w większym stopniu zmniejsza czas oczekiwania krótkiego procesu, aniżeli wydłuża czas oczekiwania długiego procesu.

Katedra Aparatów Elektrycznych SO1\_5 Dr J. Dokimuk

Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

105

Trudnością w SJF jest określenie długości następnego zamówienia na przydział CPU.

W długoterminowym planowaniu zadań za ową długość można przyjąć **limit czasu procesu**, określany przez użytkownika zlecającego zadanie.

Algorytm SJF jest często używany w planowaniu długoterminowym.

#### Algorytm SJF kłopotliwy dla krótkoterminowego planowania przydziału CPU.

Nie ma sposobu na poznanie długości nastepnei fazy CPU.

Można spróbować oszacować długości następnej fazy CPU.

Zakłada się, że długość następnej fazy CPU będzie podobna do długości faz poprzednich. Następną fazę CPU wyznacza się z pomiarów długości faz poprzednich.

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha)\tau_n$$
 dla  $\alpha \in (0 < a < 1)$ 

gdzie **t**<sub>n</sub> -długość n-tej fazy CPU,

 $\tau_{n+1}$  -przewidywana długość następnej fazy CPU.


Wartość początkową το można przyjąć jako stałą lub średnią wziętą z całego systemu.

Parametr  $\alpha$  jest wagą między niedawną a wcześniejszą historią.

Zazwyczaj  $\alpha = \frac{1}{2}$ .

Jeśli  $\alpha = 0$ , to  $\tau_{N+1} = \tau_N$ : zakłada się, że niedawne warunki były czymś przejściowym.

Jeśli  $\alpha = 1$ , to  $\tau_{N+1} = t_n$ : uwzględnia się tylko najnowsze notowanie długości fazy procesora.



Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne  $1\ /\ 1st$ 

106

#### 5.1.3. Planowanie priorytetowe

## CPU przydziela się procesowi o najwyższym priorytecie.

Priorytet procesu **dołączanego** do kolejki procesów gotowych porównywany jest z priorytetem **bieżąco** wykonywanego procesu.

Procesom przydziela się priorytet.

Procesy o równych priorytetach planuje się metoda FCFS.

Algorytm SJF (najpierw najkrótsze zadanie) jest szczególnym przypadkiem planowania priorytetowego.

## Im większa jest faza CPU, tym niższy może być priorytet.

Priorytety należą do pewnego, ustalonego przedziału liczb całkowitych.

Często przyjmuje się, że im **mniejsza liczba** tym **wyższy** priorytet.

Rozważmy zbiór procesów przybyłych w czasie t=0 i w porządku P1, P2, P3, P4, P5.

Proces	Priorytet	Czas trwania fazy
P1	3	10
P2	1	1
Р3	3	2
P4	4	1
P5	2	5

Planowanie priorytetowe bez wywłaszczenia

	P2	Р5	P1	Р3	Р4
0	1	6	5 1	6 18	8

Średni czas oczekiwania: 8.2 ms.

Priorytety mogą być definiowane wewnętrznie lub zewnętrznie.

Priorytety wewnętrzne używają mierzalnej właściwości procesu do obliczania priorytet.

Może to być: -limity czasu,

- -wielkość obszaru wymaganej pamięci,
- -liczba otwartych plików,
- -stosunek średniej fazy We/Wy do średniej fazy CPU.

**Priorytety zewnetrzne** sa określane na podstawie kryteriów zewnetrznych wobec SO:

- -ważność procesu,
- -kwota opłat za użytkowanie komputera,
- -instytucja,
- -inne czynniki, często o znaczeniu politycznym.

Planowanie priorytetowe może być wywłaszczające lub niewywłaszczające.

**Wywłaszczający algorytm priorytetowy odbiera** CPU **bieżącemu** procesowi, jeśli jego priorytet jest niższy od priorytetu *nowo* przybyłego procesu.

**Niewywłaszczający algorytm** priorytetowy ustawi **nowy** proces na czele kolejki procesów *Gotowych* do wykonania.

#### □ Problemem w planowaniu priorytetowym

Nieskończone blokowanie (indefinite blocking), zwane głodzeniem (starvatiori).

Proces gotowy do wykonania, lecz pozbawiony CPU, można traktować jako zablokowany z powodu oczekiwania na przydział CPU.

Algorytm planowania priorytetowego może pozostawić niskopriorytetowe Procesy w stanie niekończacego sie czekania na CPU.

Napływ procesów o wyższych priorytetach może nie dopuścić niskopriorytetowe procesy do CPU.

Dochodzi wówczas do iednego z dwu zdarzeń:

- oczekujący Proces zostanie w końcu wykonany,
- wystapi awaria i niedokończone, niskopriorytetowe Procesy beda utracone.

Postarzanie (paging) rozwiązuje problem blokowania Procesów niskopriorytetowych.

 Nastepuje stopniowe podwyższanie priorytetów Procesów długo oczekujących w systemie. Można przykładowo podwyższać priorytet procesu o 1 co każde 30 minut.

#### 5.1.4. Planowanie rotacvine

**Planowanie rotacyjne** (*Round-Robin* - RR) -algorytm dla systemów z podziałem czasu.

Ustala sie jednostke czasu, zwana kwantem czasu (zwykle 10 ÷ 100 ms).

Jest podobny do FCFS, z dodanym wywłaszczanie w celu przełączania procesów. Kolejka procesów gotowych do wykonania jest traktowana jak kolejka cykliczna.

Planista przydziału CPU przegląda kolejkę cykliczną i każdemu procesowi przydziela odcinek czasu o długości jeden kwant.

Implementacja **RR** wykorzystuje strukturę kolejki FIFO (pierwszy na We, pierwszy na Wy), do przechowywania kolejki procesów gotowych.


Nowe Procesy dołączane są na KOŃCU kolejki.

Planista przydziału CPU bierze pierwszy proces z kolejki, ustawia czasomierz na przerwanie po upływie 1-go kwantu czasu, po czym ekspediuje ten proces do CPU.

Dwie możliwe sytuacie:

- 1. Proces ma fazę CPU *krótszą* niż 1 kwant czasu i z własnej inicjatywy zwolni procesor. Planista pobiera następny proces z kolejki procesów gotowych.
- 2. Proces ma faze CPU dłuższą niż 1 kwant czasu, to wystąpi przerwanie zegarowe. Nastapi przełaczenie kontekstu i proces zostanie odłożony na **KONIEC** kolejki procesów GOTOWYCH, planista zaś wybierze następny proces z tej kolejki.

Średni czas oczekiwania w metodzie rotacyjnej może być długi.



Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

108

Trzy procesy, o zadanych fazach CPU, przybyły w czasie t = 0. **Kwant czasu 4** ms.

Proces	Fazy procesu
P1	24
P2	3
Р3	3

	P1	P2	Р3	P1	P1	P1	P1	P1
0	4	7	1	0 14	4 1	8 2	2 2	6

Proces **P1** otrzyma pierwsze **4 ms**; potrzebuje on jeszcze **20** ms, wiec zostanie wywłaszczony po upływie pierwszego kwantu.

CPU bedzie przydzielony nastepnemu procesowi w koleice  $\rightarrow$  **P2**.

Faza procesu **P2** trwa krócej niż **4** ms. cały proces zakończy prace przed upływem kwantu czasu.

Następny proces P3 otrzyma przydział CPU i cały zakończy się przed upływem kwantu czasu.

CPU będzie z powrotem przydzielany procesowi P1.

**Średni czas oczekiwania** wynosi: (0 + 4 + 7 + (10 - 4)) = 17/3 = 5.66 ms.

## Algorytm planowania rotacyjnego jest wywłaszczający.

Żaden proces nie otrzyma więcej niż 1 kwant czasu CPU za jednym razem.

Jeżeli podłączenie procesu do CPU przekracza 1 kwant czasu, to proces jest wywłaszczany i przenoszony do kolejki procesów Gotowych.

Kolejka procesów Gotowych do wykonania składa się z n procesów, zaś kwant czasu wynosi q. Każdy proces dostaje **1/n** czasu CPU porcjami, których wielkość nie przekracza **g** jednostek. Następny kwant czasu każdy proces otrzyma nie dłużej niż za (n - 1) x q jednostek czasu.

Przy 5-ciu procesach i kwancie 20 ms, każdy proces dostaje po 20 ms co każde 100 ms.

Wydajność algorytmu rotacyjnego zależy od rozmiaru kwantu czasu.

Jeżeli kwant czasu jest bardzo długi metoda rotacyjna sprowadza się do algorytmu FCFS.

**Dzielenie procesora** (processor sharing) metoda **RR** dla bardzo małego kwantu czasu. Użytkownik ma wrażenie, że każdy z **n** procesów ma własny CPU działający z **1/n** szybkości rzeczywistego procesora.

Należy uwzglednić wpływ przełaczania kontekstu na zachowanie algorytmu RR. Mniejszy kwant czasu zwieksza czas tracony na przełaczanie kontekstu.

Mamy **ieden Proces**, którego faza CPU ma długość **10** iednostek czasu.

Kwant czasu 12 j.: proces skończy się w czasie krótszym niż 1 kwant.

Kwant czasu **6** j.: proces potrzebuje **dwu** kwantów  $\Leftarrow$  wystąpi przełączanie kontekstu.

Kwant czasu 1 j.: nastąpi 9 przełączeń kontekstu  $\Leftarrow$  spowolnienie wykonanie procesu.

Kwant czasu powinien być długi w porównaniu z czasem przełączania kontekstu.

Od rozmiaru kwantu czasu zależy również czas cyklu przetwarzania.

Dla dużego kwantu czasu planowanie rotacyjne sprowadza się do schematu FCFS.

# Średni czas przetwarzania zbioru procesów nie musi poprawiać się ze wzrostem kwantu czasu.

Średni czas przetwarzania poprawia się, kiedy większość procesów kończy swoje kolejne fazy CPU w pojedynczych kwantach czasu.

Trzy procesy o długość **10 j.** czasu :

KAE Katedra Aparatów Elektrycznych SO1 5 Dr J. Dokimuk

> - kwant czasu **1 j**. *średni czas oczekiwania* = 29 j. - kwancie czasu **10 i**. *średni czas oczekiwania* = 20 i.

## 5.2. Wielopoziomowe planowanie kolejek

Procesy mogą być: -pierwszoplanowe (foreground),

-drugoplanowe (background).

Różnią się wymaganiami na czasy odpowiedzi lub metodami planowania.

Algorytm wielopoziomowego planowania kolejek **rozdziela** kolejkę procesów Gotowych na osobne kolejki, w zależności od **cech**, jak rozmiar pamięci, priorytet lub typ procesu.

## Każda kolejka ma własny algorytm planujący.

Procesy pierwszoplanowe i drugoplanowe mogą być ulokowane w osobnych kolejkach.

Do kolejki procesów pierwszoplanowych można zastosować algorytm planowania rotacyjnego.

Do kolejki procesów drugoplanowych algorytm planowania przydziału procesora metodą FCFS.

Musi istnieć planowanie między kolejkami, na ogół realizowane za pomocą stałopriorytetowego planowania z wywłaszczeniami.

Kolejka pierwszoplanowa może mieć bezwzględny priorytet nad kolejką drugoplanową.

- Procesy systemowe ← naiwyższy priorytet koleiki
- **2.** Procesy interakcyjne
- 3. Procesy redagowania interakcyjnego
- 4. Procesy wsadowe
- 5. Procesy studenckie

Każda kolejka może mieć bezwzględne pierwszeństwo przed kolejkami o niższych priorytetach.


Żaden proces z kolejki procesów **wsadowych** nie może pracować, dopóki kolejki procesów systemowych, interakcyjnych i interakcyjnego redagowania nie są puste.

Gdyby proces interakcyjny nadszedł do kolejki procesów Gotowych w chwili, w której CPU wykonywałby proces wsadowy, wtedy proces wsadowy zostałby wywłaszczony.

Można operować przedziałami czasu między kolejkami.

Każda kolejka dostaje porcję czasu CPU i rozdziela go między znajdujące się w niej procesy.

Kolejka procesów pierwszoplanowych może otrzymać 80% czasu CPU a kolejka drugoplanowa pozostałe 20% do rozdysponowania między jej procesy.



## ☐ Planowanie wielopoziomowych kolejek ze sprzężeniem zwrotnym

Istnienie osobnych kolejek dla procesów pierwszo i drugoplanowych wyklucza możliwość przechodzenia procesu z jednej kolejki do drugiej.

Planowanie wielopoziomowych kolejek ze sprzężeniem zwrotnym umożliwia przemieszczanie Procesów między kolejkami.

Idea jest rozdzieleniu procesów o różnych długościach faz CPU.

Proces zużywający dużo czasu CPU będzie przeniesiony do kolejki o niższym priorytecie.

Procesy  $P_{We/Wy}$  i procesy **interakcyjne** można ustawić w kolejkach o wyższych priorytetach.

Proces oczekujący długo w *niskopriorytetowej* kolejce może zostać przeniesiony do kolejki o **wyższym** priorytecie.

■ Rozważmy trzy kolejki: K0 (kwant 8 ms), K1(kwant 16 ms), K2.

#### Metodyka tradycyjna:

Planista zleca wykonanie wszystkich procesów z **K0** a następnie wszystkich z **K1**. Procesy z **K2** nie beda wykonywane dopóki kolejki **K0** i **K1** nie zostana opróżnione.

- + Proces, który nadejdzie do **K1**, wywłaszczy proces należący do **K2**.
- + Proces, który nadejdzie do **KO** wywłaszczy proces należący do **K1**.

Proces wchodzi do kolejki procesów *Gotowych*, trafia do **KO** i dostaje **kwant** czasu = **8** ms.

Jeśli nie zostanie w tym czasie zakończony, to zostaje **przeniesiony** na koniec kolejki **K1**.

Gdy **KO** opróżni się, wówczas proces z czoła **K1** dostanie kwant czasu **16** ms.

Jeśli **nie zdaży** ukończyć pracy w tym czasie, to zostanie **wywłaszczony** i trafi do **K2**.

t>8 ms t>8 ms t>16 ms

**K2 FCFS** 

Procesy w K2 są wykonywane metodą FCFS lecz tylko wtedy, gdy kolejki K0 i K1 są puste.

Taki algorytm planowania daje najwyższy priorytet procesom, których fazy CPU  $\bf{nie}$  przekraczają  $\bf{8}$  ms (kwant czasu).

Procesy potrzebujące więcej niż **8 ms**, lecz mniej niż **24** ms są obsługiwane z **niższym** priorytetem niż procesy krótsze.

Długie procesy automatycznie wpadają do kolejki K2 i są obsługiwane w porządku FCFS.

#### 5.3. Planowanie wieloprocesorowe

System zawiera identyczne procesory (homogeniczne) pod względem wykonywanych funkcji.

Do wykonania dowolnego procesu z kolejki można użyć każdego dostępnego CPU.

W systemie urządzenie We/Wy podłączone jest do jednego z CPU za pomocą prywatnej szyny. Procesy chcące korzystać z tego urządzenia *muszą trafiać* do tego CPU.

Dla jednakowych CPU można zastosować dzielenie obciążeń (load sharing).

Z każdym CPU można związać oddzielna kolejke

⇒ procesor z pusta kolejka byłby bezczynny, zaś inny byłby przeciążony.

- → Aby zapobiec tej sytuacji stosuje się <u>wspólna kolejke</u> procesów *Gotowych* do działania.
- Procesy trafiają do jednej kolejki i są przydzielane do dowolnego z dostępnych CPU.

Można zastosować jedną z dwu metod planowania:

• Każdy CPU sam planuje swoje działanie.

Każdy CPU przeglada kolejke procesów Gotowych, z której wybiera Proces do wykonania.

Jeśli wiele CPU próbuje korzystać ze wspólnej struktury danych i zmieniać ją, to każdy z nich musi być starannie oprogramowany.

Należy zadbać, aby dwa CPU nie wybrały tego samego **procesu** oraz aby nie gineły Procesy z kolejki.

9 Jeden CPU pełnieni funkcje planisty pozostałych CPU - struktura master-slave.

Struktura master-slave może być rozbudowana.

-Jeden CPU *(serwer główny)* podejmuje wszystkie decyzje planistyczne, wykonuje operacje We/Wy i inne czynności systemowe.

-Pozostałe CPU wykonują tylko kod użytkowy.

Tego typu **asymetryczne wieloprzetwarzanie** (asymmetric multiprocessing) jest prostsze od wieloprzetwarzania symetrycznego, ponieważ dostęp do systemowych struktur danych ma tylko jeden CPU → rozwiązany jest problem kontroli dzielenia danych.

## 5.4. Planowanie w czasie rzeczywistym

☐ Rygorystyczne systemy czasu rzeczywistego (Hard Real-Time Systems).

Proces musi zawierać informację określającą **ilość czasu**, wymaganą do zakończenia.

Na podstawie tych danych planista akceptuje proces, zapewniając jego wykonanie na czas lub <u>odrzuca</u> zlecenie jako niewykonalne - **rezerwacja zasobów** (*resource reservation*).

Planista musi mieć pełne rozeznanie o czasie zużywanym przez <u>wszystkie</u> funkcje SO.

Każdej operacja powinna mieć gwarantowany maksymalny czas wykonania.

Gwarancje nie są możliwe w systemie z pamięcią **zewnętrzna** lub **wirtualną**, gdyż w podsystemach tych występują nieuniknione odchylenia czasu wykonania poszczególnych procesów.

Konieczne jest specjalne oprogramowanie, działające na sprzęcie **przypisanym na stałe** do krytycznych procesów.

☐ Łagodne systemy czasu rzeczywistego (Soft Real-Time Systems) są mniej restrykcyjne.

Wymaga sie aby Procesy o decydującym znaczeniu miały priorytet nad innymi.

W łagodnych systemach czasu rzeczywistego może dochodzić do **niesprawiedliwego** przydział zasobów i powodować większe opóźnienia lub głodzenie niektórych procesów.

Implementacja SRTS wymaga starannego zaprojektowania planisty.

• System musi mieć planowanie priorytetowe.

KAE Katedra Aparatów Elektrycznych

Procesy działające w czasie rzeczywistym muszą mieć najwyższy priorytet i **nie może on MALEĆ** z upływem czasu w żadnym przypadku. Można zakazać **postarzania** procesów w obecności procesów czasu rzeczywistego.

2 Opóźnienie ekspediowania procesów do CPU musi być małe.

Im będzie mniejsze, tym szybciej Proces czasu rzeczywistego będzie mógł rozpocząć działanie, poczynając od chwili, w której jest do niego gotowy.

Trudność spełnienie drugiego wymagania:, wiele SO (także w UNIX), przed przełączeniem kontekstu musi **poczekać** do zakończenia funkcji systemowej lub zablokować Procesu z powodu operacji We/Wy.

Opóźnienie ekspedycji może być znaczne, gdyż niektóre z funkcji systemowych są złożone, a pewne urządzenia zewnętrzne działają powoli.

## Niski poziom opóźnienia ekspedycji wymaga wywłaszczania funkcji systemowych.

**Można wstawić** do **długotrwałych** funkcji systemowych **punkty wywłaszczeń** (preemption points), w których sprawdza się, czy wysokopriorytetowy proces nie wymaga uaktywniania.

Jeśli TAK, to następuje przełączenie kontekstu i działanie przerwanej funkcji systemowej podejmuje się dopiero po wykonaniu procesu o **wysokim** priorytecie.

Punkty wywłaszczeń można umieszczać tylko w "**bezpiecznych**" miejscach jądra, tj. w takich, w których nie są zmieniane struktury danych jądra.

#### Można spowodować aby całe jądro było wywłaszczalne.

W celu zapewnienia poprawności działań, wszystkie struktury danych jądra muszą być chronione za pomocą **różnorodnych** mechanizmów synchronizacji.

Jądro można wywłaszczyć w dowolnej chwili, gdyż wszystkie aktualizowane dane jądra są chronione przed zmianami za pomocą wysokopriorytetowego procesu.

- Proces o wyższym priorytecie chce zmienić dane jądra w chwili, w której korzysta z nich inny proces o niższym priorytecie !!!!
  - Wysokopriorytetowy proces musiałby czekać na zakończenie procesu o niższym priorytecie.
     Sytuacja ta nosi nazwę odwrócenia priorytetów (priority inversiori).

Może powstać łańcuch procesów korzystających z zasobów potrzebnych procesowi wysokopriorytetowemu.

Problem rozwiązuje **protokół dziedziczenia priorytetów** (priority-inheritance protocol):

-wszystkie Procesy (używające zasobów potrzebnych procesowi wysokopriorytetowemu)
 otrzymują wysoki priorytet, dopóki nie przestaną korzystać ze spornych zasobów.

Po skończeniu działania tych Procesów ich priorytety wracają do swojej pierwotne wartości.

## 5.5. Kryteria wyboru algorytmu

## Jak wybrać algorytm planowania przydziału CPU dla konkretnego systemu?

Należy zdefiniować kryteria stosowane przy wyborze algorytmu (stopień wykorzystania procesora, czas odpowiedzi, przepustowość) oraz określić wzgledna ważność tych miar np.;

- maksymalizacia wykorzystania CPU przy założeniu, że maksymalny czas odpowiedzi wyniesie 1 s:
- maksymalizacja przepustowości, aby średni czas cyklu przetwarzania był liniowo proporcjonalny do ogólnego czasu wykonania.

#### 5.5.1. Modelowanie deterministyczne

**Modelowanie deterministyczne** (deterministic modeling) należy do klasy metod analitycznych.

Przyimuje sie z góry określone obciażenie robocze systemu i definiuje zachowanie każdego algorytmu w warunkach tego obciążenia.

Rozważmy pieć procesów, które nadeszły w chwili t = 0.

Proces	Czas trwania fazy					
P1	10					
P2	29					
P3	3					
P4	7					
P5	12					

Porządek wykonania procesów wg. algorytmu FCFS

	P1	P2		Р3	P4	P5
0	10	)	39	42	2 4	9

Dla P1 czas oczekiwania 0 ms. dla P2 = 10 ms. dla P3 = 39 ms. dla **P4** = 42 ms. dla **P5** = 49 ms.

Średni czas oczekiwania = (0 + 10 + 39 + 42 + 49)/5 = 28 ms.

Algorytm planowania SJF (Shortest-Job-First), niewywłaszczający

Czas oczekiwania:

P1 = 10 ms. P2 = 32 ms.

P3 = 0 ms. P4 = 3 ms.

**P3** P4 **P1 P5** P2 10 20 32 1

Średni czas oczekiwania = (10 + 32 + 0 + 3 + 20)/5 = 13 ms.

Algorytm planowania rotacyjny RR dla kwantu czasu 10 ms

Czas oczekiwania:

Proces P2 po 10 ms zostaje wywłaszczony i wędruje na koniec kolejki.

P1 = 0 ms. P2 = 32

P3 = 20 ms. P4 = 23 ms. 0

P5 = 40 ms.

Р3 P4 **P5 P2** P5 **P2** 23 30 40 50 52

Średni czas oczekiwania = (0 + 32 + 20 + 23 + 40)/5 = 23 ms.


Modelowanie deterministyczne pozwala na porównywanie algorytmów.

Wymaga dokładnych wejściowych, zaś odpowiedzi odnosza sie tylko do zadanych przypadków. Znajduje zastosowanie w opisywaniu algorytmów planowania i dostarczaniu przykładów.

Może służyć do wyboru algorytmu planowania, gdy wykonywanie tych samych programów powtarza się, przy czym istnieje możliwość dokładnego pomiaru wymagań zwiazanych z ich przetwarzaniem.

Dla zbioru przykładów może wskazywać tendencie, które można osobno analizować.

Modelowanie deterministyczne wymaga dokładnej wiedzy lecz nie jest ogólnie użyteczne.



💥 Modele obsługi kolejek 💥

Procesy wykonywane w różnych systemach zmieniają się.

Trudno mówić o statycznym zbiorze procesów (pomiarów czasu), który mógłby stanowić podstawe modelowania deterministycznego.

Można wyznaczyć rozkłady statystyczne faz CPU oraz We/Wy i oszacowywać wartości.

- Otrzymuje się matematyczny opis prawdopodobieństwa wystapienia faz CPU.
- Potrzebny jest rozkład czasów przybywania Procesów do systemu.

Na podstawie tych **dwu** rozkładów można obliczyć:

- -średnia przepustowość,
- -wykorzystanie procesora,
- -czas oczekiwania,

itp. dane dla większości algorytmów.

☐ System komputerowy można opisać jako sięć usługodawców, czyli serwerów.

Każdy serwer ma kolejke czekających procesów.

Serwerem jest: -CPU z kolejką procesów gotowych do wykonania,

-system We/Wy z koleikami do urzadzeń.

Znając **tempo** nadchodzenia zamówień i **czasy** wykonywania usług, można obliczyć:

- -wykorzystanie CPU,
- -średnie długości kolejek,
- -średnie czasy oczekiwania itd.

Mówimy o analizie obsługi kolejek w sieciach (queuing-network analysis).

Oznaczenia: **n** -średnia długość kolejki (nie liczac procesu aktualnie obsługiwanego).

- W -średni czas oczekiwania w kolejce,
- λ -tempo przybywania nowych Procesów do kolejki (np. trzy procesy na sekunde).

**Założenie:** w czasie **W** (proces czeka), w kolejce pojawi się  $\lambda \bullet \mathbf{W}$  nowych procesów.

Jeśli system jest ustabilizowany, to liczba Procesów opuszczających kolejke musi się równać liczbie procesów przybywających do niej:

> $n = \lambda \cdot W$ wzór *Little'a*

Wzór Little'a obowiązuje dla dowolnego algorytmu planowania i rozkładu przybyć.

Jeżeli w każdej sekundzie przybywa średnio **7** procesów oraz w kolejce znajduje sie **14** procesów, to średni czas oczekiwania wyniesie **2 s** na proces.

Rozkłady przybyć i obsługi czesto definiowane są z pewnymi założeniami, pozwalającymi na wykonanie analiz matematycznych.

Niektóre z przyjetych założeń nie zawsze są realistyczne.

Modele obsługi kolejek są przybliżeniami rzeczywistych systemów.