
13. SYSTEM WEJŚCIA-WYJŚCIA

Zadania komputera: -przetwarzanie informacji,

-obsługa urządzeń We/Wy.

Metody sterowania urządzeń tworzą w jądrze Podsystem Wejścia/Wyjścia (I/O subsystem), który oddziela resztę jądra od samego zarządzania We/Wy.

Moduły sterujące (device drivers) - zawarte w jądrze SO- odzwierciedlają cechy indywidualne różnych urządzeń i tworzą jednolity interfejs dostępu do Podsystemu We/Wy.



Rys. 13.1. Struktura We/Wy

Warstwa modułów sterujących ukrywa różnice między sterownikami urządzeń przed Podsystemem Wejścia/Wyjścia w jądrze.

Uniezależnienie podsystemu Wejścia/Wyjścia od sprzętu upraszcza projektowanie SO.


Dostęp aplikacji do modułów sterujących odbywa się wg **pewnego standardu**, charakterytycznego dla określonych typów urządzeń (dostęp: blokowy, znakowy, do gniazd sieciowych).

Większość SO zawiera **system obejścia** (escape system) standardu, przekazujący w sposób przezroczysty polecenia od aplikacji do modułu sterującego.

W UNIX funkcja systemowa **ioctl** (*I/O control*), umożliwia aplikacji dostęp do funkcji modułu sterującego, *bez konieczności* nowego **odwołania** do **systemu**.

Argumenty funkcji systemowej **ioctl**:

- deskryptor pliku –łączy aplikację z modułem sterującym; bezpośrednie odniesienie do urządzenia sprzętowego zarządzanego przez moduł.
- 2. liczba całkowita -identyfikator poleceń dostępnych w module sterującym.
- **3. wskaźnik** –na strukture danych w PAO do składowania/pobierania informacji.



Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

200

□ Urządzenia blokowe

Interfejs urządzenia blokowego rozpoznaje polecenia typu:

Czytaj Pisz Szukaj.

Dostęp do urządzenia w aplikacjach odbywa się za pomocą **Interfejsu Systemu Plików**.

- ▶ Surowe Wejście/Wyjście: aplikacje specjalne (np. bazy danych), mogą preferować dostęp do urządzenia blokowego widzianego, jako
 Liniowa Tablica Bloków.
- Mechanizm plików odwzorowywanych w pamięci może tworzyć warstwę powyżej modułów sterujących urządzeń blokowych.
- Operację Czytaj/Pisz zastępuje mechanizm dostępu do pamięci dyskowej poprzez
 Tablicę Bajtów w PAO.
- Wywołanie systemowe, odwzorowujące plik w PAO przekazuje adres wirtualny
 Tablicy Bajtów zawierającej kopię pliku.

We/Wy odwzorowywane w PAO jest efektywne, gdyż przesyłanie odbywa się za pomocą mechanizmu dostępu do <u>pamięci Wirtualnej</u> stronicowanej na żądanie.

□ Urządzenia sieciowe

Adresowanie sieciowe We/Wy różni się od We/Wy dyskowego.

SO udostępnia interfejs gniazda sieciowego.

Różni się od interfejsu Szukaj - Czytaj - Pisz odnoszącego się do dysków.

Funkcja Wybierz(selekt) -z interfejsu gniazda sieciowego- zarządza zbiorem gniazd.

Zwraca informację, które z gniazd mają nieodebrane pakiety, a które mogą przyjąć nowy pakiet.

Funkcja Wybierz uwalnia od konieczności odpytywania i aktywnego czekania.

□ Zegary i czasomierze

Podstawowe funkcje sprzętowych zegarów i czasomierzy:

- 1. podawanie bieżącego i upływającego czasu,
- 2. uruchomienie wykonania operacji **X** w chwili **T**

Czasomierz programowalny (programmable interval timer), sprzęt służący do:

-pomiaru czasu,

-uruchomiania wykonywania operacji.

Z mechanizmu czasomierza korzysta:

planista przydziału CPU, generując przerwania wywłaszczające proces po wyczerpaniu kwantu czasu (przerwania administracyjne).

podsystem dyskowy We/Wy, okresowo kopiujący na dysk bufory podręczne, **podsystem sieciowy** kasujący operacji, które są wykonywane za wolno.

System operacyjny może udostępniać interfejs czasomierza procesom użytkowym.

Jadro (moduł sterujący czasomierza) utrzymuje wykaz przerwań zgłoszonych przez własne procedury i zamówienia użytkowników, uporzadkowany w kolejności od najwcześniejszego.

Jadro nastawia czasomierz na najwcześniejszy termin z wykazu.

Jadro svanalizuje wystapienie przerwania zamawiającemu i przeładowuje rejestry czasomierza na następny, najbliższy termin.

☐ **We/Wy** z **blokowaniem** oraz **bez blokowania** (asynchroniczne).

▶ Blokowane wywołanie systemowe: program użytkowy wykonujący ten typ operacji zostaje wstrzymany, i przeniesiony do koleiki procesów Czekajacych.

Po zakończeniu funkcji systemowej program wraca do kolejki procesów Gotowych i z chwila podjecia działania otrzymuje wartości od funkcji systemowej.

W interfejsach użytkowych SO czesto występują odwołania do systemu z blokowaniem.

Fizyczne czynności wykonywane przez urządzenia We/Wy są z reguły asynchroniczne.


- → Niektóre procesy użytkowe wymagają We/Wy bez blokowania:
 - -interfejs użytkownika, w którym sygnały z klawiatury przeplatają się z wyświetlaniem danych na ekranie,
 - -aplikacja czytająca z pliku, a jednocześnie wyświetla informacje na ekranie.
- →Aplikacje wielowątkowe umożliwiają zachodzenia na siebie obliczeń i operacji We/Wy. Cześć watków bedzie się odwoływać do systemu w sposób blokowany, inne beda kontvnuować działanie.
- **Asynchroniczne wywołanie systemowe** (bez blokowania).

Powrót po asynchronicznym odwołaniu do systemu następuje natychmiast, bez czekania na zakończenie operacji We/Wy.

→ Aplikacja kontynuuje wykonywanie swojego kodu.

Zakończenie operacji We/Wy (w jakiś czas potem) sygnalizowane jest aplikacji przez:

- -ustawienie pewnej zmiennej w przestrzeni adresowej aplikacji,
- -przekazanie odpowiedniego sygnału,
- -przerwania programowe,
- -przywołanie (callback routine), wykonywane poza porządkiem obowiązującym w aplikacji.
- Description of the Zwielokrotnione czytanie z blokowaniem.
 - W jednym odwołaniu do systemu określa się potrzebną liczbę operacji Czytania odnoszących się do kilku urządzeń,
 - powrót z wywołania następuje wówczas, gdy którakolwiek z tych operacji zakończy działanie.



Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

268

13.1. Podsystem Wejścia-Wyjścia w jadrze

Jadro SO udostepnia usługi dotyczące We/Wy takie jak:

- -planowanie We/Wv,
- -buforowanie.
- -przechowywanie podreczne,
- -spooling,
- -rezerwowanie urządzeń i obsługę błędów.

☐ Planowanie Wejścia/Wyjścia określa optymalny porządek ich wykonywania.

Cel: -poprawić wydajność ogólną systemu,

- -polepszyć korzystanie wspólne z urzadzeń.
- -zmniejszyć średni czas oczekiwania na zakończenie operacji We/Wy.

Ramie dysku jest na początku dysku, trzy procesy zamawiaja Czytanie z blokowaniem.

- P1 żąda bloku na końcu dysku,
- P2 na początku,
- P3 w środku dysku.

Obsługując procesy w kolejności **P2, P3, P1** SO może zmniejszyć droge ramienia dysku.

Proces wywołujący **blokowaną** operacje We/Wy jest umieszczony w **kolejce** do urządzenia.

- Planista We/Wy może zmienić porzadek w kolejce, aby polepszyć sprawności systemu.
- → SO może dbać, aby: -każdy proces był obsługiwany sprawiedliwie,
 - -w pierwszej kolejności obsługiwane były **pilne** zamówienia.

□ Buforowanie

Bufor to obszar pamieci, w którym przechowuje sie dane przesyłane miedzy dwoma urządzeniami lub między urządzeniem a aplikacją.

Trzy Powody buforowania

- Dysproporcie miedzy szybkościami producenta i konsumenta strumienia danych. Podwójne buforowanie:
 - -urządzenie zapisuje napływające dane do *pierwszego* bufora;
 - -po jego zapełnieniu następuje **zamówienie** operacji **Pisania** na dysku.

Urządzenie zapełnia teraz drugi bufor.

Gdy operacja Pisania z 1-go bufora na dysku zakończy się, następuje przełaczenie do **1-go** bufora, zaś dysk zapisuje informacje z **drugiego** bufora.

- **9 Dopasowanie urzadzeń** o różnych rozmiarach przesyłanych jednostek danych.
- 9 Zapewnienie semantyki kopii na Wejściu i Wyjściu aplikacji.

Aplikacja chce zapisać **bufor** danych na dysku.

Wywołuje funkcję systemową Pisz, podając wskaźnik do bufora i liczbę bajtów.

Co sie stanie, jeśli po wywołaniu funkcji systemowej aplikacja zmieni zawartość bufora?

Semantyka kopii gwarantuje, że wersja danych zapisana na dysku będzie wersją **z chwili odwołania** się przez aplikację do **systemu**, niezależnie od późniejszych zmian w buforze aplikacji.

Można przekopiować dane aplikacji przez funkcję systemową **Pisz** do **bufora** w **jadrze**, zanim nastąpi przekazanie sterowania do aplikacji.

 Pisanie na dysku wykorzystuje bufor w jądrze, zatem zmiany w buforze aplikacji nie wywołaja żadnych skutków.

□ Pamięć podręczna → przechowuje kopię obiektu danych, który przebywa gdzie indziej.

■ Bufor może zawierać iedvna, istniejaca kopie danych.

SO stosuje **bufory** w PAO (traktując je jak pamięci podręczną) aby:

-realizować wymogi semantyki kopii,

-skutecznie planować operacje dyskowe.

Bufory polepszają wydajność operacji We/Wy na plikach:

-dzielonych przez procesy,

-zapisywanych i zaraz potem czytanych.

Gdy jądro otrzyma zamówienie na plikową operację We/Wy, wówczas sprawdza:

czy w buforze pamięci podręcznej w PAO nie ma potrzebnego fragmentu pliku, jeśli jest, to unika się fizycznej transmisji dyskowej.

Pamięć podręczna buforów gromadzi na **kilka** sekund wyniki dyskowych operacji Pisania, aby zebrać dużą porcje informacji do przesłania.

☐ Spooling i rezerwowanie urządzeń

Spooling (Simultaneous peripheral operation on-line) to użycie bufora do przechowania danych, gdy urządzenie, nie dopuszcza przeplatania danych w kierowanym do niego strumieniu.

System operacyjny przechwytuje wszystkie informacje kierowane na drukarkę.

Dane wyjściowe każdej aplikacji gromadzone są w <u>osobnym</u> **pliku-buforze**. Gdy aplikacja skończy drukować, system spoolingu ustawia plik z **obrazem** drukowanych wyników w kolejce do drukarki.

Pliki sa kopiowane na drukarce po kolei.

W jednych SO spooling zarządzany jest przez proces systemowego demona.

Demon (*daemon*): trwały proces systemowy, na przemian pozostający w uśpieniu lub pobudzany do działania przez zdarzenia systemowe.

▶ W innych SO spooling jest obsługiwany przez wątek w jądrze.

W obu przypadkach <u>SO dostarcza interfejsu sterującego</u>, umożliwiającego użytkownikom i administratorom wyświetlanie kolejki, usuwanie niepotrzebnych zadań przed wydrukowaniem, itp.

Windows udostępnia funkcje systemowe umożliwiające czekanie na urządzenia.

Wywołanie systemowe **Open** otwierające plik ma parametr określający <u>rodzaj dostępu</u>, na który zezwala się innym, współbieżnym wątkom.

Unikanie zakleszczeń należy w tych systemach do obowiązków aplikacji.

☐ Obsługa błędów

Systemowe wywołanie We/Wy powoduje <u>zwrotne przekazanie</u> jednego bitu informacji, określającej skutek wywołania: sukces lub niepowodzenie.

W UNIX zastosowano dodatkowo zmienną całkowitą o nazwie **errno**, za pośrednictwem, której jest przekazywany kod błędu (około stu wartości informujących o charakterze błędu).

Awaria urządzenia standardu SCSI jest komunikowana za pomocą protokołu SCSI w formie "klucza diagnostycznego" (*sense key*), który identyfikuje ogólny rodzaj błędu, jak błąd sprzętowy lub niedozwolone zamówienie.

Dodatkowy kod diagnostyczny (additional sence code) informuje o kategorii błędu, np. zły parametr polecenia.

Konspekt wykładu: Systemy Operacyjne 1 / 1st

Dalsze kody diagnostyczny zawierają więcej szczegółów.

☐ Struktury danych jądra

Uniksowy system plików udostępnia różne obiekty np.: -przestrzenie adresowe procesów, -pliki użytkowników.

-surowe urządzenia.

Każdy z tych obiektów realizacje operacji Czytaj, lecz o różnej semantyce.

Czytając plik **Użytkownika**, **jądro sprawdza** bufor pamięci podręcznej, przed wykonaniem operacji czytania z dysku.

Czytając z **dysku, jądro** musi mieć **pewność**, że rozmiar zamówienia jest wielokrotnością rozmiaru sektora dyskowego i czy leży w granicach sektorów.

Czytając obraz Procesu wystarczy <u>przekopiować</u> dane z pamięci operacyjnej. Różnice w semantyce maskuje jednolita struktura metod obiektowych.

W Windows We/Wy zrealizowane jest na bazie przekazywania komunikatów.

Zamówienie operacji We/Wy **przekształca** się na **komunikat** wysyłany za pośrednictwem **jądra** do zarządcy We/Wy

- → stamtąd do modułu sterującego,
 - → każdy z pośredników może zmienić zawartość komunikatu.

Dla operacji **Wy**jścia komunikat zawiera **dane** do pisania.

Komunikat na **We**jściu zawiera **bufor** przeznaczony na przyjęcie danych.

Podsystem Wejścia-Wyjścia nadzoruje:

- zarzadzanie przestrzenia nazw plików i urzadzeń;
- przebieg dostępu do plików i urządzeń;
- poprawność operacji (drukarka nie może składować);
- przydzielanie miejsca w systemie plików oraz przydział urządzeń;
- buforowanie, przechowywanie podręczne oraz spooling;
- · planowanie operacji We/Wy;
- dogladanie stanu urządzeń, obsługe błedów, czynności naprawcze po awarii;
- · konfigurowanie i wprowadzanie w stan początkowy modułu sterującego.

272

13.2. Przekształcanie zamówień We/Wy na operacje sprzetowe

Czytanie pliku z dysku.

Program użytkowy odwołuje się do danych przez nazwe pliku.

W MS-DOS nazwa jest odwzorowywana na liczbę wskazującą pozycję w Tablicy dostępu do pliku (FAT), a zawarty w tej pozycji wpis określa, które bloki dyskowe są przydzielone do pliku.

> W UNIX nazwa jest odwzorowywana na numer i-wezła, który zawiera informacje o przydziale miejsca na dysku.

☐ Powiazanie nazwy pliku ze sterownikiem dysku MS-DOS.

Pierwsza cześć nazwy pliku jest napisem identyfikującym konkretną jednostke sprzetu.

To, że **c:** oznacza podstawowy dysk twardy, jest wbudowane w SO:

napis ten jest odwzorowany na określony adres portu za pomoca Tablicy urzadzeń.

Dwukropek oddziela przestrzeń nazw urządzeń od przestrzeni nazw systemu plików.

UNIX.

Nazwy urzadzeń sa pamietane w przestrzeni nazw systemu plików.

Zadna cześć nazwy ścieżki nie jest przeznaczona na nazwe urządzenia.

Dostępna jest Tablica Montaży, która wiąże przedrostki nazw ścieżek z nazwami urzadzeń.

UNIX dopasowuje do nazwy ścieżki w Tablicy Montaży najdłuższy przedrostek;

odpowiadający mu wpis w Tablicy Montaży zawiera nazwę urządzenia.

Otrzymana nazwa również ma postać nazwy z przestrzeni systemu plików.

Poszukiwania jej w strukturze katalogowej systemu plików daje numer urządzenia w postaci pary < starszy, mlodszy>.

Starszy numer identyfikuje moduł sterujący, który należy wywołać w celu obsługi operacji We/Wy tego urządzenia.

Młodszy numer przekazywany jest do modułu sterującego, i jest indeksem w Tablicy **Urzadzeń**. Wpis w **Tablicy Urzadzeń** zawiera poszukiwany adres portu lub odwzorowany w pamieci adres sterownika urzadzenia.

Niektóre systemy operacyjne ładują moduły sterujące na życzenie.

Podczas rozruchu system sprawdza najpierw szyny sprzetowe, aby określić, jakie urządzenia są obecne;

-po, czym wprowadza do pamieci niezbedne moduły sterujace;

-robi to natychmiast lub przy pierwszym wystąpieniu zamówienia na operację We/Wy.

System UNIX w wersji V używa mechanizmu strumieniowego.

Umożliwia on aplikacji dynamiczne zestawianie kodu modułów obsługi w potoki.

Strumień to połączenie miedzy modułem sterującym a procesem poziomu użytkownika. Składa się z:

> -czoła strumienia (stream head), będącego interfejsem z procesem użytkownika, -zakończenia sterującego (driver end) nadzorującego urządzenie.

Między nimi może występować kilka **modułów strumienia** (stream modules).

Moduły można umieszczać w strumieniu, aby dodawać do nich funkcje warstwowo.

• Proces może Otworzyć port szeregowy urządzenia za pośrednictwem strumienia, do którego Wstawiono moduł analizy nadchodzących danych.

KAE Katedra Aparatów Elektrycznych 13.3. Wydainość

Procesy We/Wy maja istotny wpływ na wydajność systemu.

- -procesor **wykonuje** kod modułu sterującego, realizuje planowanie, blokowanie i odblokowanie procesów → zmiany **kontekstów obciażaja** CPU i jego pamieć podreczna.
- -operacie We/Wy spowalniaja kopiowanie danych szyna miedzy sterownikami a PAO oraz kopiowanie miedzy buforami jadra a przestrzenia danych aplikacji.
- -obsługa przerwania jest zadaniem względnie kosztownym; przerwanie powoduje zmiane stanu systemu, wykonanie procedury obsługi przerwania i odtworzenie stanu.
- -zakończeniu operacji We/Wy towarzyszy odblokowanie procesu z przełaczaniem kontekstu.

Programowanie We/Wy może być wydajniejsze niż sterowane przerwaniami, jeżeli liczba cykli zużywanych na aktywne czekanie nie jest zbyt duża.

Ruch w sieci może powodować czeste zmiany kontekstu.

Zdalne rejestrowanie sie na odległym komputerze poprzez inny komputer.

Napisano znak na lokalnej maszynie: -przerwanie klawiaturowe.

-procedura obsługi przerwania przekazuje znak do modułu sterującego w **jadrze**, i dalej do procesu użytkownika.

Proces użytkownika wywołuje systemowa operacje sieciowego We/Wy.

Znak przechodzi do lokalnego jadra, a stamtąd, przez warstwy sieciowe trafia do modułu obsługi urządzenia sieciowego.

Moduł sterujący urządzenia sieciowego przekazuje pakiet do sterownika sieci, który wysyła znak i generuje przerwanie.

Przerwanie przekazywane jest z powrotem przez jadro, aby zakończyć systemową operację sieciowego We/Wy.

Sprzet sieciowy zdalnego systemu odbiera pakiet i powoduje przerwanie.

Znak zostaje wydobyty z protokołów sieciowych i przekazany do **demona sieci**.

- W/wym przepływowi informacji towarzysza zmiany kontekstów i stanów.
- W Solaris wykorzystano watki jadra do implementacji demona usługi Telnet, aby wyeliminować przełączeń kontekstu przy każdym przeniesieniu znaku między demonami a jądrem.

W innych systemach do terminalowych operacji We/Wy używa się oddzielnych procesorów czołowych (front end processors) co zmniejsza obciążenie CPU wywołane obsługą przerwań.

Koncentrator terminali (terminal concentrator) może obsługiwać w jednym porcie komputera dane pochodzące z setek zdalnych terminali.

Kanał We/Wy jest specjalizowanym procesorem, występującym w komputerach głównych, który przejmuje od procesora głównego obciążenia związane z operacjami We/Wy.

> Kanał We/Wy może wykonywać bardziej ogólne programy aniżeli sterowniki urządzeń i sterowniki bezpośredniego dostępu do pamięci

→ Kanały We/Wy dają się stroić.

Metody poprawy wydajności We/Wy:

zmniejszyć liczbę przełączeń kontekstu.

zmniejszyć liczbę kopiowań danych podczas przekazywania ich od urządzenia do aplikacji.

zmniejszyć czestość występowania przerwań przez stosowanie dużych przesłań.

zwiększyć współbieżność za pomocą sterowników pracujących w trybie DMA lub kanałów w celu uwolnienia CPU od zwykłego przesyłania danych.

realizować elementarne działania za pomocą sprzętu i pozwalać na ich współbieżne wykonywanie w sterownikach urządzeń, z jednoczesnym działaniem szyny i procesora.

równoważyć wydajność CPU, podsystemów pamięci, szyny i operacji We/Wy.

Gdzie należy implementować funkcje We/Wy: -w sprzęcie,

-w module steruiacvm,

-w oprogramowaniu aplikacji.

Eksperymentalne algorytmy We/Wy można implementować w aplikacji.

Kod aplikacji jest elastyczny, a występujące w nim błędy nie powodują awarii systemu, pozwalając na łatwą modyfikację kodu.

Może być mało wydajny gdyż aplikacja nie może korzystać z wewnętrznych struktur danych jądra i jego funkcji (komunikaty wewnątrz jądra, stosowanie wątków, blokowanie zasobów).

Przetestowany algorytm na poziomie aplikacji można zaimplementować w jadrze.

Polepsza to wydajność, lecz w jego opracowanie wymaga dużego wysiłku, gdyż jądro SO jest skomplikowanym modułem oprogramowania.


Implementacja w jądrze wymaga starannego przetestowania załamań systemu.

▶ Implementacje sprzętowe specjalizowane pozwalają uzyskać największą wydajności.


Wady implementacji sprzętowej:

- -koszty dalszych ulepszeniami lub usuwania błędów,
- -zwiekszony czas opracowywania,
- -zmniejszoną elastyczność.

Sprzętowy sterownik RAID może <u>ograniczać</u> możliwość wpływania **jądra** na kolejność i położenie czytanych/zapisywanych bloków, mimo że **jądro** dysponuje danymi umożliwiającymi poprawianie wydajności operacji We/Wy.



Operacja We/Wy jest wielokrokowa i zużywa dużo cykli CPU.



- 1. Proces zamawia operację We/Wy (blokującą go), powołując się na deskryptor otwartego pliku.
- 2. **Jądro** funkcji systemowej sprawdza **poprawności parametrów**. Jeżeli zamawiana operacja dotyczy Wejścia i potrzebne dane znajdują się w buforze pamięci podręcznej, to następuje przekazanie ich do procesu i zamówienie We/Wy zostaje spełnione.
- 3. W przeciwnym razie następuje uruchomienie procedury realizacji operacji We/Wy.

Proces zostaje **usunięty** z kolejki procesów **Gotowych** i umieszczony w kolejce **procesów Czekających** na urządzenie.

Potrzebna operacja We/Wy podlega zaplanowaniu.

Podsystem We/Wy pośle zamówienie do modułu sterującego. Zamówienie zostaje przesłane za pomocą wywołania podprogramu lub za pośrednictwem wewnętrznego komunikatu **jądra**.

- 4. Moduł sterujący rezerwuje miejsce na przyjęcie danych w buforze jądra i planuje operację; następnie wysyła polecenia do sterownika, zapisując je w rejestrach sterujących urządzenia.
- 5. Sterownik urządzenia nakazuje sprzetowi wykonanie przesłania danych.
- Moduł sterujący może odpytywać o stan urządzenia i dane lub zorganizować przesyłanie w trybie DMA do pamieci jadra.
- 7. Procedura obsługi przerwania odbiera przerwanie, zapamiętuje niezbędne dane, przekazuje sygnał do modułu sterującego i kończy obsługe przerwania.
- 8. Moduł sterujący urządzenia określa, która operacja We/Wy skończyła się, określa stan zamówienia i powiadamia podsystem We/Wy w **jądrze**, że zamówienie zostało zakończone.
- Jądro przesyła dane lub przekazuje umowne kody do przestrzeni adresowej procesu, który złożył zamówienie, i przemieszcza proces z kolejki Oczekującej do kolejki Gotowych.
- 10. Przeniesienie procesu do kolejki procesów Gotowych powoduje jego Odblokowanie.
 - Planista **przydziela** CPU, i wznawiana jest praca po zakończonym odwołaniu do systemu.